

## 一种针对重金属污染土壤的高效 DNA 提取方法:去腐试剂前处

理结合标准试剂盒提助	双
埋结合标准试剂	盆提

- 3 An efficient DNA extraction method for soil with heavy-metal contaminations:
- 4 humus removal reagents for sample pre-treatment combined with DNA

5 standard kit

- 6 郭东毅 <sup>1,#</sup>, 陈泓羽 <sup>1,#</sup>, 李方如 <sup>1</sup>, 占迪 <sup>1</sup>, 董海良 <sup>1</sup>
- 7 1生物地质与环境地质国家重点实验室,中国地质大学(北京),北京;
- 8 \*通讯作者邮箱: dongh@cugb.edu.cn
- 9 #共同第一作者/同等贡献

10

1

- 11 摘要: 重金属污染矿区环境中的微生物生态研究内容包括鉴别与发现重金属耐受菌属、
- 12 揭示潜在重金属氧化还原过程、研究重金属污染生物修复策略等,而高效提取污染土
- 13 **壤中的 DNA 是研究的基础和关键。然而,**相比其他土壤生态环境,重金属污染矿区的
- 14 土壤 pH 较为极端、重金属浓度高、腐殖质含量高、缺乏碳源氮源等营养物质,因此该
- 15 类环境中生物量较低且含有大量 DNA 提取的抑制因子,从而导致直接使用商业 DNA
- 16 提取试剂盒的提取效率低且 DNA 质量较差。本方法对此进行了改进,利用去腐试剂
- 17 (主要成分为 EDTA、NaCl 等)对污染矿区土壤样品进行前处理以去除腐殖质与重金
- 18 属,并加入 Optiprep™ 细菌分离液通过密度梯度离心对土壤样品中的微生物进行分离,
- 19 之后使用 PowerSoil ® Pro 提取试剂盒(试剂盒 A)的标准方法进行 DNA 的提取。改
- 20 进后的方法明显提高了 DNA 的质量, 更利于后续的 PCR 扩增等实验。
- 21 **关键词:** 重金属污染,矿区土壤,DNA 提取

22

## 23 材料与试剂

- 24 1. DNA 提取试剂盒 A: 品牌 QIAGEN, PowerSoil ® Pro Kit, Catlog number: 47014-
- 25 100, 15-25℃保存(其中 CD2 保存于 4℃); 试剂盒提供的溶液与材料包括: CD1、
- 26 CD2、CD3、EA、CD5、CD6, BowerBead Pro 离心管、2 mL 无菌离心管、1.5
- 27 mL 洗脱管、MB Spain 过滤柱
- 28 2. DNA 提取试剂盒 B: 品牌 QIAGEN, PowerSoil® DNA Isolation Kit 强力土壤 DNA
- 29 提取试剂盒, catalog number: 12988-10; 试剂盒提供的溶液与材料包括:



- PowerBead Solution, C1, C2, C3, C4, C5, 50 mL 无菌离心管, DeNase 30
- Purmax 过滤柱, 2 mL 无菌离心管 31
- 32 3. 50 mL 聚四氟乙烯无菌高速离心管(Nalgene, 货号: 3114-0050)
- 4. 1 mL、5 mL 枪尖、10 mL 移液管与配套移液枪 33
- (注: 为减小剪切力对核酸的损伤,可将枪尖头部稍剪一下) 34
- 5. 去离子水 35
- 6. 焦磷酸盐: MACKLIN, S817837-500g(见溶液配方) 36
- 7. 吐温 20: CAS [9005-69-5], 密封保存(见溶液配方) 37
- 8. 细菌分离液 (OptiPrep™, LOT#00119, 4-30℃避光保存) 38
- 9. 1M Tris-HCl 缓冲液: Solarbio, Catlog number: T1150, pH 8.0, 常温保存 39
- 10. 去腐蚀剂 So(见溶剂配方) 40
- 41 11. 0.22 µm 滤膜(Millipore, GSW04700)
- 12. 磷酸二氢钠二水合物: 阿拉丁, S102315-250g 42
- 13. 磷酸氢二钠,无水:阿拉丁,S118443-250g 43
- 14. 氯化钠:阿拉丁, C111535-500g 44
- 15. 50 mL 无菌注射器 45
- 16. DL15000 DNA Marker: TaKaRa, LOT#AK90932A, -20℃保存 46
- 47 17.3M 乙酸钠(见溶剂配方)
- 18.70% 乙醇 (见溶剂配方) 48

仪器设备 50

49

- 1. 高速离心机(均可至4℃低温): 51
- 1) 品牌: Eppendorf, model: Centrifuge 5810R 52
- 2) 品牌: Eppendorf, model: Centrifuge 5417R 53
- 2. 涡旋仪: 品牌 Scientific Industries, model: Vortex Genie-2 54
- 3. 涡旋仪水平 50 mL 离心管支架: model: SI-H506 55
- 4. 电子天平:梅特勒-托利多仪器上海公司,品牌 HANGPING, model: JA2003N 56
- 5. 超净工作台: 苏净安泰, model: YJ-1340 57
- 6. 纯水仪: 美国 Milli-Q 型 58



- 59 7. 电热鼓风干燥箱: 天津市泰斯特仪器有限公司, model: WGLL-230BE
- 60 8. 高压蒸汽灭菌器: 品牌 PHCBI, model: MLS-3781L-PC
- 61 9. 真空泵: (郑州恒岩仪器有限公司, SHB-IIIS 循环水式多用真空泵)
- 62 10.过滤器: Nalgene, 货号: 300-4050
- 63 11. 琼脂糖凝胶电泳仪:北京市六一仪器厂,DYY-6C型
- 64 12.超微量紫外分光光度计: 品牌 Thermo Scientific, model: NANODROP 1000
- 65 13.浓缩仪:品牌 Eppendorf, model: Concentrator plus 真空离心浓缩仪

67 实验步骤

66

- 68 1. DNA 提取准备工作:
- 69 1)配置 DNA 提取所需的去腐试剂 So、1%焦磷酸盐(S1)、5%吐温 20(S2)与
- 70 PBS 缓冲液;
- 71 2)将 50 mL Nalgene 聚四氟乙烯离心管(为防止高压灭菌后管体变形,管盖与管
- 72 体分别灭菌)、5 mL 枪尖、抽滤装置、去腐试剂 S₀、5%吐温 20 与 PBS 缓冲液置
- 73 于灭菌器内进行高压蒸汽灭菌;
- 74 3) 1%焦磷酸盐使用 0.22 µm 无菌滤膜进行过滤灭菌;
- 75 2. 样品前处理:
- 76 1.1 使用电子天平称取约 10 g 土壤样品,装入 50 mL Nalgene 聚四氟乙烯无菌离心
- 77 管内,加入 40 mL 的去腐试剂  $S_0$ ,使用涡旋仪用最大转速(Speed=10)涡旋
- 78 10 min, 充分震荡, 使样品与去腐试剂充分混合;
- 79 (注: 称取土壤样品的离心管必须使用可承受超速离心的无菌离心管)
- 80 1.2 在转速 5000 g 下离心 5 min, 丢弃上清液, 重复 2 次上述步骤, 直至上清液无
- 81 色透明; (注:如上清液仍然有色,可适当增加重复次数)
- 82 3. 细胞分离与富集(见视频操作):
- 83 3.1向处理后的土壤样品内加入 2 mL S<sub>1</sub> (终浓度为 0.1%)、2 mL S<sub>2</sub> (终浓度为
- 84 0.5%) 以及 16 mL的 PBS 缓冲液,混合,将其放置于涡旋仪上,使用 Speed=7,
- 85 涡旋 30 min;
- 86 3.2向上一步得到的混合液底部缓慢加入 15mL 的  $OptiPrep^{TM}$  细菌分离液;



88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

(注:分3次、每次5 mL,将枪尖伸入到离心管的底部缓慢加入,切记加入后不要倒转,摇晃离心管,防止分离液与上部水体混合,导致分层失败。)

3.3提前预冷离心机至 4℃,将样品混合液在 4℃,转速 8000 g下离心 30 min;离 心后样品混合液因密度差异共分为四层,由上到下依次为上层含水层、细胞层、细菌分离液层与底部土壤固体层(图 1 & 2),倘若 30 分钟后细菌分离液层没有 澄清,则延长离心时间至细菌分离液层澄清。




图 1 使用细菌分离液获取样品中细胞流程图



图 2 使用细菌分离液离心后混合液分层示意图

3.4 使用 5 mL 移液枪将细胞层与上层含水层吸出,吸取时枪头应紧贴着细胞层;为 了充分提取细胞,建议将细胞层与上层含水层一并吸出;切勿吸取到下部分离 液层,否则会影响核酸的提取。



- 3.5 安装抽滤装置,并使用该装置将 3.4 步骤中得到的混合液过滤到滤膜上,具体步 98 骤为: 1) 提前 30 min 从烘箱内拿出灭菌好的滤器; 2) 对操作台进行消毒,并 99 点燃酒精灯放在合适的位置; 3) 将滤器下半部分和可灭菌的滤膜支撑器拿出, 100 放上滤膜,注意将滤膜放置在支撑器的正中; 4)将滤器上半部分于下半部分组 101 装,组装完成后轻轻转动上半部分滤器,若不能被转动则上下部分已经扣紧;5) 102 转开过滤器上盖,倒入混合液,盖紧上盖并将上部气孔打开维持气压平衡;6) 103 连接真空泵,并开始抽滤,适当延长抽滤时间确保滤膜较为干燥;7)将连接真 104 空泵的管子缓慢拔出,防止气压迅速改变,冲破滤膜;8)将滤膜放置在冻存管 105
- 107 3.6,在超净台内,将滤膜用无菌剪刀剪成小片,放入试剂盒提供的 PowerBead 108 Pro 离心管内,由于 47 mm 滤膜较大,可将滤膜分装到两个离心管内;

内,保存在-20~-80℃冰箱等待下一步实验操作。

- 109 4. 使用 DNA 提取试剂盒 A 提取 DNA:
- 4.1向上一步的离心管内加入 800 μL 的 CD1 溶液,将其置于涡旋仪上使用最大转速
  311 涡旋 10 min;
- 4.2在转速 15000 g 下离心 1 min,将约 500-600 μL 的上清液转移到另外的无菌 2
  mL 离心管内,加入 200 μL 的 CD2,置于涡旋仪上使用最大转速涡旋 5 s;
  (注: CD2 置于4 ℃内保存)
- 4.3在 15000 g 转速下离心 1 min,将上清液(500-600 μL)转移至另外的无菌 2
  mL 离心管内,加入 600 μL 的 CD3,置于涡旋仪上使用最大转速涡旋 5 s;
- 4.4取约 650 μL 上步得到的溶液加载至 MB Spin 过滤柱上,在转速 15000 g 下离心
  118 1 min,丢弃离心管下部的滤液;
- 119 4.5 重复 4.4 的操作,直至所有溶液加载并通过 MB Spin 过滤柱;
- 120 4.6小心地将过滤柱转移至另外的 2 mL 无菌离心管内;
- 121 (注: 避免将下部滤液酒入过滤柱内)
- 122 4.7 向过滤柱上加入 500 μL 的 EA 溶液, 转速 15000 g 下离心 1 min;
- 4.8 丢弃下部滤液,将过滤柱放回步骤 4.7 中使用的离心管内,向过滤柱上加入 500
  µL 的 CD5 溶液,在 15000 g 转速下离心 1 min;
- 125 4.9丢弃下部滤液,小心地将过滤柱转移至另外的 2 mL 无菌离心管内;



126	4.10 在转速 16000 g 下空离心 2 min,小心地将过滤柱转移至另外的 1.5 mL 洗脱管
127	内,向过滤柱上加入 50 µL 的 CD6 溶液 (注:尽量将液体加到过滤柱中心位置,
128	可根据下游实验需要调整 CD6 溶液的用量,通常 50-100 µL;可将 CD6 溶液更
129	换为无菌水)
130	4.11 在转速 15000 g 下离心 1 min,丢弃过滤柱,提取得到的 DNA 存在于洗脱管
131	内,放置于-20℃冰箱内保存。
132	5. 使用 DNA 提取试剂盒 B 提取 DNA (对照组):
133	按照 PowerSoil® DNA Isolation Kit 强力土壤 DNA 提取试剂盒的标准方法进行 DNA
134	的提取,提取方法在本文中不做详细叙述。提取得到的 DNA 样品按下列步骤进行
135	浓缩:
136	5.1 将按照试剂盒提取得到的 DNA 溶液小心地分装至 2mL 无菌离心管中,并置于
137	浓缩仪内(浓缩仪设置: 温度 25℃, V-AQ 模式, 45-55 min),将液体体积浓缩
138	至 0.5 ml 左右;
139	5.2 向浓缩后的 DNA 溶液中加入约 50 μL 的乙酸钠,涡旋使其混合均匀;再加入约
140	2 倍混合液体积的(约 1.1 mL)冰冻无水乙醇,涡旋使其混合均匀,放置于-20℃
141	冰箱内大于 1 h;
142	5.3 从冰箱中取出 DNA 混合液,转速 16000 g 下离心 10 min,小心地移除上清液;
143	而后加入 1 mL 的冰冻 70% 乙醇,涡旋使其混合均匀后,转速 16000 g 下离心 2
144	min,小心地移除上清液,并重复一次该步骤;
145	5.4 将上一步得到的含 DNA 的离心管置于浓缩仪内(浓缩仪设置: 温度 25℃, V-AL
146	模式, 10 min), 去除混合液中残留的乙醇;
147	5.5 向离心管内加入 50 μL 的 Tris-HCl 溶液,此时得到的 DNA 溶液作为与上述 1-4
148	步骤提取的 DNA 样品的对照。

150

# 结果与分析



152

153

154

155




图 3 两种方法提取得到的 DNA 电泳结果对比图

A: 使用本文叙述方法; B: 使用试剂盒 B 方法; E: 大肠杆菌 E. coli DNA 对照;

N; A 方法阴性对照(样品放入 500℃马弗炉烘烤 4h)




图 4 使用 Nanodrop 对两种方法提取得到的 DNA 样品质量测试结果 Sample A: 使用本文叙述方法; Sample B: 使用试剂盒 B 方法



## 156 表 1 使用 Nanodrop 对两种方法提取得到的 DNA 样品浓度与质量测试结果

Sample ID	ng/μL	260/280	260/230
Α	215.97	1.81	1.90
В	83.68	1.75	1.55

157 A: 使用本文叙述方法提取的 DNA; B: 使用试剂盒 B 方法提取的 DNA

158

## 159 注意事项

- 160 1. 所有操作步骤均推荐在超净工作台内进行,实验所用剪刀均需提前浸泡于 75%的酒
- 161 精内, 所用离心管与枪尖均需提前进行高温蒸汽灭菌(121℃, 30 min), 避免对样
- 162 本微生物造成污染。
- 163 2. 当同时使用涡旋仪震荡的离心管数目过多时,可增长 5-10 min 的涡旋时间,以保证
- 164 所有离心管能够充分震荡混合。
- 165 3. 加入细菌分离液时应将枪尖小心地伸入离心管的底部,且在加入时缓慢上移枪尖,
- 166 防止样品撒出;加入细菌分离液之后应避免震荡离心管。
- 167 4. 使用转速 14000 g 进行离心前离心管应严格配平(离心管之间质量差<0.01g),需
- 168 使用 50 mL 聚四氟乙烯离心管或可承受超速离心的无菌离心管,降低超速离心对离
- 169 心机的损害,且避免离心管的破裂。

170

172

## 171 溶液配方

## 1. PBS 缓冲液

试剂名称	称取质量(g)	试剂终浓度(mM)
NaCl	7.5972	130
NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O	1.0921	7
Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	0.4259	3

- 173 按上表称取试剂,加入 200 mL 的去离子水,搅拌溶解,加入 NaOH 或者 HCI 调节 pH
- 174 到 7.4, 然后定容至 1 L, 高压蒸汽灭菌灭菌, 常温保存。
- 175 2. 1% (wt/v) 焦磷酸盐 (S<sub>1</sub>)
- 176 称取 1g 焦磷酸盐固体用 PBS 定容至 100 mL 使用 0.22 μm 滤膜过滤灭菌,常温保
- 177 存。



172	3	5%	(v/v)	叶温	20	$(S_2)$
1/0	· ).	J / ()	( V / V /	P 1 4mm	~()	( ) )

- 179 量取 5 mL 吐温 20 溶液用 PBS 定容至 100 mL, 高压蒸汽灭菌, 常温密封保存。
- 180 4. 去腐试剂 So
- 181 1) 配置 1M NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>: 称取 1.56 g NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O 固体加入 10 mL 去离子水内,
- 182 搅拌溶解;
- 2) 配置 1M Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>: 称取 23.20 g Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O 固体加入 100 mL 去离子水
- 184 内, 搅拌溶解;
- 185 3) 混合 6.8 mL NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> 与 93.2 mL Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>,使用 NaOH 调节 pH 至 8.0;
- 186 4) 配置 0.5 M EDTA: 称取 37.44 g EDTA 固体加入 200 mL 去离子水内,调节 pH
- 187 至 8.0 使其溶解;
- 188 5) 配置 5 M NaCl: 称取 87.66 g NaCl 固体加入 300 mL 去离子水内,搅拌溶解;
- 189 6) 混合 3)、4)、5) 与 100 mL Tris-HCl, 加入去离子水定容至 1 L;
- 190 7) 所得混合溶液即为去腐试剂 S<sub>0</sub>,将 S<sub>0</sub>高温蒸汽灭菌,常温保存。
- 191 5. 3 mol/L 乙酸钠
- 192 称取 40.8 g 的三水合乙酸钠颗粒,用去离子水定容至 100 mL,搅拌使其完全溶解,
- 193 加入 HCI 将 pH 调整至 5.2, 高压蒸汽灭菌, 置于阴凉处室温保存。
- 194 6. 70%乙醇
- 195 将无水乙醇与去离子水按 7:3 (v/v) 混合,置于 4°C 冰箱内保存。

197 致谢

196

201

- 198 感谢国家自然科学基金项目"微生物一粘土矿物一重金属铀与铬相互作用过程"与教
- 199 育部一中国地质大学(北京)求真研究群体"极端环境生物地球化学群体"对本研究
- 200 方法的资助。

202 参考文献

- 203 1. Fang, Y., Xu, M.Y., Chen, X.J., Sun, G.P., Guo, J., Wu, W.M., and Liu, X.D. (2015)
- 204 Modified pretreatment method for total microbial DNA extraction from
- 205 <u>contaminated river sediment</u>. Frontiers of Environmental Science & Engineering 9:
- 206 444-452.



- 207 2. 窦敏娜.<u>重金属污染环境土壤细菌总DNA提取方法探索</u>. (2018) 陕西农业科学,
  208 64(05):37-38+52.
- Alice Pascaud, Marie-Louise Soulas, Samira Amellal and Guy Soulas. (2012) An integrated analytical approach for assessing the biological status of the soil microbial community. European Journal of Soil Biology 49: 98-106.
- 4. Marc Neveu, Amisha T. Poret-Peterson, Zarraz M.P. Lee, Ariel D. Anbar, and James J. Elser. (2014) Prokaryotic cells separated from sediments are suitable for elemental composition analysis. Limnology and Oceanography: methods 519-529.