

1
1

3

4

5

# 利用 <sup>13</sup>C-DNA-SIP 法示踪根际和菌丝际活性解磷细菌

# <sup>13</sup>C-DNA-SIP Method for Tracing Rhizosphere and Hyphosphere Phosphate Solubilizing Bacteria

周家超1, 冯固1,\*

6 1资源与环境学院,中国农业大学,北京

7 \*通讯作者邮箱: fenggu@cau.edu.cn

8

9 摘要:在群落水平上研究微生物参与元素循环的生物化学过程及调控途径,将为深入 理解复杂环境中微生物多样性维持机制和功能多样性提供支撑。自然环境中微生物的生 10 11 理代谢功能是与其它生物及自然环境长期相互作用的结果。与纯培养体系相比,土壤环 境中微生物具有极其丰富的多样性, 在整体水平上清楚认知复杂环境中微生物群落生理 12 代谢过程的分子机制具有较大难度。就微生物数量而言,现有技术条件下,每克土壤最 13 多含有 10<sup>10</sup> 个微生物细胞, 而且 99%以上的微生物种类目前难以培养。通过传统方式 14 15 获得的某种特定功能细菌可能无法准确反映环境中微生物分布的真实情况, 也不能预测 功能微生物对底物的同化代谢水平。自然界中几乎所有的元素均有2种或更多的稳定性 16 同位素。一般而言,微生物对轻重同位素组成的化合物的利用没有偏好性。13CO2标记 17 植物地上部后,植物合成含有 13C 的光合作用产物并通过植物的根系和 AM 真菌的根外 18 19 菌丝释放到土壤中被微生物所利用,并合成 <sup>13</sup>C-DNA,微生物基因组总 DNA 通过超高 20 速密度梯度离心将 <sup>13</sup>C-DNA 与 <sup>12</sup>C-DNA 分离后, 进一步采用分子生物学技术分析 13C-DNA,揭示复杂的根际和菌丝际环境中利用分泌物的活性微生物的种类和数量。在 21 22 自然生态系统中同一宿主植物往往被多种 AM 真菌所侵染,利用分根培养体系可以研究 23 同时侵染在同一植物根系的不同种类 AM 真菌菌丝际的解磷细菌数量和群落组成, 从而 揭示根际和定殖在同一宿主植物根系的不同 AM 真菌的菌丝际环境中利用根系和菌丝 24

27

28

25

26

### 材料与试剂

29 1. 各种型号的移液枪和枪头

分泌物的解磷细菌的群落组成和数量。

**关键词:**同位素示踪,DNA-SIP,解磷细菌,分根体系,菌丝际

# bio-101

- 30 2. 2 ml 离心管
- 31 **3. PVC** 板
- 32 4. 30 µm 孔径尼龙膜
- 33 5. 亚克力板
- 34 6. 凡士林
- 35 7. 水管
- 36 8. 温度计
- 37 9. 2 mm, 80 μm 和 30 μm 孔径筛子
- 38 **10.50 ml** 注射器
- 39 11. 橡皮塞 (Ø=1 cm,海佳硅橡胶制品有限公司,浙江,中国)
- 40 **12**. 直径 1 mm 玻璃珠
- 41 13. 中速定量滤纸
- 42 14.1 L 烧杯
- 43 15. 玻璃棒
- 44 16. 8.9 ml 离心管 (Beckman)
- 45 **17**. **10 ml** 注射器及其针头
- 46 18. 土壤 DNA 提取试剂盒 (MP, 美国)
- 47 19. 氯化钙
- 48 20. <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 和 <sup>12</sup>CO<sub>2</sub> (tm 99 %,明尼克科技有限公司,北京,中国)
- 49 **21. 30 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>**
- 50 22. 三氟乙酸铯 (CsTFA) (GE, Healthcare Limited Compony, The UK)
- 51 **23. KCI**
- 52 **24**. **EDTA-Na**<sub>2</sub>**·2H**<sub>2</sub>**O**
- 53 **25**. Tris base
- 54 **26. 37 % HCI**
- 55 27. q-PCR SYBR Mix (Biomad, 北京,中国)
- 56 28. 异丙醇
- 57 29. 无水乙醇
- 58 **30**. ddH<sub>2</sub>O



### 60 **仪器设备**

- 61 1. 半导体制冷片
- 62 2. 风扇
- 63 3. 水泵
- 64 4. 散热器
- 65 5. CO<sub>2</sub> 同位素检测仪 (Los Gatos Research, 美国)
- 66 6. Deltaplusxp 质谱仪 (Thermo Scientific, Bremen, 德国)
- 67 7. 元素分析仪 (Flashea 1112, CE Instruments, Wigan, 英国)
- 68 **8.** Nano drop 核酸蛋白检测仪
- 69 9. 折光仪 (Reichert AR2000 Digital Refractometer)
- 70 **10**. 蠕动泵 (master flex C/L)
- 71 11.-80 摄氏度冰箱
- 72 **12**. 荧光定量 PCR 仪

## 74 软件和数据库

73

76

75 1. Greengene 数据库 (http://greengenes.secondgenome.com/)

### 77 实验步骤

- 78 一、试验设计
- 79 1. 不接种 AM 真菌的对照 NM;
- 80 2. 两侧根室分别接种 Rizophagus intraradices(R.i)和 Gigaspora margarita (G.m)。
- 81 后续试验中会进行 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 脉冲标记,用于活性微生物组群落结构和功能的测定。分
- 82 别进行 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 标记和 <sup>12</sup>CO<sub>2</sub> 标记 (对照处理),每个处理设 3 次重复,完全随机排
- 83 列。

84

85 二、供试装置

- 86 为了达到在同一植物根系上接种两种不同 AM 真菌的目的,试验采用分根培养的
- 87 根盒。另外,为了能够得到不受根系影响的菌丝,我们将根室和菌丝室之间用 30 µm
- 88 的尼龙网分隔,使根系限制在根室中生长,而 AM 真菌的菌丝可以穿过该尼龙网,



在菌丝室中生长,从菌丝室的土壤中吸收养分。因此,试验装置用 PVC 板制作,包括根室 (中间两个) 和菌丝室 (两侧) 两部分 (图 1)。收获前一周,对棉花植株进行 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 同位素脉冲标记,为了防止 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 本身对土壤 <sup>13</sup>C 丰度和土壤微生物的影响,使用如图 1 所示的装置将地上部和土壤分离,脉冲标记室中只有地上部。另外为防止温度过高影响植物光合作用,需要添加降温装置,降温装置由半导体制冷片、风扇、水泵及散热器组成,使得标记过程中标记室内的温度不超过 35°C。

95

89

90


91

92

93

94

96



97

98

# 图 1. 分根培养系统和二氧化碳同位素脉冲标记装置

99 100

100 ×12 cm,由 PVC 板组合而成。使用 30 µm 尼龙网将根室和菌丝室隔开,防止根系生长进入菌 20 ½室,但允许菌丝生长到菌丝室中。脉冲标记设备包括支架、标记室和冷却系统。支架高度为

102

15 cm,由透明亚克力板制成。支架中间有一个 5 厘米直径的孔,上端有一个 5 厘米高的水槽。 罩子也用透明亚克力板制成,并用水槽中的水密封。冷却系统由半导体、风机、水泵、散热器

注:培养体系由4个分室组成,中间有两个根室,另外两个为菌丝室。每个分室为5cm×5cm

103104

章子也用透明业兑力板制成,开用水槽中的水密封。冷却系统田半导体、风机、水泵、散热。 和两根水管组成。利用散热器用水来交换热量以便于控制温度。

105

106

#### 三、供试土壤

107 土壤风干并过筛 (2 mm)。此外,土壤的一部分过 30 μm 筛,用于后续菌丝的收 108 集。具体方法为:将土壤放到足量的水中 (土:水 = 1:5) 充分搅拌后,过 30 μm 筛

# bio-101

109 子,保留过筛的水土混合物,丢弃掉不能过筛的部分,沉淀后小心倒掉上层水分,

剩下的土壤于烘箱中 70°C 烘干,用粉碎机粉碎待用。另外,将直径 1 mm 的玻璃

珠用 1 %盐酸酸化, 然后用去离子水清洗, 直到其 pH 值变为中性。土壤和玻璃珠

在使用前经过 v 射线辐照以杀死土壤中的土著微生物群落 (25 kGv, 60 Co v-射线,

中科院原子能研究所,房山,北京)。辐照后的材料在使用前存放7天,使土壤中各

元素恢复到稳定状态。

# 四、土壤原始细菌群落

为保持土壤原始细菌群落的一致性,在移栽过程中要向根室和菌丝室灭菌土壤中分别加入 5 ml 土壤滤液。土壤滤液是通过将 30 g 未经灭菌的新鲜土壤放入 300 ml 无菌水中,搅拌均匀,六层定量滤纸 (Whatman 中速滤纸) 过滤后获得,这样既能允许普通土壤微生物通过,又能有效过滤掉 AM 真菌的孢子和菌丝 (Wang 等,2016)。另外,为了消除菌种本身所携带微生物对根室土壤原始细菌群落的影响,同样需要制备菌种滤液,两种供试菌剂 R.i和 G.m 各 30 g,分别放入 300 ml 无菌水中搅拌,六层中速滤纸过滤,得到菌种滤液,移栽过程中,在接种 R.i 的根室加入 G.m 菌种滤液 5 ml,在接种 G.m 的根室加入 R.i 菌种滤液 5 ml,不接种真菌的对照处理加入两种 AM 真菌菌种滤液各 5 ml。接种 R.i 的根室需要加入 5 ml 土壤滤液,另外还需要加入 5 ml 至源滤液,另外还需要加入 5 ml 土壤滤液和 5 ml R.i 的菌种滤液。对于不接种的对照处理,两个根室需要加入 5 ml 土壤滤

# 五、种子萌发和育苗

液以及两种菌种滤液各 5 ml。

供试植物选用棉花 (*Gossypium herbaceum* L.),品种为"新陆早 32"。挑选重量一致的棉花种子,将种子用 10 % H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>表面消毒 10 min,用去离子水彻底清洗 8 次以洗净种子表面 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,然后将种子放在潮湿的滤纸上 (40×20 cm),26 °C 黑暗中发芽 2 天。然后将种子放在新的潮湿滤纸顶部 5 cm 处,并将胚根朝下。将滤纸卷成圆柱形,并置于水培系统中 (12 h 光照/12 h 黑暗,26 °C) 培养 17 天,以使根系伸长。



## 六、移栽及培养过程

育苗结束后,挑选长势一致,且有7条根系的棉花幼苗用于后续的试验。移栽时首先在两侧根室分别加入580g过2mm筛的供试土壤,剪掉棉花幼苗的主根后将侧根平均分配到两侧根室,加入20g相应的AM真菌接种剂,约600个孢子(对照处理接种20g灭菌的菌剂),5ml土壤滤液,5ml相应的菌种滤液,然后将水补齐到108ml使土壤含水量达到18%(约为田间持水量的70%),再将剩余的100g土壤铺到最上层。需要注意的是在接种一种AM真菌时,需要严格密封另一侧根室和菌丝室,防止交叉污染。在两侧菌丝室分别加入600g土壤与玻璃珠的混合物(300g过30μm筛子的土壤和300g直径1mm的玻璃珠)以及5ml土壤滤液和103ml的无菌去离子水。试验在中国农业大学资源与环境学院温室中进行。每天上午浇水至含水量的18%,每周随机变换根盒位置,7周后进行13CO2标记。

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

148

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

### 七、<sup>13</sup>CO<sub>2</sub>标记

播种 7 周后, 在如图 1 密闭的标记室中进行 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> (atm> 99 %) 脉冲标记处理并 以 <sup>12</sup>CO<sub>2</sub> (atm> 99 %) 脉冲标记作为对照。标记室 (体积约 127000 cm<sup>3</sup>) 包含一个 透明亚克力罩和一个底部托盘。底部托盘的外缘设置一个水槽用于标记室密封,植 物地上部穿过托盘中央的孔进入标记室,并用凡士林密封,以防止标记期间标记室 内气体泄漏或环境中 CO<sub>2</sub> 的影响。在脉冲标记过程中,植物密封在标记室内, 并在其中放置一个风扇,以循环空气。采用半导体散热片、风机、水泵、水管和散 热器组合的冷却设备,将标记室温度控制在 35 ℃ 以下 (在 35 °C 时棉花的光合作用处于较高水平)。标记时间从 9:00 到 17:00, 这是白天 光合作用最强的时间段,利于标记气体的同化。每小时使用注射器向标记室内注入 100 ml 气体,并通过二氧化碳同位素检测仪 (Los Gatos Research,美国) 实时测 定 标 记 室 内 的  $CO_2$ 浓 度 天 16:00 最后一次注入二氧化碳,待标记室内的二氧化碳消耗完后,打开标记室,第二天标 记时再重新密封标记室,并检查标记装置是否密封完好。持续标记7d。为了避免二 氧化碳标记期间植物蒸发产生的蒸汽在标记室内壁形成水珠影响标记装置的透光性, 将三袋氯化钙 (每袋 100 g) 放在标记室内。每天在晚上标记结束后,取出氯化钙在 105°C的烘箱中干燥2h以重复使用。

167 168 八、样品收获 169 标记结束后的第二天,拆除标记装置,破坏性取样,地上部分用去离子水洗净, 吸水纸擦干,地下部分首先用抖根法收集菌根际土壤,一部分存储于室温用于 δ<sup>13</sup>C 170 171 的测定,另一部分于-20°C存储用于测定细菌 16S rDNA 和解磷功能基因的群落多 样性。菌丝际基质一部分保存于室温条件下,用于  $\delta^{13}$ C 的测定。另一部分储存于-172 173 20 °C, 用于菌丝的收集和 DNA 的提取。具体方法为室温融化后, 174 菌丝室土壤和玻璃珠的混合物用无菌水(121°C,30 min 灭菌)经30 μm 筛网冲洗, 过滤掉土壤,菌丝会缠绕在玻璃珠上,然后将菌丝体和玻璃珠混合物全部转移到烧 175 杯中,用玻璃棒搅拌,将漂浮在水面的菌丝挑出并收集到无菌的离心管中待用。通 176 177 过这种方法,只有紧密地附着在菌丝上的细菌才能留存下来。 178 九、δ¹3C 的测定 179 180 菌根际土壤和菌丝际土壤 <sup>13</sup>C 丰度用 δ<sup>13</sup>C ‰表征。土壤样品风干, 研磨, 并过 80 181 um 筛。在中国农业大学资源与环境学院稳定同位素实验室,使用 Deltaplusxp 质谱 仪 (Thermo Scientific, Bremen, 德国) 和元素分析仪 (Flashea 1112, CE 182 183 Instruments, Wigan, 英国) 以连续流动模式测定土壤样品的碳同位素丰度。元素 184 分析仪的燃烧温度为 1020 °C。δ¹³C ‰以 V-PDB (维也纳-佩迪-贝勒姆尼) (Deniro 等,1978) 为标准计算,方程式如下: 185 186  $δ^{13}C$  ‰=(R  $_{\# \text{\tiny H}}/R$   $_{\pi /\!\!\!/ \text{\tiny H}}$  1000 187 和标准品的  $^{13}$ C/ $^{12}$ C 比值。 $\delta^{13}$ C 测量值的 SD 应该小于 0.15 ‰。 188 189 十、DNA 提取、密度梯度离心及 g-PCR 分析 190 根据生产商的说明书,使用 FastDNA Spin Kit (MP Biomedicals LLC, Santa Ana, 191 192 CA,美国) 试剂盒提取 <sup>13</sup>CO<sub>2</sub> 标记和 <sup>12</sup>CO<sub>2</sub> 标记的菌根际土壤和菌丝样品的 DNA, 193 并通过三氟乙酸铯 (CsTFA) 密度梯度离心分离不同密度梯度的 DNA, 离心梯度从 下到上分成 16 层。具体方法为: 194

将提取纯化后的 DNA 用 nano-drop 测定其浓度,保证用 Beckman 超速离心



- 196 机离心时的 DNA 质量 (3-5 μq);
- 3. 先用折光仪 (Reichert AR2000 Digital Refractometer) 测定灭菌超纯水的折
  光率 (nD-TC 模式),加入约 150 μl 水,经验数值为 1.3333 ± 0.0002,将水吸
  干,测定混合液的折光率,加入混合液约 75 μl, 若超过 1.3610 ± 0.0002 的范
  围,则用 CsTFA 或 GB 调整;
- 203 4. 将调整好的混合液加入到 8.9 ml 的离心管 (Beckman) 中配平 (无误差);
- **5. 45400×g**, 转子型号为 Ti90, 离心 36-40 h 后关闭离心机, 待转速降为 0 后打 205 开离心机盖, 去除转子轻放于水平实验台上。
  - 6. 将蠕动泵 (master flex C/L) 的流量调节好,流速调节为 550 µl/30 s,泵的一端连接灭菌超纯水,另一端用针头接到离心管上方接近管口处;在离心管底部扎孔,打开泵,开始计时,底部离心液用 2 ml 离心管接住,30 s 换一个离心管,8.9 ml 的离心液大约分成 16 个片段;
    - 7. 用折光仪先测定 ddH<sub>2</sub>O 折光率,再从低密度到高密度测定各个片段的折光率,以估算浮力密度,浮力密度计算公式为: y = 384.44060\*x\*x-1031.00836\*x + 692.65494。其中 y 为浮力密度, x 为折光率 (nD-TC)。
    - 8. 在各个片段中加入 500 μl 异丙醇,混匀配平,-80 ℃ 放置 1 h 后以 14000×g, 4 ℃ 离心 1 h (放置离心管的方向便于抽取溶液);将上清液转移至新的 2 ml Tube 中,-20 ℃ 保存 (此步骤是为了防止 DNA 未沉淀好,可留作再次离心使用);在有 DNA 沉淀的 2 ml 离心管中加入 150 μl 70 %乙醇,用移液枪吹打冲壁洗涤,14000×g,4 ℃ 离心 30 min;弃上清液,吹干乙醇;加入 30 μl ddH<sub>2</sub>O 溶解 DNA,分装后在-20 ℃ 保存。

220 十一、定量 PCR 检测

将制备好的标准物与样品 DNA 同时进行定量 PCR 检测。具体步骤为: 首先配制足量的混合液,每个样品混合液由 12.5 μl Biomed q-PCR SYBR Mix, 1.0 μl BSA, 1.0 μl 引物 (Ba519f/Ba907r), 7.5 μl ddH<sub>2</sub>O 组成。引物序列为: Ba519f (5'-CAGCMGCCGCGGTAANWC-3')-Ba907r (5'-CCGTCAATTCMTTTRAGTT -3')<sup>[3]</sup>。



每个样品及标准物均准备 3 个技术平行。另外为了保证混合液足够,多准备 5 个样品的混合液。然后将混合液离心混匀后,向定量 PCR 板的每个孔中准确加入 23 μl 的混合液,然后再加入 2 μl 的标准物或样品 DNA。封膜后放入定量 PCR 仪 q-Tower (Jena,德国) 中检测,反应条件为 94 °C 下预变性 5 min; 94 °C 变性 30 s,60 °C 退火 45 s,72 °C 延伸 1 min,从第二步开始循环 40 次,每次循环后检测荧光,收集溶解曲线。以标准物拷贝数的 Log 值及 Ct 值绘制标准曲线,并根据标曲计算每个样品中的 DNA 拷贝数[4]。密度梯度离心后 DNA 拷贝数在不同分层的分布如图 2 所示。




图 2. 密度梯度离心后 R.i 和 G.m 菌丝际 DNA 在不同浮力密度分层中的分布

十二、高通量测序

根据密度梯度离心后每一层 q-PCR 结果,每个处理挑选浮力密度约为 1.58 的那一层 DNA 样品进行高通量测序,将 DNA 样品送往生物技术公司,利用 Illumina MiSeq PE-300 平台,进行 16S rDNA V3-V4 区测序和解磷功能基因 (以编码碱性磷酸酶 alp 的基因 *phoD* 为例)的测序,所用引物为 338f (5'-

241	ACTCCTACGGGAGGCAGCA-3') 和 806r (50'-GGACTACHVGGTWTCTAAT-
242	3') <sup>[5]</sup> ; phoD-F733 (5'-TGGGAYGATCAYGARGT-3') 和 phoD-R1083 (5'-
243	CTGSGCSAKSACRTTCCA -3') <sup>[6]</sup> 。得到测序原始数据后,用 QIIME (v1.8.0) 对所
244	得数据进行分析。简而言之,根据 Barcode 序列区分样品序号,剔除掉低质量的序
245	列,用 FLASH 软件合并两端序列。去除嵌合体后,按照 97%的标准划分可操作分
246	类单元 (OTUs),使用 UCLUST 默认参数从每个 OTU 中选择一个代表性序列[7]。
247	根据 Greengene 数据库对所选取的代表性序列进行 BLAST 分类, 匹配度最高的即
248	为该 OTU 所属的分类群 <sup>[8]</sup> 。
249	
250	十三、解磷功能基因片段拷贝数分析
251	根据密度梯度离心后每一层 q-PCR 结果,每个处理挑选浮力密度约为 1.58 的那一
252	层 DNA 样品进行功能基因拷贝数定量 PCR 检测,以编码碱性磷酸酶 alp 的 phoD 基
253	因为例: 定量 PCR 体系和程序同步骤 11, 引物为 phoD-F733 (5'-
254	TGGGAYGATCAYGARGT-3')- phoD-R1083 (5'-CTGSGCSAKSACRTTCCA-3')[6]。
255	
256	
257	溶液配方
258	1. GB 缓冲液配方:
259	配 1L GB 所需: KCl: 7.455 g,EDTA-Na <sub>2</sub> -2H <sub>2</sub> O: 0.372 g,Tris base: 12.114
260	g,37 % HCl: 2.43 ml
261	
262	
<ul><li>263</li><li>264</li></ul>	
265	
266	
267	
268	
269	
270	

# bio-101

271

272

273 274 致谢 275 该方法是在王菲 (河南科技学院,副教授)和石宁(山东省农业科学院,助理研究员)两 276 位老师的博士论文基础上改进的,在此一并感谢。同时,本工作受到了国家自然科学基 277 金联合基金重点支持项目"灰漠土磷养分高效利用相关的生物肥力性状演变过程及培育 278 机制" (U1703232) 的资助。 279 280 281 参考文献 1. Wang, F., Shi, N., Jiang, R. F., Zhang, F. S., Feng, G. (2016). In situ stable isotope 282 283 probing of phosphate-solubilizing bacteria in the hyphosphere. J Exp Bot. 67(6): 284 1689-1701. 285 2. Deniro, M. J., Epstein, S. (1978). Carbon isotopic evidence for different feeding 286 patterns in two hyrax species occupying the same habitat. Science. 201: 906-908. 287 3. Stubner, S. (2002). Enumeration of 16S rDNA of Desulfotomaculum lineage 1 in rice field soil by real-time PCR with SybrGreen<sup>™</sup> detection. *J Microbiol Methods*. 288 289 50: 155-164. 290 4. Tellmann, G. (2008). The E-Method: a highly accurate technique for gene-291 expression analysis. Nat Methods. 3:1–2. 292 5. Xu, N., Tan, G., Wang, H., Gai, X. P. (2016). Effect of biochar additions to soil on 293 nitrogen leaching, microbial biomass and bacterial community structure. Eur J Soil 294 Bio. 74: 1-8. 295 6. Sato, K., Suyama, Y., Saito, M., Sugawara, K. (2005). A new primer for 296 discrimination of arbuscular mycorrhizal fungi with polymerase chain reaction-297 denature gradient gel electrophoresis. Grassl Sci. 51: 179-181. 7. Edgar, R.C. (2010). Search and clustering orders of magnitude faster than BLAST. 298 299 Bioinformatic. 26: 2460-2461. 300 8. DeSantis, T. Z., Hugenholtz, P., Larsen, N., Rojas, M., Brodie, E. L., Keller, K., 301 Huber, T., Dalevi, D., Hu, P., Andersen, G.L. (2006). Greengenes, a chimera-302 checked 16S rRNA gene database and workbench compatible with ARB. Appl



Environ Microbiol. 72:5069-5072.