操作系统实验报告

计科 (大数据、人工智能方向) 17341155 王永康

操作系统实验报告

(实验六: 具有二态进程模型的内核)

- 一、实验目的
- 二、实验内容
- 三、实验方案

操作系统实验工具与环境

实验相关原理

四、实验过程

修改时钟中断程序, 把中断的目标地址改为进程调度的入口地址

在内核建立PCB表

进程切换——保护寄存器

进程切换——调度与切换寄存器

切换进程——iret指令跳转执行下一进程

程序流程

五、实验结果

展示系统调用, int 21h

所有的文件如下:

六、实验总结

参考文献

(实验六: 具有二态进程模型的内核)

一、实验目的

初步了解操作系统的进程原理及其实现,使操作系统具有初步调度功能。

二、实验内容

保留原型原有特征的基础上,设计满足下列要求的新原型操作系统:

- (1)在c程序中定义进程表,进程数量为4个。
- (2)内核一次性加载4个用户程序运行时,采用时间片轮转调度进程运行,用户程序的输出各占1/4屏幕区域,信息输出有动感,以便观察程序是否在执行。
- (3)在原型中保证原有的系统调用服务可用。再编写1个用户程序,展示系统调用服务还能工作。

三、实验方案

操作系统实验工具与环境

• 实验支撑环境

。 硬件: 个人计算机

o 主机操作系统: Windows10

○ 虚拟机软件: VMware, Dosbox

• 实验开发工具:

○ 汇编语言工具: x86汇编语言

○ 汇编编译工具: TASM+TCC+NASM

。 磁盘写入工具: Winhex

实验相关原理

• 如何使程序并发执行

利用时钟中断(8号中断),把中断的目标相应地址设为切换程序的代码起始位置,并且设置合适的中断触发间隔时间,这样就可以在执行程序1时切换去执行程序二,切换时间合适,我们人就会感觉它们在同时执行。

• 如何实现进程的切换

程序的执行的下一条指令是由 cs:ip 决定,这就意味着改变 cs:ip 到目标代码段,就可以使程序从目前跳到去执行目标代码;

在执行中断时,过程为:

- o (1) 把 flags、cs、ip 压入当前栈,然后把 cs:ip 指向中断入口地址;
- (2) 执行中断程序
- o (3) 利用 iret 指令,可以返回被中断的程序,原理是:

把当前栈顶的三个字依次弹出赋给 ip,cs,falgs,完成程序执行的转移。

所以,可以利用中断的 iret 指令的特点,在调度完之后,把下一个程序的 ip,cs,falgs 压入栈顶,然后执行 iret。

当然, 在这之前需要 进行关键两步。

- 。 保护当前进程状态, 即所有寄存器的保存。
- 。 切换下一个进程到当前进程,下一个寄存器的值赋给当前寄存器。

四、实验过程

修改时钟中断程序,把中断的目标地址改为进程调度的入口地址

利用时钟中断号8号,修改中断向量表,8号中断向量对应8*4和8*4+2两个地址,把8号中断需要执行的部分的偏移入口地址放置在8*4中,段地址放置在8*4+2中,具体代码如下:

```
1
   _Load_Timer proc
2
       push ds
 3
       push es
4
       push ax
 5
       push dx
 6
 7
           call SetTimer;设置时钟中断的相关参数,如中断触发间隔时间
8
9
           xor ax,ax
10
           mov es,ax
11
12
           cli
13
               mov word ptr es:[20h],offset Timer1; 设置时钟中断向量的偏移地址
               mov word ptr es:[22h],cs
14
```

在内核建立PCB表

利用C语言编写

```
1 | typedef struct RegisterImage{
 2
       int SS;
 3
        int ES;
 4
 5
       int DS;
       int DI;
 6
 7
       int SI;
 8
       int BP;
 9
10
       int SP;
11
        int BX;
12
        int DX;
13
        int CX;
14
15
        int AX;
16
        int IP;
        int CS;
17
18
        int Flags;
19
20
   }RegisterImage;
21
    typedef struct PCB{
22
23
        RegisterImage regImg;
24
        int status;
25
   }PCB;
26
27
    PCB PCB_Table[4];
```

进程切换——保护寄存器

首先,进入时钟中断后,首先需要保护当前进程的寄存器。

注意此时只是 cs, ip 切换成了内核的 cs, ip, 其余寄存器都还是中断前进程的值,这时候,我们需要先**切换数据段即** ds **指下内核数据段**,这样才能利用**内核的相关内存**保存当前寄存器。然后栈也是中断前的栈,暂时利用一下此时的 栈,调用C函数 save_Process() 来把寄存器的值存入PCB表。

汇编代码如下:

```
1 | extern _Total_p:near
```

```
2 extern _P_begin:near
3
   extern _save_ES:near
4
   extern _save_DS:near
5
   extern _save_DI:near
 6
   extern _save_SI:near
7
   extern _save_BP:near
   extern _save_SP:near
9
   extern _save_BX:near
10
   extern _save_DX:near
11
   extern _save_DX:near
12
   extern _save_CX:near
13
   extern _save_AX:near
14
   extern _save_SS:near
15
   extern _save_IP:near
16
    extern _save_CS:near
17
   extern _save_Flags:near
18
19
   Timer1:
20
      cli
21
    Saves:
22
23
    ;;;保护进程目前情况进PCB
24
25
        push ds
26
        push cs
        pop ds ;;;切换数据段ds = cs, 但不能改变其他寄存器的值
27
28
29
        pop word ptr _save_DS
30
        pop word ptr _save_IP
31
        pop word ptr _save_CS
32
        pop word ptr _save_Flags
33
34
35
        mov word ptr _save_BX,bx
36
        mov word ptr _save_AX,ax
37
        mov word ptr _save_DI,di
38
        mov word ptr _save_SI,si
39
40
        mov word ptr _save_BP,bp
41
        mov word ptr _save_DX, dx
42
        mov word ptr _save_CX,cx
43
        mov word ptr _save_SS,ss
44
45
        mov word ptr _save_SP,sp
46
        mov word ptr _save_ES,es
47
48
        call near ptr _Save_Process
```

C的相关代码:

```
1 int save_ES;
2 int save_DS;
3 int save_DI;
```

```
4
   int save SI:
5
 6
   int save_BP;
7
   int save_SP;
8
   int save_BX;
9
    int save DX:
10
11
   int save_CX;
12
   int save_AX;
13
   int save_SS;
14
   int save_IP;
15
16
   int save_cs;
17
    int save_Flags;
18
19
    void Save_Process()
20
21
        PCB_Table[Now_process].regImg.SS = save_SS;
22
        PCB_Table[Now_process].regImg.ES = save_ES;
23
        PCB_Table[Now_process].regImg.DS = save_DS;
24
        PCB_Table[Now_process].regImg.DI = save_DI;
25
26
        PCB_Table[Now_process].regImg.SI = save_SI;
27
        PCB_Table[Now_process].regImg.BP = save_BP;
28
        PCB_Table[Now_process].regImg.SP = save_SP;
        PCB_Table[Now_process].regImg.BX = save_BX;
29
30
31
        PCB_Table[Now_process].regImg.DX = save_DX;
32
        PCB_Table[Now_process].regImg.CX = save_CX;
33
        PCB_Table[Now_process].regImg.AX = save_AX;
34
        PCB_Table[Now_process].regImg.IP = save_IP;
35
36
        PCB_Table[Now_process].regImg.CS = save_CS;
37
        PCB_Table[Now_process].regImg.Flags = save_Flags;
38
39 }
```

进程切换——调度与切换寄存器

首先,调用C函数 void Sheduler()进行调度,即把下一个进程的寄存器值赋给用来传递参数的全局变量值。本实验只采用简单的进程调度模式,即**顺序轮转**。

然后切换当前寄存器至下一个进程的寄存器。注意,**ds寄存器**必须**最后更改**,因为这个寄存器的值改变意味着切换数据段,这样会使内核的全局变量就无法正确访问。

在这之前,还需要**切换堆栈**为**下一个进程的堆栈**,并且把 flags,cs,ip 压入栈顶。

汇编代码如下:

```
1 Restarts:
2
3 call _Scheduler
4
```

```
5
        :切换堆栈
 6
        mov ss,word ptr _save_SS
 7
        mov sp,word ptr _save_SP
 8
 9
        mov di,word ptr _save_DI
10
        mov si, word ptr _save_SI
11
        mov bp,word ptr _save_BP
12
        mov bx,word ptr _save_BX
13
        mov dx,word ptr _save_DX
14
15
        mov cx,word ptr _save_CX
16
        mov ax, word ptr _save_AX
17
        mov es,word ptr _save_ES
18
19
        ;关键一步,压入flags、cs、ip进堆栈
        push word ptr _save_Flags
20
21
        push word ptr _save_CS
22
        push word ptr _save_IP
23
24
        ;;最后切换数据段
25
        push word ptr _save_DS
26
        pop ds
```

void Shecduler()的C代码:

```
1
    void Scheduler()
 2
    {
 3
        while(1){
 4
            Now_process++;
 5
            if(Now_process>=Total_p) Now_process = 0;
 6
            if(PCB_Table[Now_process].status != _DEL) break;
 7
        }
 8
 9
        save_AX = PCB_Table[Now_process].regImg.AX;
10
        save_BX = PCB_Table[Now_process].regImg.BX;
11
        save_CS = PCB_Table[Now_process].regImg.CS;
12
        save_CX = PCB_Table[Now_process].regImg.CX;
13
        save_DI = PCB_Table[Now_process].regImg.DI;
14
15
        save_DS = PCB_Table[Now_process].regImg.DS;
16
        save_DX = PCB_Table[Now_process].regImg.DX;
17
        save_ES = PCB_Table[Now_process].regImg.ES;
18
19
        save_Flags = PCB_Table[Now_process].regImg.Flags;
20
        save_IP = PCB_Table[Now_process].regImg.IP;
21
        save_SS = PCB_Table[Now_process].regImg.SS;
22
        save_SP = PCB_Table[Now_process].regImg.SP;
23
24
        save_ES = PCB_Table[Now_process].regImg.ES;
25
        save_Flags = PCB_Table[Now_process].regImg.Flags;
26
    }
```


切换进程——iret指令跳转执行下一进程


上面的操作已经做好了切换的一切准备,接下来就是进入下一个进程执行了。结束时钟中断,利用 iret 指令,把flags,cs,ip 置为下一个进程的执行的代码地址,从而完成切换跳转,于是切换完成。

汇编代码如下:

```
1 donothing:
 2
        push ax
3
       mov a1,20h
4
 5
       out 20h,al
 6
       out OAOh,al
 7
 8
       pop ax
9
        sti
        iret
10
```

程序流程







五、实验结果

在终端输入


```
1 | >run
2 | 1,2,3,4
```

(支持四个及以下程序输入,可以随便输入1-4之间的数,可以输入多个如: 1,2或2,3或2,4,3等等) 执行结果:





输入回车,结束所有进程执行,结果如下:




展示系统调用, int 21h

键盘输入int33,即可执行,int33程序的测试代码如下:

```
1 org 0A100h
 2
    start:
 3
 4
        mov ax,cs
 5
       mov ds,ax
 6
        mov es,ax
 7
        mov ah,0
 8
        int 21h
 9
10
11
        mov ah,1
12
        int 21h
13
        mov ah,2
14
        int 21h
15
16
17
        mov ah,3
18
        int 21h
19
20
21
        ret
```

运行结果:



所有的文件如下:

```
boot
myOS.asm
kernel
kernel.asm
system.asm Sys.h
klib.asm Stdio.h
cmain.c
用户程序
pro1.asm
pro2.asm
pro3.asm
pro4.asm
int33_test.asm
```

六、实验总结

这一次多进程的操作系统的实验有些挑战性,也确实涉及到非常多知识,而且涉及到非常多的细节,这使得这一次实验着实具有不小难度,总结起来感触有以下两点:

• 更加深入理解了cs、ip、ss、sp、ds这些寄存器的功能

这个多进程的实验,理解起来非常关键的就是要清楚这些寄存器的功能,还要iret等指令的操作,其中ss,sp两个指向堆栈的寄存器,非常重要,保证这一对寄存器的正确取值直接影响了个人这一次实验的成败,开始时,一直无法并发执行用户程序,就是因为ss:sp的指向错误。保证栈的正确性,其次保证cs:ip的正确指向,是本次实验的关键。

• 对x86体系架构有了进一步理解

x86体系的指令执行取决于cs:ip,但是却不能通过mov指令修改cs,ip,只能利用跳转jmp,iret等指令来修改。本实验中,就非常巧妙的利用iret指令的特点,进行了进程的切换;还要一点就是数据段ds的问题,数据的访问的基地址取决于ds,所以保证正确的ds就非常关键了,在内核的保存寄存器进PCB表时,可以说这个过程的设计还是颇费一番心思的。

参考文献

- [1] 王爽.《汇编语言(第3版)》[M].清华大学出版社, 2013-9
- [2] 凌应标. "06实验课.ppt",中山大学计算机科学系,2015-3