IroatoReader API Reference

Ver. 1.1.0

目次

- IroatoReader API Reference
  - 目次
  - 概要
  - 初期化
    - コードの種類
  - 読み取り
  - オプション
    - mode
    - resolution
    - focus
    - exposure
    - cameraPosition
    - lineColor
    - lineWidth
    - displayData
    - searchCodes
    - errLineColor
    - returnImage
    - imageWidth / imageHeight
    - labelText
  - 更新履歴
    - Ver 1.0.0
    - Ver 1.1.0

概要

WebアプリケーションをIroatoReader上で動作させることで、読み取り機能をJavaScriptから使用することができます。 このドキュメントではコード読み取り機能の使用方法を説明します。

初期化

IroatoReader オブジェクトを初期化します。

```
new IroatoReader(<コードの種類>, <オプション 省略可>)
```

コードの種類

IroatoReader では カメレオンコード、QRコード、バーコード を読み取ることができます。
初期化時にどのコードを読み取るか文字列で指定します。

コードの種類	設定値（文字列）
カメレオンコード	cc
QRコード	qr
バーコード	barcode

例

```
// カメレオンコード
var ccReader = new IroatoReader('cc');

// QRコード
var qrReader = new IroatoReader('qr');

// バーコード
var barcodeReader = new IroatoReader('barcode');
```

読み取り

初期化した IroatoReader オブジェクトの「read」メソッドを使用します。

```
read(<オプション 省略可>, <コールバック関数>)
```

オプションの形式は初期化時のオプションと同様です。

例

```
var ccReader = new IroatoReader('cc');

ccReader.read(function(res) {
    // 結果を使用した処理
})
```

コールバック関数の引数について

読み取り結果が「read」メソッドのコールバック関数の引数として渡されます。

```
{
    status: <true または false>,
    data: {
        codes: [
            {
                code: <カメレオンコード または QRコード または バーコード の値>,
                topLeftX: <コード認識座標（左上）のX座標>,
                topLeftY: <コード認識座標（左上）のY座標>,
                topRightX: <コード認識座標（右上）のX座標>,
                topRightY: <コード認識座標（右上）のY座標>,
                bottomRightX: <コード認識座標（右下）のX座標>,
                bottomRightY: <コード認識座標（右下）のY座標>,
                bottomLeftX: <コード認識座標（左下）のX座標>,
                bottomLeftY: <コード認識座標（左下）のY座標>,
                centerX: <コード認識座標（中央）のX座標>,
                centerY: <コード認識座標（中央）のY座標>,
                datetime: <コード読取日時。yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS>,
                imageKey: <画像データ取得参照用のキー。imagesのKey>,
                originalImageSize: <読取に使用した画像の元サイズ>
            },
            ...
        ],
        images: {
          <key>: <Base64エンコードされた画像データ>,
          ...
        }
    }
}
```

オプション

mode

コードの読取数（1つ/複数）を指定します。
未指定の場合は**複数**になります。

読取数	設定値
複数	IroatoReader.multi
1コード	IroatoReader.single

例

```
new IroatoReader('cc', {
    mode: IroatoReader.multi
});
```

resolution

カメラの解像度です。未指定の場合は**640 x 480**になります。

解像度の種類	設定値
352 x 288	IroatoReader.r352x288
640 x 480	IroatoReader.r640x480
1280 x 720	IroatoReader.r1280x720
1920 x 1080	IroatoReader.r1920x1080

例

```
new IroatoReader('cc', {
    resolution: IroatoReader.r1920x1080
});
```

focus

フォーカス設定の初期値です。リーダー起動後に変更することができます。
未指定の場合は**オート**になります。

フォーカスの種類	設定値

オート	IroatoReader.auto
マニュアル	IroatoReader.manual

例

```
new IroatoReader('cc', {
    focus: IroatoReader.auto
});
```

exposure

露出設定の初期値です。リーダー起動後に変更することができます。
未指定の場合は**オート**になります。

フォーカスの種類	設定値
オート	IroatoReader.auto
マニュアル	IroatoReader.manual

例

```
new IroatoReader('cc', {
    exposure: IroatoReader.auto
});
```

cameraPosition

使用するカメラ（前面/背面）を指定します。リーダー起動後に変更することができます。
未指定の場合は**背面**になります。

カメラの位置	設定値
背面	IroatoReader.back
前面	IroatoReader.front

例

```
new IroatoReader('cc', {
    cameraPosition: IroatoReader.back
});
```

lineColor

認識したコードを囲う枠線と文字の色です。
未指定の場合は**緑**です。
また、CSS等で使用するRGB形式での設定も可能です。

色	設定値
緑	IroatoReader.green
赤	IroatoReader.red
青	IroatoReader.blue
白	IroatoReader.white
透明	IroatoReader.transparent

例

```
new IroatoReader('cc', {
    lineColor: IroatoReader.green
});

// または
new IroatoReader('cc', {
    lineColor: '#ffa500'
});
```

lineWidth

認識したコードを囲う枠線の幅です。数値で指定します。
未指定の場合は**5px**です。

例

```
new IroatoReader('cc', {
    lineWidth: 3
});
```

displayData

コードを認識した際に表示する文字列です。
未指定の場合は**コードの値**になります。

例

```
// このように設定した状態でコード「2」を認識すると、「CC002」と読取画面に表示されます。
new IroatoReader('cc', {
    displayData: {
      "1": 'CC001',
      "2": 'CC002',
      "3": 'CC003'
    }
});
```

falseを指定すると、文字列を表示しません。

例

```
// このように設定した状態でコードを認識すると、枠のみ表示されます。
new IroatoReader('cc', {
    displayData: false
});
```

searchCodes

検索対象のコードリストです。
設定した場合はリストに無いコードは読み取り結果に含まれなくなります。

例

```
// このように設定した場合は、「5」、「23」、「56」のコードみ認識するようになります。
new IroatoReader('cc', {
    searchCodes: ["5", "23", "56"]
});
```

errLineColor

searchCodesに無いコードを読み取った際に表示する枠線と文字の色です。 未指定の場合は**赤**です。
また、CSS等で使用するRGB形式での設定も可能です。

色	設定値

緑	IroatoReader.green
赤	IroatoReader.red
青	IroatoReader.blue
白	IroatoReader.white
透明	IroatoReader.transparent

例

```
new IroatoReader('cc', {
    errLineColor: IroatoReader.red
});

// または
new IroatoReader('cc', {
    errLineColor: '#ffa500'
});
```

returnImage

読取結果に画像を含めるか設定します。
未指定の場合は含まれません。
読取対象がカメレオンコードの場合のみ有効なオプションです。

画像	設定値
画像を含む	true
画像を含まない	false

例

```
new IroatoReader('cc', {
    returnImage: true
});
// 以下の場合は無視されます
new IroatoReader('qr', {
    returnImage: true
});
new IroatoReader('barcode', {
    returnImage: true
});
```

imageWidth / imageHeight

読取結果に含める画像のサイズを設定します。
「imageHeight」のみ設定した場合は高さをその値にした上で、幅は画像の縦横比率を維持した値になります。
「imageWidth」のみ、または両方設定した場合は幅をその値にした上で、高さは画像の縦横比率を維持した値になります。
どちらも設定していない場合は、幅、高さのうち小さい方を300pxにした上で、画像の縦横比率を維持した値になります。

例

```
new IroatoReader('cc', {
    returnImage: true,
    imageWidth: 200
});
new IroatoReader('cc', {
    returnImage: true,
    imageHeight: 480
});
```

labelText

リーダー下部に表示するテキストを設定できます。

例

```
new IroatoReader('cc', {
    labelText: '表示するテキスト',
});
```

更新履歴

Ver 1.0.0

2017-02-01

- 初版

Ver 1.1.0

2017-02-21

- オプション、displayDataを変更
- オプション、lineColorに透明を追加
- オプションにerrLineColorを追加