ПОТОК СОБЫТИЙ Потоком событий называется последовательность событий, появляющихся одно за другим в случайные моменты времени. Примеры «потоков событий»:

- поток вызовов на телефонной станции,
- поток автомашин, подъезжающих на заправочную станцию,
- поток заболеваний гриппом в зимний сезон,
- поток забитых шайб при игре в хоккей,
- поток заявок на ремонт, поступающих в ремонтную организацию,
- поток отказов (сбоев) ЭВМ в ходе ее работы МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОТОКА СОБЫТИЙ

Случайный поток представляет собой в общем случае просто последовательность случайных событий, происходящих одно за другим в некоторые случайные моменты времени $t_1, t_2, ..., t_n, ...$ Потоки бывают однородные и неоднородные.

ОДНОРОДНЫЙ ПОТОК СОБЫТИЙ

Поток является **однородным**, если он характеризуется только моментами наступления событий (вызывающими моментами) и задает случайную последовательность:

$$\{t_n\} = \{0 \le t_1 \le \dots \le t_n \le \dots\}$$

где t_n – момент наступления n-го события (неотрицательное вещественное число).

Однородный поток также может быть задан в виде случайной последовательности **интервалов времени между событиями**:

$$\{\tau_n\}, \quad \tau_n = t_n - t_{n-1} \ge 0 \qquad (t_0 = 0, \quad \tau_1 = t_1)$$

НЕОДНОРОДНЫЙ ПОТОК СОБЫТИЙ

Поток событий называется неоднородным, если он определяет последовательность

$$\{t_n,g_n\},$$

где t_n — вызывающие моменты, а g_n — набор признаков каждого события, изменяющихся по детерминированному закону в зависимости от n.

Потоки событий различаются между собой по их внутренней структуре, т.е. по законам распределения интервалов 21,22,... между событиями. Для описания распределения интервалов

между событиями могут использоваться различные законы распределения: нормальный, равномерный, экспоненциальный (наиболее часто используемый). Также потоки различаются по их взаимной зависимости или независимости и т.д.

РЕГУЛЯРНЫЙ ПОТОК СОБЫТИЙ

Поток событий, в котором интервалы между событиями строго одинаковы и равны определенной неслучайной величине т называется регулярным. Примеры регулярных потоков:

- поток изменений минутной цифры на вокзальных электронных часах,
- поток изменений состояний ЭВМ, определяемый тактом ее работы и т.п.

Особенности:

- Регулярный поток событий довольно редко встречается на практике; он представляет определенный интерес как предельный случай для других потоков.
- Несмотря на свою видимую простоту, регулярный поток не имеет преимуществ при математическом анализе, так как намного уступает по проведению расчетов другим типам потоков.

ПОТОК С ОГРАНИЧЕННЫМ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕМ

Поток событий, в котором значения интервалов времени τ_1 , τ_2 ,..., τ_n независимы, является потоком с ограниченным последействием. При этом для многомерной плотности распределения интервалов можно записать

$$f_n(\tau_1,...,\tau_n) = f_1(\tau_1) \times ... \times f_n(\tau_n)$$

ПОТОК БЕЗ ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ

Потоком без последействия (более сильное условие) называется такой поток, в котором полностью отсутствует вероятностная зависимость последующего течения событий от предыдущего. Точнее, для потока без последействия вероятность $P_k(t, \tau)$ наступление k-го события на интервале $[t,t+\tau]$ не зависит от появления событий на других, не пересекающихся с данным, промежутках времени. При моделировании такого потока применяется последовательная (рекуррентная процедура): сначала разыгрывается величина τ_1 , затем τ_2 и т.д. Например, последовательность вызовов такси.

ОРДИНАРНЫЙ ПОТОК СОБЫТИЙ

Поток событий называется ординарным, если вероятность того, что за малый интервал времени величиной Δt в окрестности любого момента t выпадает более одного события, пренебрежимо мала по сравнению с вероятностью того, что на этом же интервале выпадает одно событие, т.е.

$$P_0(t, \Delta t) + P_1(t, \Delta t) \approx 1, \quad P_{n>1}(t, \Delta t) = o(\Delta t), \quad \lim_{\Delta t \to 0} \frac{o(\Delta t)}{\Delta t} = 0$$

СТАЦИОНАРНЫЙ ПОТОК СОБЫТИЙ

Поток событий называется стационарным, если вероятность появления того или иного количества событий на интервале длительностью т зависит лишь от длины этого интервала и не зависит от того, где на оси времени он расположен.

ПРОСТЕЙШИЙ ПУАССОНОВСКИЙ ПОТОК

Поток событий, обладающий свойствами:

- ординарности,
- стационарности,
- отсутствия последействия, называется простейшим (или стационарным пуассоновским) потоком.

ПОТОК ПАЛЬМА Поток более общего типа — поток Пальма обладает свойствами ординарности, стационарности и ограниченного последействия. Для такого потока τ_1 , τ_2 ,..., τ_n между соседними событиями представляют собой последовательность независимых, одинаково распределенных СВ. Простейший пуассоновский поток является потоком Пальма. У простейшего потока интервалы τ_1 , τ_2 , ..., τ_n распределены одинаково, по показательному закону и независимы между собой.

ПОТОКИ ЭРЛАНГА

Потоком Эрланга k-го порядка называется поток Пальма, у которого интервалы времени между событиями распределены по закону Эрланга k-го порядка. Поток Эрланга k-го порядка получен И3 простейшего С помощью быть прореживания. В простейшем потоке сохраняется каждое k-е отбрасываются. событие, Интервал остальные между соседними событиями в потоке Эрланга 3-го порядка – сумма трех независимых СВ, имеющих показательное распределение

с параметром λ : $T^{(3)} = T_1 + T_2 + T_3$