$$\vec{y}(t) = F(\vec{x}, \vec{v}, \vec{h}, t)$$

 $ec{\chi}$  – совокупность входных воздействий на систему,

 $ec{v}$  – совокупность воздействий внешней среды,

 $\vec{h}$  - совокупность внутренних параметров системы,

 $\vec{y}$  – совокупность выходных характеристик системы,

F – закон функционирования системы.

Процесс функционирования системы рассматривают как последовательную смену состояний

$$z_1(t), z_2(t), \dots, z_k(t)$$

$$\vec{z}(t) = G(\vec{z}^0, \vec{x}, \vec{v}, \vec{h}, t)$$

где  $\vec{z}^0$  – совокупность начальных состояний

В общем случае время в модели системы может рассматриваться на интервале моделирования (0, T) как непрерывное, так и дискретное, т.е. квантованное на отрезки длиной  $\Delta t$  временных единиц каждый. Если математическое описание объекта моделирования не содержит элементов случайности или они не учитываются, то модель называется детерминированной и определяется: y(t) = f(x,t).

**ДИСКРЕТНО-ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ (F-СХЕМЫ)** 

Дискретно-детерминированный подход реализуется с помощью математического аппарата теории автоматов. Система представляется в виде автомата, перерабатывающего дискретную информацию и меняющего свои внутренние состояния лишь в допустимые моменты времени. Математической моделью при этом подходе является конечный автомат.

Конечный автомат задается F-схемой:

$$F = \langle Z, X, Y, \psi, \varphi, z_0 \rangle$$

Х – конечное множество входных сигналов (входной алфавит);

Y – конечное множество выходных сигналов (выходной алфавит);

Z – конечное множество внутренних состояний (внутренний алфавит или алфавит состояний);

 $z_0, \ z_0 \in Z_{-}$  начальное состояние;

 $\varphi(z,x)$  – функция переходов;

 $\psi(z,x)$ – функция выходов.

Автомат, задаваемый F-схемой функционирует в дискретном времени, моментами которого являются такты (примыкающие друг к другу равные интервалы времени), каждому из которых соответствуют постоянные значения входного и выходного сигналов и внутренние состояния. Работа конечного автомата происходит по следующей схеме: в каждом t-м такте на вход автомата, находящегося в состоянии z(t), подается некоторый сигнал x(t), на который он реагирует переходом в (t +1)-м такте в новое состояние z(t +1) и выдачей некоторого выходного сигнала.

Чтобы задать конечный F-автомат конкретного вида, необходимо описать все элементы множеств и задать оператор переходов ф и выходов ф. Существуют несколько способов задания работы F- автоматов, но наиболее часто используются табличный и графический.

В табличном способе задаются таблицы переходов и выходов. В них строки соответствуют входным сигналам автомата, а столбцы — его состояниям. На пересечении і-й строки и k-го столбца таблицы переходов помещается соответствующее значение ф (zk, xi) функции переходов, а в таблице выходов —

соответствующее значение ψ (zk, xi) функции выходов. Для F-автомата Мура обе таблицы совмещают.

## Рассмотрим пример:

## табличный способ задания автомата Мили F1

$x_i$	$Z_k$					
	$z_0$	$z_1$	$z_2$			
Переходы						
$x_1$	$z_2$	$z_0$	$z_0$			
$x_2$	$Z_0$	$z_2$	$z_1$			
Выходы						
$x_1$	$y_1$	$\mathcal{Y}_1$	$y_2$			
$x_2$	$y_1$	$y_2$	$y_1$			


## Табличный способ задания автомата Мура *F*2

	Y					
$X_i$	$y_1$	$\mathcal{Y}_1$	<i>y</i> <sub>3</sub>	$\mathcal{Y}_2$	<i>y</i> <sub>3</sub>	
	$z_0$	$z_1$	$z_2$	$Z_3$	$z_4$	
$x_1$	$z_1$	$Z_4$	$Z_4$	$z_2$	$z_2$	
$x_2$	$Z_3$	$z_1$	$z_1$	$z_0$	$z_0$	

При графическом способе задания конечного автомата используется понятие направленного графа. Граф автомата представляет собой набор вершин, соответствующим

различным состояниям автомата и соединяющих вершины дуг графа, соответствующих тем или иным переходам автомата.

На рис. приведены заданные ранее таблицами *F*-автоматы Мили *F*1 (а) и Мура *F*2 (б)



Таким образом, понятие автомата в дискретнодетерминированном подходе к исследованию является математической абстракцией, удобной для описания широкого класса процессов функционирования реальных объектов в АСУ. С помощью F-автомата можно описать объекты, для которых характерно наличие дискретных состояний и дискретный характер работы во времени — это элементы и узлы ЭВМ, устройства контроля, регулирования и управления, системы временной и пространственной коммутации в технике обмена информацией и т. д.