Lab3实验报告

学号: 21371220

姓名:杨硕

一、思考题

Thinking 3.1

根据自映射原理:

设页表基地址为 PT_{base}

页目录基地址为 $PD_{base} = PT_{base} + (PT_{base} >> 10)$

自映射页目录项 $PDE_{selfmap} = PD_{base} + (PT_{base} >> 20)$

而 e->env_pgdir[PDX(UVPT)] 即为 *(e->env_pgdir + PDX(UVPT)*4), 根据宏定义, 即为 *(e->env_pgdir + (UVPT>>22)*4) = *(e->env_pgdir + (UVPT>>20))

UVPT 就是页表基地址的虚拟地址,也就是说, $e->env_pgdir[PDX(UVPT)]$ 的地址就是 $PDE_{selfmap} = PD_{base} + (PT_{base} >> 20)$,根据自映射关系,需要在这个地方存放自映射页目录项的 物理地址,也就是 PADDR($e->env_pgdir$) | PTE_V。这里,使用 PADDR 宏获得物理地址,PTE_V 为有效位

Thinking 3.2

elf_load_seg 函数定义为:

```
int elf_load_seg(Elf32_Phdr *ph, const void *bin, elf_mapper_t map_page, void
*data);
```

load_icode 和 load_icode_mapper 函数定义为:

```
static void load_icode(struct Env *e, const void *binary, size_t size);
static int load_icode_mapper(void *data, u_long va, size_t offset, u_int perm,const
void *src, size_t len);
```

在 env.c 中,我们找到 load_icode 函数对 elf_load_seg 函数的调用为

```
elf_load_seg(ph, binary + ph->p_offset, load_icode_mapper, e)
```

根据前面的参数定义,data这一参数的来源,实际就是 e 这个进程指针,也就是传入 load_i code 函数的参数 struct Env *e

没有这个参数,就无法完成加载镜像

首先,elf_load_seg 函数实际是在内部调用了回调函数 map_page,在这里,也就是 load_icode_mapper 函数。而 load_icode_mapper 函数用来完成单页的加载,加载的实现需要其函数参数的 data,也就是elf_load_seg 函数参数的 data,也就是传入 load_icode 函数的参数 struct Env *e,所以这个参数不能去掉

Thinking 3.3

- 首尾均不对齐
- 首对齐尾不对齐
- 首不对齐尾对齐
- 首尾均对齐。

Thinking 3.4

这里的 env_tf.cp0_epc 存储的是虚拟地址

Thinking 3.5

5 个异常处理函数的具体实现位置在 genex. S 中

```
NESTED(handle_int, TF_SIZE, zero)
   mfc0 t0, CP0_CAUSE
   mfc0 t2, CP0_STATUS
   and t0, t2
   andi t1, t0, STATUS_IM4
   bnez t1, timer_irq
   // TODO: handle other irqs
timer_irq:
   SW
         zero, (KSEG1 | DEV_RTC_ADDRESS | DEV_RTC_INTERRUPT_ACK)
   li 💮
          a0, 0
           schedule
   j
END(handle_int)
BUILD_HANDLER tlb do_tlb_refill
#if !defined(LAB) || LAB >= 4
BUILD_HANDLER mod do_tlb_mod
BUILD_HANDLER sys do_syscall
#endif
BUILD_HANDLER reserved do_reserved
```

Thinking 3.6

```
LEAF(enable_irq)
    li    t0, (STATUS_CU0 | STATUS_IM4 | STATUS_IEC)
    mtc0    t0, CP0_STATUS
    jr    ra
END(enable_irq)
```

前两行把STATUS_CU0 | STATUS_IM4 | STATUS_IEc的值写入t0,再把t0的值给CP0_STATUS,这两行的作用是开启四号中断;第三行,函数返回

```
timer_irq:
    sw zero, (KSEG1 | DEV_RTC_ADDRESS | DEV_RTC_INTERRUPT_ACK)
    li a0, 0
    j schedule
END(handle_int)
```

第一行,响应时钟中断

第二行,把a0设为0,作为参数传给schedule函数

第三行, 跳转到schedule函数

Thinking 3.7

设置了一个进程就绪队列(调度链表),并且给每一个进程添加了一个时间片,这个时间片起到计时的作用。一旦时间片用完,则代表该进程需要执行时钟中断操作,将该进程移动到就绪队列队尾,并复原其时间片。再从就绪队列队首取出一个新的进程进行调度,如此循环,实现进程切换

二、实验难点

exercise 3.12 schedule函数

本题需要完成实现进程切换的schedule函数,难点在于,需要充分考虑应进行进程切换的各种情况

- 尚未调度讨仟何讲程
- 当前进程已经用完了时间片
- 当前进程不再就绪(如被阻塞或退出)
- yield 参数指定必须发生切换

因此,第一步,我们需要进行判断

```
if (yield != 0 || count == 0 || e == NULL || e->env_status !=
ENV_RUNNABLE)
```

当上述四种情况的其中一种发生时,就需要进行进程切换,当然根据不同的情况,我们还需要进一步判断

• 如果当前进程仍是就绪的,但需要发生进程切换,我们需要把当前进程插入到就绪队列队尾

```
if (e != NULL) {
   if (e->env_status == ENV_RUNNABLE){
      TAILQ_INSERT_TAIL(&env_sched_list, e, env_sched_link);
   }
}
```

• 如果是需要从就绪队列取出一个新的进程,这时我们应该先判断就绪队列是否为空,即没有就绪的进程可用,这时应该报错

```
if (TAILQ_EMPTY(&env_sched_list)) {
   panic("if that list is empty");
}
```

不为空,就从队首取出一个进程进行调度,注意取出进程后,还要记得将其从就绪队列移除,并将该进程的时间片数量设为其优先级

```
e = TAILQ_FIRST(&env_sched_list);
TAILQ_REMOVE(&env_sched_list, e, env_sched_link);
count = e->env_pri;
```

当不需要进程切换时,就正常执行当前进程的调度,并让时间片数量减一

综上, schedule函数代码如下

```
void schedule(int yield) {
    static int count = 0; // remaining time slices of current env
    struct Env *e = curenv;
    if (yield != 0 || count == 0 || e == NULL || e->env_status !=
ENV_RUNNABLE) {
       if (e != NULL) {
           if (e->env_status == ENV_RUNNABLE){
                TAILQ_INSERT_TAIL(&env_sched_list, e, env_sched_link);
            }
        }
        if (TAILQ_EMPTY(&env_sched_list)) {
            panic("if that list is empty");
        e = TAILQ_FIRST(&env_sched_list);
       TAILQ_REMOVE(&env_sched_list, e, env_sched_link);
        count = e->env_pri;
    }
    count--;
    env_run(e);
}
```

三、实验心得

相比前面几次实验, lab3的实现难度笔者感觉是降低了, 只需要仔细阅读指导书以及代码前的Hint, 理解每个要实现的函数的功能及其实现机制, 便可以很顺利的完成任务

当然,对于进程调度的学习,仅仅完成课下实验是不够的,还是需要对每一步的操作充分理解,与理论课的学习相结合,才能很好的掌握这一部分的知识

实验中,遇到过不少"能写出代码,但不完全理解是什么意思"的情况,或是对Hint提示的操作流程并没有很清楚理清思路,在上网查阅相关知识,以及询问同学后,有了更清楚的认识,这样不仅实现任务更轻松,并且也获得了实际的知识,而不是稀里糊涂的单单完成实验而已