Les Pointeurs

- Toute variable manipulée dans un programme est stockée quelque part en mémoire centrale.
- Cette mémoire est constituée d'octets qui sont identifiés de manière univoque par un numéro qu'on appelle adresse.
- Pour retrouver une variable, il suffit donc de connaitre l'adresse de l'octet ou elle est stockée.
- Pour des raisons évidentes de lisibilité, on désigne souvent les variables par des identificateurs, et non par leur adresse.
- C'est le compilateur qui fait alors le lien entre l'identificateur d'une variable et son adresse en mémoire.
- Toutefois, il est parfois très pratique de manipuler directement une variable par son adresse.

- On appelle Lvalue (left value) tout objet pouvant être placé à gauche d'un opérateur d'affectation.
- Une Lvalue est caractérisée par:
 - -son adresse, c'est-à-dire l'adresse-mémoire à partir de laquelle l'objet est stocké;
 - -sa valeur, c'est-`a-dire ce qui est stocké à cette adresse.

Dans l'exemple,

• int i, j;

$$i = 3;$$


$$j = i;$$

objet	adresse	valeur
i	4831836000	3
j	4831836004	3

Deux variables différentes ont des adresses différentes.
 L'affectation j = i; n'opère que sur les valeurs des variables.

Pointeurs : définition

- Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable.
- Exemple : Soit A une variable contenant la valeur 10 et P un pointeur qui contient l'adresse de A (on dit que P pointe sur A).
 - Remarques :
 - Le nom d'une variable permet d'accéder directement à sa valeur (adressage direct).
 - Un pointeur qui contient l'adresse de la variable, permet d'accéder indirectement à sa valeur (adressage indirect).
 - Le nom d'une variable est lié à la même adresse, alors qu'un pointeur peut pointer sur différentes adresses



Intérêts des pointeurs

- Les pointeurs présentent de nombreux avantages :
 - Ils sont indispensables pour permettre le passage par référence pour les paramètres des fonctions
 - Ils permettent de créer des structures de données (listes et arbres) dont le nombre d'éléments peut évoluer dynamiquement. Ces structures sont très utilisées en programmation.
 - Ils permettent d'écrire des programmes plus compacts et efficaces

Déclaration d'un pointeur

- En C, chaque pointeur est limité à un type de donnée (même si la valeur d'un pointeur, qui est une adresse, est toujours un entier).
- Le type d'un pointeur dépend du type de la variable pointée. Ceci est important pour connaître la taille de la valeur pointée.
- On déclare un pointeur par l'instruction : type *nom-du-pointeur ;
 - type est le type de la variable pointée
 - * est l'opérateur qui indiquera au compilateur que c'est un pointeur (désigne en fait le contenu de l'adresse)

Déclaration d'un pointeur

Exemple :

```
int *pi; //pi est un pointeur vers une variable de type int
float *pf; //pf est un pointeur vers une variable de type float
char *b; /* un pointeur b vers un caractère*/
double *y; /* un pointeur a vers un réel double*/
```

Rq: la valeur d'un pointeur donne l'adresse du premier octet parmi les n octets où la variable est stockée

Déclaration d'un pointeur

- Dans la déclaration d'un pointeur, le symbole * est associé au nom de la variable pointeur et non pas au type
- Ainsi la déclaration:

int *a,b;

Ne déclare pas deux pointeurs a et b, mais un pointeur a vers un int et une variable simple b de type int.

 Pour déclarer deux pointeurs a et b dans la même ligne, il faut écrire:

int*a,*b;

- Lors du travail avec des pointeurs, nous utilisons :
 - un **opérateur 'adresse de': &** pour obtenir l'adresse d'une variable
 - un opérateur 'contenu de': * pour accéder au contenu d'une adresse
- Exemple :
- int * p; //on déclare un pointeur vers une variable de type int
- int i=10, j=30; // deux variables de type int
- p=&i; // on met dans p, l'adresse de i (p pointe sur i)
- printf("*p = %d \n",*p); //affiche : *p = 10
- *p=20; // met la valeur 20 dans la case mémoire pointée par p (i vaut 20 après cette instruction)
- p=&j; // p pointe sur j
- i=*p; // on affecte le contenu de p à i (i vaut 30 après cette instruction)

- Considérons un pointeur p qui pointe vers une variable a de type T.
- L'expression *p est équivalente à a. Donc, on peut manipuler la variable a :
 - soit directement par son nom
 - soit indirectement par *p.
- En fait *p est considérer comme une variable de type T et tout ce qui applicable sur a, on peut l'appliquer sur *p

Exemple :

Déclarer une variable de type int et l'initialiser par la valeur 5, puis déclarer un pointeur de type int et l'initialiser par l'adresse de la variable déclarée.

Modifier la valeur de a à 9 en utilisant les deux méthodes citées dans la définition.

a=9;/*modification directe de la valeur de a*/
p=9;/ modification indirecte à l'aide d'un pointeur*/

• Exemple2: float a, *p; p=&a; printf("Entrez une valeur: \n"); scanf("%f ",p); //supposons qu'on saisit la valeur 1.5 printf("Adresse de a= %x, contenu de a= %f\n", p,*p); *p+=0.5; printf ("a= %f\n", a); //affiche a=2.0

- Remarque: si un pointeur P pointe sur une variable X, alors *P peut être utilisé partout où on peut écrire X
 - X+=2 équivaut à *P+=2
 - ++X équivaut à ++ *P
 - X++ équivaut à (*P)++ // les parenthèses ici sont obligatoires car l'associativité des opérateurs unaires * et ++ est de droite à gauche

Exercice

Déterminer la valeur de la variable a après l'exécution de chacune des instructions suivantes:

```
int a=4;
int *p=&a;
(*p)++;
*p=(*p)*(*p);
```

Solution:

- ✓ a est une variable de type int initialisée à 4.
- ✓ p est un pointeur vers a. Donc *p vaut 4.
- ✓ (*p)++ permet incrémenter l'objet pointé par p, à savoir a. La valeur de a vaut maintenant 5.
- √ *p=(*p)*(*p), permet de calculer le carré de a et de l'affecter à a. Donc la variable a vaut 25.

Initialisation d'un pointeur

- A la déclaration d'un pointeur p, on ne sait pas sur quel zone mémoire il pointe. Ceci peut générer des problèmes:
 - int *p;
 - *p = 10; //provoque un problème mémoire car le pointeur p n'a pas été initialisé
- Conseil: Toute utilisation d'un pointeur doit être précédée par une initialisation.
- On peut initialiser un pointeur en lui affectant:
 - l'adresse d'une variable (Ex: int a, *p1; p1=&a;)
 - un autre pointeur déjà initialisé (Ex: int *p2; p2=p1;)
 - la valeur 0 désignée par le symbole NULL, défini dans **<stddef.h>.**Ex: int *p; p=0;ou p=NULL; (on dit que p pointe 'nulle part': aucune adresse mémoire ne lui est associé)
- Rq: un pointeur peut aussi être initialisé par une allocation dynamique (voir fin du chapitre)

Affectation de pointeurs

- L'affectation d'un pointeur à un autre est possible si les deux pointeurs sont de même type T, alors p=q; permet d'affecter le pointeur q au pointeur p.
- Cela a pour effet de faire pointer p et q vers la même variable.
- Exemple:

Déclarer une variable de type int et l'initialisée par la valeur 7, puis déclarer deux pointeurs de type int qui vont pointer vers la variable déclarée.

```
int a=7;
int*p=&a;
int*q=p;
```

- La valeur d'un pointeur étant un entier, certaines opérations arithmétiques sont possibles : ajouter ou soustraire un entier à un pointeur ou faire la différence de deux pointeurs
- Pour un entier i et des pointeurs p, p1 et p2 sur une variable de type T
 - p+i (resp p-i) : désigne un pointeur sur une variable de type T. Sa valeur est égale à celle de p incrémentée (resp décrémentée) de i*sizeof(T).
 - p1-p2 : Le résultat est un entier dont la valeur est égale à (différence des adresses)/sizeof(T).
- Remarque:
 - on peut également utiliser les opérateurs ++ et -- avec les pointeurs
 - la somme de deux pointeurs n'est pas autorisée

- Exemples:
 - 1. Soit a une variable de type int et p est un pointeur vers a. Sachant que le type est codé sur 4 octets et que l'adresse de la variable a est 1030:
 - quel est le contenu du pointeur p+3.
 - quel est le contenu du pointeur p-3.
 - 2. La variable a de type int est rangée en mémoire à l'adresse 1000.

Quel est le contenu de chacun des pointeurs suivants:

```
1.
int *p=&a;
int*q=p++;
int*r=++q;

2.
int *p=&a;
int*q=p--;
int*r=--q;
```

1

Le pointeur p pointe vers a, donc le contenu de p est l'adresse de p, c'est-à-dire 1030.

- Le pointeur p+3 pointe vers l'entier qui se trouve 3 fois après celui que contient la variable a. Donc le contenu du pointeur p+3 est 1030+3*4=1042.
- Le pointeur p-3 pointe vers l'entier qui se trouve 3 fois avant celui que contient la variable a. Donc le contenu du pointeur p-3 est 1030-3*4=1018

2.

Le pointeur p pointe vers a, donc le contenu de p est l'adresse de p, c'est-à-dire 1000.

- q=p++; est équivalente à q=p; p=p+1; donc le contenu du pointeur q est 1000, mais le pointeur p est incrémenté et par suite, le contenu de est 1004.
- r=++q; est équivalente à q=q+1;r=q; Donc le contenu de q est 1004, et celui de r est 1004
- q=p--; est équivalente à q=p; p=p-1; Donc le contenu du pointeur q est 1000, mais le pointeur p est décrémenté et par la suite, le contenu de p est 996.
- r=--q; est équivalente à q=q-1;r=q; Donc le contenu de q est 996, et celui de r est 996.