# Module Programmation I: Le Langage C

Faculté des Sciences Semialia- Marrakech

Pr. Hajar LAZAR

Hajar.lazar@uac.ac.ma

#### Plan

- Introduction
- Types de base, Opérateurs et Expressions
- Lecture & écriture des données
- Structures de contrôle
- Tableaux & Chaînes de caractère
- Pointeurs
- Fonctions
- Types structures, unions et synonymes

# Introduction

#### Langages informatiques

 Un langage informatique est un outil permettant de donner des ordres (instructions) à la machine

A chaque instruction correspond une action du processeur

 Intérêt : écrire des programmes (suite consécutive d'instructions) destinés à effectuer une tache donnée

Exemple: un programme de gestion de comptes bancaires

Contrainte: être compréhensible par la machine

#### Langage machine

- Langage binaire: l'information est exprimée et manipulée sous forme d'une suite de bits
- Un bit (binary digit) = 0 ou 1 (2 états électriques)
- Une combinaison de 8 bits= 1 Octet possibilités qui permettent de coder tous les caractères alphabétiques, numériques, et symboles tels que ?,\*,&, ...

Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) donne les correspondances entre les caractères alphanumériques et leurs représentation binaire, Ex. A= 01000001, ?=00111111

 Les opérations logiques et arithmétiques de base (addition, multiplication, ...) sont effectuées en binaire.


#### Langages haut niveau

- Intérêts multiples pour le haut niveau:
  - proche du langage humain «anglais» (compréhensible)
  - permet une plus grande portabilité (indépendant du matériel)
  - Manipulation de données et d'expressions complexes (réels, objets, a\*b/c, ...)
- Nécessité d'un traducteur (compilateur/interpréteur), exécution plus ou moins lente selon le traducteur

Code source Compilateur ou Langage machine interpréteur

#### Compilateur/interpréteur

• Compilateur: traduire le programme entier une fois pour toutes



- +plus rapide à l'exécution
- +sécurité du code source
- il faut recompiler à chaque modification
- Interpréteur: traduire au fur et à mesure les instructions du programme à chaque exécution

exemple.bas Interprétation+exécution fichier source

- + exécution instantanée appréciable pour les débutants
- exécution lente par rapport à la compilation

#### Langages de programmation

- Deux types de langages:
  - Langages procéduraux: le processus de programmation est défini comme le développement d'une séquence de commandes qui manipulent des données pour produire le résultat souhaité.
  - Langages orientés objets: Le paradigme orienté objets (OOP) voit les unités de données comme objets "actifs", contrairement aux unités passives vues par le paradigme procédural.

- Exemples de langages:
  - Fortran, Cobol, Pascal, C, ...
  - C++, Java, ...

#### Historique du C

- Le langage C a été conçu en 1972 dans «Bell Laboratories » par Dennis Ritchie avec l'objectif d'écrire un système d'exploitation (UNIX).
- En 1978, une première définition rigoureuse du langage C (standard K&R-C) a été réalisée par Kernighan et Ritchie en publiant le livre «The C Programming Language ».
- Le succès du C et l'apparition de compilateurs avec des extensions particulières ont conduit à sa normalisation.
- En 1983, l'organisme ANSI (American National Standards Institute) chargeait une commission de mettre au point une définition explicite et portable pour le langage C. Le résultat est le standard ANSI-C.

#### Caractéristiques du C

- <u>Universel</u>: n'est pas orienté vers un domaine d'application particulier (applications scientifiques, de gestion, ...)
- Près de la machine : offre des opérateurs qui sont proches de ceux du langage machine (manipulations de bits, d'adresses, ...) efficace
- Modulaire: peut être découpé en modules qui peuvent être compilés séparément
- <u>Portable</u>: en respectant le standard ANSI-C, il est possible d'utiliser le même programme sur plusieurs systèmes (hardware, système d'exploitation)

#### Programme source, objet et exécutable

- Un programme écrit en langage C forme un texte qu'on nomme programme ou code source, qui peut être formé de plusieurs fichiers sources
- Chaque fichier source est traduit par le compilateur pour obtenir un fichier ou module objet (formé d'instructions machine)
- Ce fichier objet n'est pas exécutable tel quel car il lui manque les instructions exécutables des fonctions standards appelées dans le fichier source (printf, scanf, ...) et éventuellement d'autres fichiers objets
- L'éditeur de liens réunit les différents modules objets et les fonctions de la bibliothèque standard afin de former un programme exécutable

Remarque : la compilation est précédée par une phase de prétraitement (inclusion de fichiers en-tête) réalisé par le préprocesseur

#### Composantes d'un programme C

- Directives du préprocesseur
  - inclusion des fichiers d'en-tête (fichiers avec extension .h)
  - définitions des constantes avec #define
- déclaration des variables globales
- définition des fonctions (En C, le programme principal et les sousprogrammes sont définis comme fonctions)
- Les commentaires : texte ignoré par le compilateur, destiné à améliorer la compréhension du code

### Composantes d'un programme C

- #include<stdio.h> fichier d'entête contenant la déclaration des fonctions d'entrées-sorties dont la fonction printf
- La fonction main est la fonction principale des programmes en C: Elle se trouve obligatoirement dans tous les programmes. L'exécution d'un programme entraîne automatiquement l'appel de la fonction main.
- L'appel de printf avec l'argument "notre premier programme C\n" permet d'afficher : notre premier programme C et \n ordonne le passage à la ligne suivante
- En C, toute instruction simple est terminée par un point-virgule;
- Un commentaire en C est compris entre // et la fin de la ligne ou bien entre /\* et \*/

# Variables, types, opérateurs et expressions

#### Les variables

- Les variables servent à stocker les valeurs des données utilisées pendant l'exécution d'un programme
- Les variables doivent être déclarées avant d'être utilisées, elles doivent être caractérisées par :
  - un nom (**Identificateur**)
  - un **type** (entier, réel, ...)

(Les types de variables en C seront discutés par la suite)

#### Les identificateurs

Le choix d'un identificateur (nom d'une variable ou d'une fonction) est soumis à quelques règles :

 doit être constitué uniquement de lettres, de chiffres et du caractère souligné \_ (Eviter les caractères de ponctuation et les espaces)

correct: PRIX\_HT, prixHT incorrect: PRIX-HT, prix HT, prix.HT

doit commencer par une lettre

correct : A1,\_A1 (y compris le caractère souligné)

 doit être différent des mots réservés du langagerrestrt A break case char const continue default do double else enum extern float for goto if int long register return short signed sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while

Remarque : C distingue les majuscules et les minuscules. NOMBRE et nombre sont des identificateurs différents

#### Les types de base

- Le type d'une variable détermine l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre et le nombre d'octets à lui réserver en mémoire
- En langage C, il n'y a que deux types de base les entiers et les réels avec différentes variantes pour chaque type

#### **Remarques:**

- Un type de base est un type pour lequel une variable peut prendre une seule valeur à un instant donné contrairement aux types agrégés
- Le type caractère apparaît en C comme cas particulier du type entier (un caractère est un nombre entier, il s'identifie à son codeASCII)
- En C il n'existe pas de type spécial pour chaînes de caractères. Les moyens de traiter les chaînes de caractères seront présentés aux chapitres suivants
- Le type booléen n'existe pas. Un booléen est représenté par un entier (un entier non nul équivaut à vrai et la valeur zero équivaut à faux)

#### **Types Entier**

- 4 variantes d'entiers :
- char : caractères (entier sur 1 octet : 128 à 127)
- short ou short int : entier court (entier sur 2 octets : 32768 à 32767
- int : entier standard (entier sur 2 ou 4 octets )
- long ou long int : entier long (4 octets : 2147483648 à 2147483648)

Si on ajoute le préfixe unsigned à la définition d'un type de variables entières, alors la plage des valeurs change:

- unsigned char: 0 à 255
- unsigned short: 0 à 65535
- unsigned int : dépend du codage (sur 2 ou 4 octets)
- unsigned long: 0 à 4294967295

# Types Réel

#### 3 variantes de réels :

- float : réel simple précision codé sur 4 octets de
   -3.4\*10<sup>38</sup> à 3.4\*10<sup>38</sup>
- double : réel double précision codé sur 8 octets de -1.7\*10<sup>308</sup> à 1.7\*10<sup>308</sup>
- long double : réel très grande précision codé sur 10 octets de -3.4\*10<sup>4932</sup> à 3.4\*10<sup>4932</sup>

#### Déclaration des variables

- Les déclarations introduisent les variables qui seront utilisées, fixent leur type et parfois aussi leur valeur de départ (initialisation)
- Syntaxe de déclaration en C

```
<Type> <NomVar1>,<NomVar2>,...,<NomVarN>;
```

Exemple:

```
int i, j,k;
float x, y;
double z=1.5; // déclaration et initialisation
short compteur;
char c=`A`;
```

#### Déclaration des constantes

- Une constante conserve sa valeur pendant toute l'exécution d'un programme
- En C, on associe une valeur à une constante en utilisant :
  - la directive #define :

#define nom\_constante valeur lci la constante ne possède pas de type. exemple: #define Pi 3.141592

le mot clé const:

const *type nom* = *expression*; Dans cette instruction la constante est typée exemple : *const float Pi* = 3.141592

(Rq: L'intérêt des constantes est de donner un nom parlant à une valeur, par exemple NB\_LIGNES, aussi ça facilite la modification du code)

#### Constantes entières

On distingue 3 formes de constantes entières :

- forme décimale : c'est l'écriture usuelle. Ex : 372, 200
- forme octale (base 8): on commence par un 0 suivi de chiffres octaux. Ex: 0477
- forme hexadécimale (base 16): on commence par 0x (ou 0X) suivis de chiffres hexadécimaux (0-9 a-f). Ex: 0x5a2b, 0Xa9f

#### Remarques sur les constantes entières

- Le compilateur attribue automatiquement un type aux constantes entières. Il attribue en général le type le plus économique parmi (int, unsigned int, long int, unsigned long int)
- On peut forcer la machine à utiliser un type de notre choix en ajoutant les suffixes suivants:
  - u ou U pour unsigned int, Ex: 100U, 0xAu
  - I ou L pour long, Ex : 15l, 0127L
  - ul ou UL pour unsigned long, Ex: 1236UL, 035ul

#### Constantes réelles

#### On distingue 2 notations:

notation décimale
 Ex : 123.4, .27, 5.

notation exponentielle Ex: 1234e-1 ou 1234E-1

#### Remarques:

- Les constantes réelles sont par défaut de type double
- On peut forcer la machine à utiliser un type de notre choix en ajoutant les suffixes suivants:
  - f ou F pour le type float, Ex: 1.25f
  - I ou L pour le type long double, EX: 1.0L

#### Les constantes caractères

- Se sont des constantes qui désignent un seul caractère, elles sont toujours indiquées entre des apostrophes, Ex : 'b', 'A', '?'
- La valeur d'une constante caractère est le code ASCII du caractère
- Les caractères constants peuvent apparaître dans des opérations arithmétiques ou logiques
- Les constantes caractères sont de type int

#### Expressions et opérateurs

 Une expression peut être une valeur, une variable ou une opération constituée par des valeurs, des constantes et des variables reliées entre eux par des opérateurs

exemples: 1, b, a\*2, a+ 3\*b-c, ...

- Un opérateur est un symbole qui permet de manipuler une ou plusieurs variables pour produire un résultat. On distingue :
  - les opérateurs binaires qui nécessitent deux opérandes (ex : a +b)
  - les opérateurs unaires qui nécessitent un seul opérande (ex:a++)
  - l'opérateur conditionnel ?: , le seul qui nécessite trois opérandes
- Une expression fournit une seule valeur, elle est évaluée en respectant des règles de priorité et d'associativité

### Opérateurs en C

- Le langage C est riche en opérateurs. Outre les opérateurs standards, il comporte des opérateurs originaux d'affectation, d'incrémentation et de manipulation de bits
- On distingue les opérateurs suivants en C :
  - les opérateurs arithmétiques : +, -, \*, /, %
  - les opérateurs d'affectation : =, +=, -=,\*=,/=,...
  - les opérateurs logiques : &&, ||, !
  - les opérateurs de comparaison : ==, !=, <, >, <=, >=
  - les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation : ++, --
  - les opérateurs sur les bits : <<, >>, &, |, ~, ^
  - d'autres opérateurs particuliers : ?:, sizeof, cast

#### Opérateurs arithmétiques


- binaires : + \* / et % (modulo) et unaire : -
- Les opérandes peuvent être des entiers ou des réels sauf pour % qui agit uniquement sur des entiers
- Lorsque les types des deux opérandes sont différents il y'a conversion implicite dans le type le plus fort
- L'opérateur / retourne un quotient entier si les deux opérandes sont des entiers (5 / 2 → 2). Il retourne un quotient réel si l'un au moins des opérandes est un réel (5.0 / 2 → 2.5)

#### **Conversions implicites**

- Les types short et char sont systématiquement convertis en int indépendemment des autres opérandes
- La conversion se fait en général selon une hiérarchie qui n'altère pas les valeurs int → long → float → double → long double
- Exemple1: n \* x + p (int n,p; float x)
  - exécution prioritaire de n \* x : conversion de n en float
  - exécution de l'addition : conversion de p en float
- Exemple2: p1 \* p2 + p3 \* x (char p1, short p2, p3; float x)
  - p1, p2 et p3 d'abord convertis en int
  - p3 converti en float avant multiplication

# Exemple de conversion

Exemple: n \* p + x (int n ; long p ; float x)



### Opérateur d'affectation simple =

- L'opérateur = affecte une valeur ou une expression à une variable
  - Exemple: double x,y,z; x=2.5; y=0.7; z=x\*y-3;
- Le terme à gauche de l'affectation est appelé Ivalue (left value)
- L'affectation est interprétée comme une expression. La valeur de l'expression est la valeur affectée
- On peut enchainer des affectations, l'évaluation se fait de droite à gauche
  - exemple : i = j = k = 5 (est équivalente à k = 5, j = k et ensuite i = j)
- La valeur affectée est toujours convertie dans le type de la Ivalue, même si ce type est plus faible (ex : conversion de float en int, avec perte d'information)

### Opérateurs relationnels

#### Opérateurs

< : inférieur à</p>

> : supérieur à

== : égal à

<= : inférieur ou égal à

>= : supérieur ou égal à

!= : différent de

- Le résultat de la comparaison n'est pas une valeur booléenne, mais 0 si le résultat est faux et 1 si le résultat est vrai
- Les expressions relationnelles peuvent donc intervenir dans des expressions arithmétiques
- Exemple: a=2, b=7, c=4
  - b==3 → 0 (faux)
  - a!=b → 1(vrai)
  - $^{\bullet}$  4\*(a<b) + 2\*(c>=b) → 4

#### Opérateurs logiques

- &&: ET logique | : OU logique !: négation logique
- && retourne vrai si les deux opérandes sont vrais (valent 1) et 0 sinon
- || retourne vrai si l'une des opérandes est vrai (vaut 1) et 0 sinon
- Les valeurs numériques sont acceptées : toute valeur non nulle correspond à vraie et 0 correspond à faux
  - Exemple : 5 && 11 → 1
    !13.7 → 0

# Évaluation de && et ||

- Le 2<sup>ème</sup> opérande est évalué uniquement en cas de nécessité
  - a && b : b évalué uniquement si a vaut vrai (si a vaut faux, évaluation de b inutile car a && b vaut faux)
  - a | b : b évalué uniquement si a vaut faux (si a vaut vrai, évaluation de b inutile car a | b vaut vrai)

#### Exemples

- if ((d!= 0) && (n / d == 2)) : pas de division si d vaut 0
- if  $((n \ge 0) \&\& (sqrt(n) < p))$ : racine non calculée si n < 0
- L'intérêt est d'accélérer l'évaluation et d'éviter les traitements inappropriés

#### Incrémentation et décrémentation

- Les opérateurs ++ et -- sont des opérateurs unaires permettant respectivement d'ajouter et de retrancher 1 au contenu de leur opérande
- Cette opération est effectuée après ou avant l'évaluation de l'expression suivant que l'opérateur suit ou précède son opérande
  - k = i++ (post-incrémentation) affecte d'abord la valeur de i à k et incrémente après (k=i++;  $\Leftrightarrow k=i$ ; i=i+1; )
  - k = ++i (pré-incrémentation) incrémente d'abord et après affecte la valeur incrémentée à k (k = ++i ; ⇔ i = i+1 ; k = i ; )
- Remarque : idem pour l'opérateur de décrémentation --

#### Opérateurs de manipulations de bits

opérateurs arithmétiques bit à bit :

&: ET logique |: OU logique ^: OU exclusif ~: négation

 Les opérandes sont de type entier. Les opérations s'effectuent bit à bit suivant la logique binaire

b1	b2	~b1	b1&b2	b1   b2	b1^b2
1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	0

• Ex: 14= 1110, 9=1001 → 14 & 9= 1000=8, 14 | 9 =1111=15

#### Opérateurs de décalage de bits

- Il existe deux opérateurs de décalage :
  - >> : décalage à droite << : décalage à gauche
- L'opérande gauche constitue l'objet à décaler et l'opérande droit le nombre de bits de décalage
- Dans le cas d'un décalage à gauche les bits les plus à gauche sont perdus. Les positions binaires rendues vacantes sont remplies par des 0
  - Ex : char x=14;  $(14=00001110) \rightarrow 14 << 2 = 00111000 = 56$  char y=-7;  $(-7=111111001) \rightarrow -7 << 2 = 11100100 = -28$
- Rq: un décalage à gauche de k bits correspond (sauf débordement) à la multiplication par 2<sup>k</sup>

#### Opérateurs de décalage de bits

- Lors d'un décalage à droite les bits les plus à droite sont perdus.
  - si l'entier à décaler est non signé, les positions binaires rendues vacantes sont remplies par des 0
  - s'il est signé le remplissage dépend de l'implémentation (en général le remplissage se fait par le bit du signe)
- Ex : char x=14;  $(14=00001110) \rightarrow 14>>2 = 00000011 = 3$

### Opérateurs d'affectation combinés

- Soit un opérateur de calcul op et deux expressions exp1 et exp2.
   L'expression exp1= exp1 op exp2 peut s'écrire en général de façon équivalente sous la forme exp1 op= exp2
- Opérateurs utilisables :

- Exemples :
  - a=a+b s'écrit : a+=b
  - n=n%2 s'écrit : n%=2
  - x=x\*i s'écrit : x\*=i
  - p=p>>3 s'écrit : p>>=3

#### Opérateur de forçage de type (cast)

- Il est possible d'effectuer des conversions explicites ou de forcer le type d'une expression
  - Syntaxe : (<type>) <expression>
  - Exemple : int n, p;
     (double) (n / p); convertit l'entier n / p en double
- Remarque : la conversion (ou casting) se fait après calcul (double) (n/p) ≠ (double) n / p ≠ (double) (n) / (double) (p)
  - float n = 4.6, p = 1.5;
  - (int) n / (int) p = 4 / 1 = 4
  - (int) n / p = 4 / 1.5 = 2.66
  - n / (int) p = 4.6 / 1 = 4.6
  - n/p = 4.6 / 1.5 = 3.06

### Opérateur conditionnel ?

- Syntaxe: exp1 ? exp2 : exp3
  - exp1 est évaluée, si sa valeur est non nulle c'est exp2 qui est exécutée, sinon exp3
- **Exemple1**: max = a > b ? a : b

Si a>b alors on affecte à max le contenu de exp2 càd a sinon on lui affecte b

Exemple2: a>b ? i++: i--;

Si a>b on incrémente i sinon on décrémente i

### Opérateur séquentiel,

- Utilité : regrouper plusieurs sous-expressions ou calculs en une seule expression
- Les calculs sont évalués en séquence de gauche à droite
- La valeur de l'expression est celle de la dernière sousexpression
- Exemples
  - i++, i + j; // on évalue i++ ensuite i+j (on utilise la valeur de i incrémentée)
  - i++, j = i + k, a + b; // la valeur de l'expression est celle de a+b

# Opérateur SIZEOF

Syntaxe: sizeof (<type>) ou sizeof (<variable>)
 fournit la taille en octets d'un type ou d'une variable

#### Exemples

- int n;
- printf ("%d \n",sizeof(int)); // affiche 4
- printf ("%d \n",sizeof(n)); // affiche 4

#### Priorité et associativité des opérateurs

- Une expression est évaluée en respectant des règles de priorité et d'associativité des opérateurs
  - Ex: \* est plus prioritaire que +, ainsi 2 + 3 \* 7 vaut 23 et non 35
- Le tableau de la page suivante donne la priorité de tous les opérateurs.
   La priorité est décroissante de haut en bas dans le tableau.
- Les opérateurs dans une même ligne ont le même niveau de priorité.
   Dans ce cas on applique les règles d'associativité selon le sens de la flèche. Par exemple: 13%3\*4 vaut 4 et non 1
- Remarque: en cas de doute il vaut mieux utiliser les parenthèses pour indiquer les opérations à effectuer en priorité. Ex: (2 + 3) \* 7 vaut 35

#### Priorités de tous les opérateurs

- La priorité est décroissante de haut en bat dans le tableau.
- La règle d'associativité s'applique pour tous les opérateurs d'un même niveau de priorité. (-> pour une associativité de gauche à droite et <- pour une associativité de droite à gauche). Les parenthèses forcent la priorité

Priorité 1 (la plus forte):	0	$\rightarrow$
Priorité 2:	! ++	$\leftarrow$
Priorité 3:	* 1 %	$\rightarrow$
Priorité 4:	+ -	$\rightarrow$
Priorité 5:	< <=>>=	$\rightarrow$
Priorité 6:	== !=	$\rightarrow$
Priorité 7:	&&	$\rightarrow$
Priorité 9 (la plus faible):	= += - *=  = %=	$\leftarrow$

# Exercices

•Quelle est la valeur de i après la suite d'instructions :
int i=10;
i = i-(i--);

•Quelle est la valeur de i après la suite d'instructions :
int i=10;
i = i-(--i);

# Lecture & écriture des données