Example (4):

LC	Symbol	Instruction	Ref	obj
1000	COPY	Start	1000	No obj. code
1000	FIRST	STL	RETADR	141033
1003	CLOOP	JSUB	RDREC	482039
1006		LDA	LENGTH	001036
1009		COMP	ZERO	281030
100C		JEQ	ENDFIL	301015
100F		JSUB	WRREC	482061
1012		J	CLOOP	3C1003
1015		LDA	EOF	00102A
		STA	BUFFER	0C1039
101D	ENDFIL	LDA	THREE	00102D
101E		STA	LENGTH	0C1036
1021		JSUB	WRREC	482061
1024		LDL	RETADR	081033
1027		RSUB		4C0000
102A	EOF	BYTE	C'EOF'	454F46
102D	THREE	WORD	3	000003
1030	ZERO	WORD	0	000000
1033	RETADR	RESW	1	No obj
1036	LENGTH	RESW	1	No obj
1039	BUFFER	RESB	4096	No obj
2039	RDREC	LDX	ZERO	041030
203C		LDA	ZERO	001030
203F	RLOOP	TD	INPUT	E02050
2042		JEQ	RLOOP	30203F
2045		RD	INPUT	DB2050
2048		COMP	ZERO	281030
204B		JEQ	EXIT	302057
204E		STCH	BUFFER	54 1039
2051		TIX	MAXLEN	2C205E
2054		JLT	RLOOP	38203F
2057	EXIT	STX	LENGTH	101036
205A		RSUB		4C0000
205D	INPUT	BYTE	X'F1'	F1
205E	MAXLEN	WORD	4096	001000
2061	WRREC	LDX	ZERO	041010
2064	WLOOP	TD	OUTPUT	E02079
2067		JEQ	WLOOP	302064
206A		LDCH	BUFFER,X	50 9039
206D		WD	OUTPUT	DC2079
2070		TIX	LENGTH	2C1039
2073		JLT	WLOOP	382064
2076		RSUB		4C0000
2079	OUTPUT	BYTE	X'05'	05
207A		END		No obj

SYMBOL TABLE

Symbol	Address
FIRST	1000
CLOOP	1003
ENDFIL	101D
EOF	102A
THREE	102D
ZERO	1030
RETADR	1033
LENGTH	1036
BUFFER	1039
RDREC	2039
RLOOP	203F
EXIT	2057
INPUT	205D
MAXLEN	205E
WRREC	2061
WLOOP	2064
OUTPUT	2079

H.XXCopy.001000.00107A

T.001000.1E.141033,482039,001036,281030,301015,482061,3C1003,00102A,0C1039,00102D

T.00101E.15.0C1036,482061,081033,4C0000,454F46,000003,000000

T.002039.1E.041030,001030,E02050,302057,DB2050,281030,302057,54103F,2C205E,38203F

T.002057.1C.101036,4C0000,F1,001000,041030,E02079,302064,509039,DC2079,2C1039,382064

T.002073.07.382064,4C0000,05

E.001000