## 使用smartupload.jar实现文件上传

- 1.将jar包添加到项目中:smartupload.jar
- 2.准备上传的页面

```
<form action="toUpload" method="post" enctype="multipart/form-data" >
    书名:<input type="text" name="bookName"/><br>
图片:<input type="file" name="自定义名称"/><br>
<input type="submit" value="提交"/></form>
```

注:(1)form标签中要添加enctype属性

- (2)提交方式必须是post
- 3.开始获取数据,保存文件

实例代码:

```
public void upload(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws ServletException, IOException {
       try {
           //上传文件
           SmartUpload su=new SmartUpload();
           //获得pageContext对象
           JspFactory factory=JspFactory.getDefaultFactory();
           PageContext pagecontext=
               factory.
               getPageContext(this, request, response,
                                null, false, 1024, true);
           su.initialize(pagecontext);
            su.setCharset("utf-8");
           //实现文件数据的上传
           su.upload();
           File file = su.getFiles().getFile(0);
           //得到文件的基本信息
           String filename=file.getFileName();
           String type=file.getContentType();
           System.out.println("type="+type);
           String url="uploadfile/"+filename;
           //将上传文件保存到指定目录
           file.saveAs(url, SmartUpload.SAVE VIRTUAL);
           request.setAttribute("filename",filename);
           String uname=su.getRequest().getParameter("uname");
           System.out.println("uname="+uname);
           request.getRequestDispatcher("success.jsp").forward(request, response);
```

```
} catch (SmartUploadException e) {
     // TODO Auto-generated catch block
     e.printStackTrace();
}
```

注: (1)此时如果表单中有其他数据时,不能通过request直接获取,需要通过SmartUpload对象获取

String name=su.getRequest().getParameter("bookName");

并且该代码要在SmartUpload操作完成后添加

(2)解决乱码:

new String(name.getBytes("GBK"),"utf-8")

注:斜杠方向:/

注意:

## getPageContext

参数	含义
servlet	请求的servlet,在servlet中传this即可
request	servlet上挂起的当前请求
response	servlet上挂起的当前响应
errorPageURL	请求JSP的错误页面的URL,或null
needsSSession	是否需要session
buffer	以字节为单位的缓冲区大小
autoflush	缓冲区应该在缓冲区溢出时自动刷新到输出流,还是抛出IOException

smartupload常用方法

属性名称	说 明
public final void initialize(PageContext)	执行上传和下载的初始化工作,必 须实现
public void upload()	实现文件数据的上传,在 initialize方法后执行
public int save(String pathName)	将全部上传文件保存到指定的目录 下,并返回保存的文件个数
public void setAllowFilesList(String ExtList)	指定允许上传的文件扩展名,接收 一个扩展名列表,以逗号分隔
public void setDeniedFilesList( String fileList)	指定了禁止上传的文件扩展名列表, 每个扩展名之间以逗号分隔
public void setMaxFile Size(long filesize)	设定每个文件允许上传的最大长度
public void setTotalMaxFileSlze(long totalfilesize)	设定允许上传文件的总长度