建立多版本的 Python

1. 方法一

使用 pyenv 安裝多版本 Python (推薦)

pyenv 是最方便、最安全的方式來管理多個 Python 版本,無需干擾系統內建的 Python。 安裝 pyenv 所需依賴

```
sudo apt update
sudo apt install -y make build-essential libssl-dev zlib1g-dev \
libbz2-dev libreadline-dev libsqlite3-dev wget curl llvm \
libncursesw5-dev xz-utils tk-dev libxml2-dev libxmlsec1-dev \
libffi-dev liblzma-dev
```

安裝 pyenv

```
curl https://pyenv.run | bash
```

修改你的 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc

```
export PATH="$HOME/.pyenv/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init --path)"
eval "$(pyenv virtualenv-init -)"
```

儲存後執行:

source ~/.bashrc

安裝指定版本的 Python

舉例

安裝 Python 3.9.18 和 3.11.9

```
pyenv install 3.9.18 pyenv install 3.11.9
```

查看已安裝版本:

pyenv versions

設定全域預設版本:

```
pyenv global 3.11.9
```

或為某個資料夾設定特定版本:

```
pyenv local 3.9.18
```

搭配虛擬環境

可以使用 pyenv 的 virtualenv 功能:

```
pyenv virtualenv 3.9.18 tf-model-env3.9 pyenv activate tf-model-env3.9
```

2. 方法二: 自行編譯安裝(較進階)

可以自行編譯,例如安裝 Python 3.9:

```
cd /tmp
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.18/Python-3.9.18.tgz
tar -xf Python-3.9.18.tgz
cd Python-3.9.18
./configure --enable-optimizations
make -j4
sudo make altinstall
```

完成後你會得到 /usr/local/bin/python3.9 ,不會覆蓋系統預設版本。

- 請勿移除或修改 /usr/bin/python3, 否則 Raspberry Pi OS 的套件系統會出錯
- 建議用虛擬環境(virtualenv 或 pyenv-virtualenv)來管理套件與版本。
- pyenv 預設安裝在 ~/.pyenv ,適合單一使用者使用