C++11 常用新特性介绍

万里红中央研究院 2022年3月7日

目录

C+	+11 ‡	常用新特性介绍	1
1	前言		3
2	常用类型及关键字		4
	2.1	基本类型	4
	2.2	nullptr	4
	2.3	一些常用的 C++标准库	5
3	auto	和 decltype	9
4	std::ı	d::move1	
5	Lam	Lambda 表达式	
6	智能指针		14
	6.1	unique_ptr	14
	6.2	shared_ptr	14
7	多线程及异步		14
	7.1	C++标准库中的多线程	14
	7.2	智能指针在多线程中的应用	14
	7.3	我们应该如何使用锁	14
	74	安全的单立例	14

1 前言

众所周知, C++是由 C 语言发展而来的, 最早的 C++是作为带类的 C 而出现的, 事实上早期的 C++编译器, 是先把 C++的代码转换成 C 语言的代码, 然后使用 C 语言的编译器进行编译的。

跟所有软件一样, C++语言本身也是一个软件, 用户是遍及全球的程序员, 同样程序员们在日常工作中会发现目前正在使用的 C++有各种不便之处, 会提出各种需求, 所以 C++也在不断的进化, 增加各种新的关键字、标准运行库等新特性。另外 C++在发展过程中也会借鉴各种现代语言的一些优点, 也会以新特性的形式增加到新版本的 C++中。 C++里的各种新特性, 都是为了解决某一个或者某一类问题而增加的, 如果熟练掌握这些新特性, 会提升我们的开发效率, 提高代码质量, 并且能让写出来的代码更加精简和整洁, 同时也能在使用过程中体会到优质设计带来的美感。

一般我们所说的 C++新特性,指的是 C++11 以后续版本中引入的各种新的关键字和标准库。从 C++11 这个名称可以看出,这是 2011 年引入的 C++标准,从时间上看其实已经有 10 多年了,本身已经不是新技术了,C++11 之后又出现了 C++14、C++17、C++20 以及最新的 C++22 了,所以我们更应与时俱进,紧跟时代,持续学习,不断提升自己,与公与私都是非常有好处的。

2 常用类型及关键字

2.1 基本类型

首先介绍一下 C++11 之后引入的基本类型。

早期由于某些原因,在不同平台、不同编译器下,对于 int、long 这样的类型,长度可能不一样,这给我们开发可移植的、跨平台的软件带来极大的麻烦,经常会出现某个软件在 Windows 下运行的很好,在 Linux 下编译之后却出现异常的情况,因此如果一个软件想实现跨平台,很少会直接使用 int、long 这样的类型,一般都会自已定义做一些定义,保证在任何平台、任何编译器下,每个类型的字节数都是固定的。

为此从 C++11 开始,标准库里提供了标准的基本类型定义,从类型的名称中就能明确知道某个标准类型的字节数、是否有符号、以及类型信息,保证在任何平台、任何编译器下,这个类型的字节数都是一样的。

例如 uint32_t,表示这是一个 32 位无符号整数的类型,类似的还有诸如 int8_t、int16 t、uint64 t 等,具体定义可以看 C++标准库中的 stdint.h 文件。

2.2 nullptr

以前我们用来表示空指针,一般用 NULL。在 C++里,NULL 一般被定为 0,例如: #define NULL 0

这带来一个问题是,由于 NULL 就是 0,因此这个 NULL 无法区分到底是一个指针类型?还是一个整数类型,有时候会带来一些不便,例如在涉及到函数重载的时候,有时候编译器会无法判断最终到底应该调用的哪个函数。

nullptr 是 C++11 中新增件的关键字,表示的是一个真正的空指针,是一个明确的

空指针,是 std::nullptr_t 类型的(constexpr)变量,使用 nullptr 的话,在编译过程中不会引发任何歧义。

2.3 一些常用的 C++标准库

C++11 及后续版本中,标准库中增加了很多新的库,既然这些库是 C++标准中的,意味着任何一个符合标准 C++的实现中都会有同样的库,这对我们开发跨平台的产品带来极大的便利,在很多时候我们没有必要自己再对一些基础功能做封装,直接使用 C++标准库中提供的功能即可。

我们以前为了实现跨平台而做的大量的封装的工作,在新的 C++标准库里都已经提供了更好的封装,直接用就行。在需要跨平台的时候,我们应该养成这样的习惯:需要用到某类基础功能之前,先看一下公司的基础库有没有提供,如果没有的话再一下 C++标准库里有没有,如果 C++标准库里没有,那再看一下 boost 里有没有,如果 boost 里也没有,在开发大群里喊一声,公共库统一提供。

下面介绍一些以前经常自己封装,但现在 C++标准库中已经直接提供的常用的库:

● mutex 及 lock_guard

这是一个跨平台的互斥锁,用于做简单的线程同步。

虽然名字叫 mutex, 但是在 Windows 上, std::mutex 实际上是临界区 (CRITICAL_SECTION), 但要注意的是, Windows 里的 CRITICAL_SECTION 默认是 支持递归加锁的,而 std::mutex 默认不是递归加锁的,也就是说即使是在同一个线程中, 如果两次去锁 std::mutex, 第二次是进不去的, 会死锁。如果想达到和临界区一样的效果, 可以使用 std::recursive mutex (递归锁)。

但要注意的是, 递归锁这种用法, 其实是不太规范的, 本身我们在编写代码过程中就

应该尽量避免出现递归锁的情况。

如果我们平时喜欢自己去调用 Lock/Unlock,或者 EnterCriticalSection、LeaveCriticalSection 这些函数去加锁和解锁的话,一定要改变习惯,使用 C++的方式来自动的完成加锁和解锁,例如我一般会这么用:

```
using auto_locker = std::lock_guard < std::mutex >;
std::mutex m_mutex;

void Test(void)
{
    auto_locker locker(m_mutex);
    // ......
}
```

上面的 Test 函数中就是一个使用 lock_guard 完成 mutex 自动加锁和解锁的例子。但要注意的是,这种直接在函数头部用自动加锁的方式,其实是有很大隐患的,原因是加锁的范围太大了,可能这个函数执行时间很长,那由于这把锁的存在,很可能会导致整个程序性能的大幅下降,甚至导致死锁。正确的做法应该是只在必不可少的地方加锁,用完之后尽快把锁释放掉,例如:

```
Base::common_result _Policy::CPolicyCenterBase::InternalRegister(const char_type*

{
    if (Base::String::IsEmpty(name) || handler == nullptr) return e_invalidarg;

    do
    {
        _auto_locker __locker(m_mutex);
        m_container.insert(std::make_pair(name, handler));
    } while (0);

    return s_ok;
}
```

在这个函数里, 只有在使用到类成员变量的地方才加上锁保护了一下, 别的地方因为

变量都在堆栈中,因此不存在多线程安全问题,不需要保护。

总而言之,写多线程相关的函数时,应该非常明确的知道哪些东西必须要加锁保护,哪些东西不需要保护,既要避免保护不充分,也要避免过度保护。

atomic

众所周知,如果某个变量可能会被多个线程使用,我们应该设法保护这个变量不能被同时访问,避免出现多线程安全问题,最长用的方式就是加锁。

但如果我们只是要保护一个 int、bool 之类的基本类型,为了能安全的使用这些数据,每次都 lock 和 unlock 一下,肯定会觉得很麻烦,甚至会有杀鸡用牛刀的感觉,但如果不保护,又会觉得心里不安,良心上接受不了。

这种感觉非常正常,全世界所有优秀的程序员都会有这种感觉,好在 C++里可以通过模板的方式来提供通用的解决方案,让我们安全的使用各种类型。

std::atomic 就是用来做这个的, 各种类型以模板参数的形式传入 atomic 总, 例如: std::atomic < uint32 t > 、std::atomic < bool > 等。

也可以直接用 std::atomic_uint32_t、std::atomic_bool 这样的用法,但要注意的是, 个别编译器可能并没有很好的遵循 C++标准,可能会出现类型找不到的问题,遇到这种问题的时候,我们改用 std::atomic<uitn32 t>即可。

filesystem

filesystem 是一个功能非常强大,并且使用非常方便的类库,凡是涉及到文件相关操作的,在 filesystem 库中都可以找到想要的。例如判断文件是否存在、遍历文件夹、一次性创建多级目录等。

需要注意的是, filesystem 中的函数, 如果出现失败, 默认是会抛出异常的, 所以使用的时候需要加上捕获异常的代码。如果不想用异常, filesystem 里大多数函数同时也

提供了不抛异常的版本,以创建目录为例,有两个不同的实现,分别为:

这种用法会抛异常

fs::create directories("c:\\test\\test2\\test3\\");

这种用法不会抛出异常

std::error code ec;

fs::create directories("c:\\test\\test2\\test3\\", ec);

thread

跨平台的多线程封装类,结合 lambda 和 shared_ptr 或者 unique_ptr, 能实现性能非常高并且非常安全的多线程。

具体用法后续专门讲多线程的时候再详细讲。

● 智能指针 (shared ptr、unique ptr 等)

智能指针的概念,大部分人多少都有些了解,但很多人其实并没有习惯使用智能指针。 熟练使用智能指针,能带来可靠性的极大提高,如果用的好的话,还能带来程序运行性 能的提升。我们应该习惯使用智能指针、并且熟练使用智能指针,同时应该做到一点: **在** 代码中不要直接出现任何动态分配内存的代码, new 和 malloc 之类的都最好不要用, 改用智能指针,这样会避免很多的麻烦,同时不会增加额外的开销。

所有智能指针的原理都类似,都是利用 C++析构函数的机制自动的完成资源的清理,但是在具体实现细节上有不少差别,这也使得在不同场合中使用不同智能指针,能起到最大的效果。

本章节简单介绍一下智能指针,后续会专门详细讲各种智能指针。

3 auto 和 decltype

这两个 C++11 里新增的关键字,是 C++新特性中最受欢迎的两个关键字,合理使用这两个关键字,能让我们的代码更加简洁。

和动态语言不同的是,C++的 auto 和 decltype 是在编译过程中起作用的,可以认为是编译器给程序员提供的遍历,避免程序员去写复杂的类型。

对于一些简单的类型,例如 int 之类的,没有太大必要使用 auto 来代替,使用 auto 最方便是那些使用了模板的场合,尤其是有些比较复杂的模板,要想一次性正确的把对应的某个类型写出来,还是相当麻烦的,例如我们要写 std::vector < std::string > 这个容器的迭代器类型,其实是相当麻烦的,就算写出来的代码,感官上也非常丑陋,而如果使用 auto,代码就整洁多了。在这种场合,其实即使用了 auto 我们也明确知道这是个迭代器,只是不想写这么多代码而已。

多说一句,在 C++20 里,支持 auto 作为参数传入函数,很多时候可以代替模板,例如我们要实现一个支持各种类型的加法函数,使用模板的话我们会这么写:

```
template < typename T1, typename T2 >
__inline T1 add(T1 v1, T2 v2)
{
    return v1 + v2;
}

如果在 C++20 里,我们可以直接这么写:
__inline auto add(auto x, auto y)
{
    return x + y;
```

}

很显然第二种写法会让程序更加简洁和优雅,也容易理解。

虽然是在 C++20 里才支持, 但之所以要在这里提一句, 是希望大家能与时俱进的了

解各种新技术,通常新技术的出现都是为了解决以往的一些问题,因此新技术的出现会带来效率的提高,成本的降低,或者让生活更加美好,掌握新技术也能让我们的技术生命永远年轻,避免被时代抛弃。

auto 一般用来方便的定义变量并赋值,而 decltype 则是用来根据某个输入的变量来推导出变量的类型,以便把这个类型用在别的需要用到这个类型的场合。有时候我们回想,我都知道这个变量了,我难道还不知道它的类型吗?这话固然没错,但有些变量我们虽然在用,但要写出这个变量对应的类型,也是比较麻烦的,典型的例子就是函数指针类型,如果直接写的话还是有一定难度的,并不是人人都能熟练的写出来。如果要求写一个类成员函数的指针类型,那更加难写,而有了 decltype 的话,这一切就非常简单了,如图:

```
// 连接回调函数模板
extern "C" common_result STDCALLTYPE ConnectCallbackTemplate(
    int32_t nConnectResult, void* pContext, IConnection * pConnect);

using CONNECT_CALLBACK_TYPE = decltype(&ConnectCallbackTemplate);

// 本结构体中的所有字符串, 一律为UTF8编码
typedef struct _ConnectParam
{
    // 服务器地址
    const char* m_strServerAddress;

// 回调函数
    CONNECT_CALLBACK_TYPE m_connect_callback;

// 回调函数里会把这东西传回去
void* m_pContext;

// 现在我也不知道会有啥参数, 先保留一些字节
const void* m_pReserved[16];
}CONNECT_PARAM;
```

在上图中,要写一个回调函数指针的类型,直接定义一个模板函数,然后用decltype,就可以了。万一要修改回调函数指针类型,只需要改一下模板函数就可以了。使用的人用起来也很简单,只需要把模板函数拷贝过去,修改一下名称就可以了。

4 std::move

不知大家以前有没有这样的感觉,有时候为了把一个类作为参数传递到别的地方,会不得不使用拷贝构造函数进行一次数据的拷贝,此时会觉得很郁闷,例如这样一个过程:

CTest src = xxxx; // 原始的类, 里面有一个指针, 指向一个缓冲区 std::vector<CTest> vec;

vec.push_back(src); // 此处会发生一次数据的拷贝,通过 CTest 的拷贝构造函数 // 构造一个新的对象,并把新对象放到 vector 中。

很显然,由于 CTest 中存在一个指针指向一个缓冲区,这个拷贝构造函数执行的性能不可能高,我们可以想象的到,在这个过程中会发生以下行为:

- 1) 在新实例中的拷贝函数内部重新分配内存;
- 2) 把老实例中的数据拷贝到新实例中;
- 3) 由于 src 这个实例不再使用了,因此后面还会发生 src 这个实例的析构,在析构 函数中释放内存;

众所周知,分配内存、拷贝和释放内存这几个动作,都是耗时比较多的,网上很多关于 C++性能低的言论,并非完全空穴来风。我们都知道,C++性能实际上是非常高的,之所以有时候会给人性能低的印象,很多时候来自于这类毫无价值的拷贝。

在很多时候, 真是场景下发生的事情都是, 老的实例的数据需要转移到一个新的实例中去, 例如把类的实例作为返回值返回, 或者需要把类的实例放到一个 STL 的容器中, 诸如此类。

在 C++11 之前, STL 里的很多类都会有一个 swap 函数, swap 的作用是在两个类之间进行交换, 一般用在一个老类和一个新类之间进行交换, 如果我们去看内部实现的

话,内部对指针的处理,是直接交换两个指针的值,并没有发生数据的拷贝。交换之后新类的内容和老类,而老类的内容变成新类。由于一般使用场景中,最初的那个新类是个空类,因此交换之后老类的析构函数中,也就不需要做太多事情了,因此此时内部的指针类型的成员变量已经是空指针了。

swap 的机制在 C++里是一个挺巧妙的设计,在前面里子中提到的场景中,如果使用了 swap,性能会大幅提升,如果数据量比较大的话,性能提高上百倍乃至上千倍也不是不可能,所以以后如果再听到有人说 C++性能不如 C 语言高,我们可以直接怼回去:那是因为你不会用 C++。

虽然 swap 能解决这个问题,但毕竟不是太方便,因此在 C++11 中增加了一个叫"右值引用"的机制。右值引用这个词从字面上看有点晦涩,不太好理解,这里从实际使用场景出发,用通俗的方式来描述右值引用这东西在 C++11 中起了什么作用。

前面提到, C++的拷贝构造函数是导致 C++给人性能不好的元凶之一, 虽然我们可以用 swap 来解决问题, 但这不符合习惯。那有什么办法, 能让我们还是使用类似于拷贝构造函数的机制, 同时又能实现 swap 这样的性能呢?

我们肯定不能直接在拷贝构造函数上动手脚,原因如下:

● 标准的拷贝构造函数的参数是 const 的,无法修改;

标准构造函数的定义形如: CTest(const CTest & s), 是一个 const 的引用参数

● 从道理上讲,在拷贝构造函数里,应该只干拷贝的事情;

既然我们在拷贝构造函数里做不到这一点,那我们何不增加一个特殊的构造函数呢? 事实上所谓的右值引用,在类上面就是这么做的,在 C++11 里,除了传统的构造函数和拷贝构造函数之外,还增加了一个新的构造函数,称之为: 移动构造函数,这个构造

第 12 页

函数的定义为:

```
CTest( CTest && s);
```

注意,和拷贝构造函数不同的是,这个移动构造函数里,参数不是 const 的,并且有两个 && 符号,在这个构造函数里,我们可以把 _s 参数里的值,直接复制给新的类中的成员那函数,然后 _s 里原有的值恢复成默认即可,这样 _s 析构的时候,看到里面都是默认值,就不用真的去析构了(正常来说我们析构的时候,如果要释放指针,应该先判断指针是否为空,不为空再释放,因此 _s 里如果有指针,实际上并不会发生释放内存的行为)。

那如果调用类的移动构造函数呢? 在 C++11 里提供了一个 std::move 的函数,用来实现这个"移动"的操作。注意,这里的移动我特别加了双引号,之所以加了双引号,是因为 std::move 其实本质上是一个移动的语义,本身并没有真的去做移动的事情,而仅仅只把一个左值强制转换成了一个右值。我们可以看一下 C++标准库中 std::move 的实现:

```
// FUNCTION TEMPLATE move
template <class _Ty>
_NODISCARD constexpr remove_reference_t<_Ty>&& move(_Ty&& _Arg) noexcept {
    return static_cast<remove_reference_t<_Ty>&&>(_Arg);
}
```

其实里面就是一个简单的类型转换,本身并没有真的去做移动。这个转换的目的是为了能让类通过移动构造函数来构造。

在多线程或者异步的场景中,移动机制和智能指针里的 unique_ptr 搭配使用,能大幅降低代码复杂度,并且能大幅提升并发的性能,这个后面单独讲。

- 5 Lambda 表达式
- 6 智能指针
- 6.1 unique_ptr
- 6.2 shared_ptr
- 7 多线程及异步
- 7.1 C++标准库中的多线程
- 7.2 智能指针在多线程中的应用
- 7.3 我们应该如何使用锁

lock_guard

7.4 安全的单实例

初始化问题