
0114生产者消费者模型

基于BlockingQueue的生产者消费者模型

BlockingQueue

在多线程编程中阻塞队列(Blocking Queue)是一种常用于实现生产者和消费者模型的数据结构。其与普通的队列区别在于,当队列为空时,从队列获取元素的操作将会被阻塞,直到队列中被放入了元素;当队列满时,往队列里存放元素的操作也会被阻塞,直到有元素被从队列中取出(以上的操作都是基于不同的线程来说的,线程在对阻塞队列进程操作时会被阻塞)



这个东西,是不是很像管道? 其实管道自带互斥和同步机制! 所以我们以前学的:

进程间通信的本质是:生产者消费者模型!

模型具体实现看代码

```
void* consumer(void *args)
        BlockQueue<int> *bqueue = (BlockQueue<int>*)args;
 9
        while(true)
10
11
12
            //不断消费
            int a = 0;
13
            bqueue->pop(&a);
14
            std::cout << "消费一个数据: " << a << std::endl;
15
16
            sleep(1); // 消费慢一点
17
        return nullptr;
18
19
```

现象也确实如此

如果我们让消费慢一点

我们期待的现象就是 生产者一下子生产满了 然后生产一个消费一个

o (base) [yufc@VM-12-12-centos:~/Core/BitCodeField/0114]\$

当然,我们可以添加策略可以让 bq里面的数据达到一定程度,或者下降到一定程度才开始生产或消费

```
// 此时满了! 生产者应该等待!
65
                pthread_cond_wait(&__Full, &__mtx);
66
67
            // 2. 访问临界资源
68
69
              bg.push(in):
                                                              添加策略
            if (__bq.size() >= __capacity / 2)
70
                pthread_cond_signal(&__Empty); // 唤醒消费者
71
            pthread mutex unlock(& mtx);
                                              // 解锁
72
73
74
        void pop(T *out)
75
76
            pthread_mutex_lock(&__mtx);
            if ( isQueueEmpty())
77
78
                pthread_cond_wait(&__Empty, &__mtx);
79
80
            *out = __bq.front();
81
            __bq.pop();
82
            pthread mutex unlock(& mtx);
83
            pthread_cond_signal(& Full);
86
    };
```

```
// 此时,pthread_cond_wait,会自动帮助我们先层获取锁(这些动作都是原子的,不用我们操心)
// 但是,谁来唤醒呢?生产者的唤醒是由消费者做的! 消费者给bq腾出位置,生产者就能生产了!
if (this->__isQueueFull())

// 此时满了! 生产者应该等待!
pthread_cond_wait(&__Full, &__mtx);
//首先这里是一个函数,它有可能调用失败!

// 2. 访问临界资源
___bq.push(in);
```

此时代码还有问题!

- 1. pthread_cond_wait 可能调用失败!
- 2. pthread_cond_wait 可能存在伪唤醒!

```
// 但是,谁来唤醒呢?生产者的唤醒是由消费者做的!消费者给bq腾出位置,生产者就能生产了!
while(this->__isQueueFull())

// 此时满了!生产者应该等待!
pthread_cond_wait(&__Full, &__mtx); //首先这里是一个函数,它有可能调用失败!
}

// 2.访问临界资源
__bq.push(in);
if (__bq.size() >= __capacity / 2)
pthread_cond_signal(&__Empty); // 唤醒消费者
pthread_mutex_unlock(&__mtx);

// woid pop(T *out)
```

```
void *consumer(void *args)
   BlockQueue<Task> *bqueue = (BlockQueue<Task> *)args;
   while (true)
                           基于生产者消费者模型的任务派发
       // 不断消费
       int a = 0;
       Task t; // 获取任务
       bqueue->pop(&t);
       std::cout << "consumer: "</pre>
                << "(" << t.__x << "," << t.__y << ")" << " = " << t() << std::endl;</pre>
       sleep(1); // 消费慢一点
   return nullptr;
void *productor(void *args)
   BlockQueue<Task> *bqueue = (BlockQueue<Task> *)args;
   // int a = 1;
   while (true)
       // 不断生产
       int x = rand() % 10 + 1;
       int y = rand() % 5 + 1;
       usleep(rand() % 1000);
       Task t(x, y, myadd); // 制作任务
       bqueue->push(t); //生产任务
       std::cout << "productor: "</pre>
                << "(" << t. x << "," << t. y << ")" << " = " << "?" << std::endl;</pre>
   return nullptr;
```

```
int main()
51
        srand((uint fast64 t)time(nullptr) ^ getpid() ^ 0x213);
52
                                                                  改成多生产多消费的样子
       // 我们先弄一个生产,一个消费
53
                                                                  这个bq也可以支持
54
        // BlockQueue<int> *bgueue = new BlockQueue<int>();
        BlockQueue<Task> *bqueue = new BlockQueue<Task>();
55
56
57
        pthread t c[2], p[2];
        pthread create(c, nurlptr, consumer, bqueue); // 把bq传过去, 在两个线程内部都可以看到这个阻塞队列了
58
59
        pthread create(c + 1, nullptr, consumer, bqueue);
        pthread create(p, nullptr, productor, bqueue);
60
        pthread create(p + 1, nullptr, productor, bqueue);
61
62
        pthread join(*c, nullptr);
63
        pthread join(*(c + 1), nullptr);
64
        pthread join(*p, nullptr);
65
        pthread join(*(p + 1), nullptr);
66
67
68
        delete bqueue;
```

多生产和多消费最大意义是什么?

记住:我们期望的并发不是拿任务的时候并发,而是处理任务的时候并发

因此,多生产多消费最大的意义,就是可以让生产过程和消费过程并发!

```
3
         #include <iostream>
                                        我们把锁封装一下
         #include <pthread.h>
                                        让代码更加优雅
     6
         //封装一个锁
         class Mutex
   10
   11
         private:
   12
             pthread mutex t * pmtx;
   13
         public:
   14
             Mutex(pthread mutex t *mtx)
   15
                  : pmtx(mtx){}
   16
             ~Mutex()
                                                                    };
          // pthread mutex unlock(& mtx); // 不再需要解锁!
          // 这里lockGuard的析构
86
87
                      这里漏了个&
88
       void pop(T *out)
                                         自动调用构造
89
          lockGuard lockguard( mtx);
90
          // pthread mutex lock(& mtx);
91
          while (__isQueueEmpty())
92
93
             pthread cond wait(& Empty, & mtx);
94
                                                 不用解锁
95
                                                 lockGuard 会自动调用
          *out = bq.front();
96
                                                 析构!
          bq.pop();
97
98
          pthread cond signal(& Full);
          // pthread mutex unlock(& mtx): // 不用自己解锁了
99
100
101
```

```
class lockGuard
public:
    lockGuard(pthread mutex t *mtx)
        : mtx(mtx)
         mtx.lock();
    ~lockGuard()
          mtx.unlock();
private:
    Mutex mtx;
```

这个叫做RAII风格的加锁方式!