浙江水学

本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础

实验名称: 使用三层交换机组网

姓 名: 卢雨洁

学院: 计算机学院

系: 计算机科学与技术学院

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3150105267

指导教师: 邱劲松

2018年 11月 5日

浙江大学实验报告

一、 实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

二、 实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

四、 操作方法与实验步骤

Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机;
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。

Part 2. 三层交换


- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址,并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。

五、 实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。

----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。




2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通)

PC1

```
PC1> ping 172.16.0.2
host (172.16.0.2) not reachable
PC1> ping 172.16.0.1
172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
PC2
[PC2> ping 172.16.0.1
host (172.16.0.1) not reachable
[PC2> ping 172.16.0.2
172.16.0.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
172.16.0.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
```

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式(使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图, 使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。



4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口所属的 VLAN(命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

R1(config)#interface fa0/0.1

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1

R1(config-subif)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface fa0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 2

R1(config-subif)#ip address 10.0.1.2 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shutdown

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface fa0/0

R1(config-if)#no shutdown

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

PC1

```
[PC1> ip 10.0.0.1 255.255.255.0 10.0.0.2
   Checking for duplicate address...
   PC1 : 10.0.0.1 255.255.255.0 gateway 10.0.0.2
PC2
[PC2> ip 10.0.1.1 255.255.255.0 10.0.1.2
```

PC1 : 10.0.1.1 255.255.255.0 gateway 10.0.1.2

Checking for duplicate address...

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

PC1

```
[PC1> ping 10.0.0.2
```

```
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.197 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=1.247 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.823 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=14.883 ms
84 bytes from 10.0.0.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=3.429 ms
```

PC2

```
[PC2> ping 10.0.1.2
```

```
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.141 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=5.796 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=11.452 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=12.480 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.745 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

PC1

```
PC1> ping 10.0.0.1
      10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.0.1 icmp seg=4 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
      PC1> ping 10.0.1.1
      84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=18.190 ms
      84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.536 ms
      84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=20.484 ms
      84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=25.959 ms
      84 bytes from 10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.122 ms
   PC2
      [PC2> ping 10.0.1.1
      10.0.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.001 ms
      10.0.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.001 ms
      [PC2> ping 10.0.0.1
      84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=36.014 ms
      84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.014 ms
      84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.611 ms
      84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.310 ms
      84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.542 ms
8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)
   *Mar 1 00:37:36.059: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
   R1#sh ip route
   [Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
          D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
          N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
          E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
          i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
          ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
          o - ODR, P - periodic downloaded static route
   Gateway of last resort is not set
        10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
   C
           10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/0.1
```

10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0.2


9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config),复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。

```
interface FastEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no snmp trap link-status
!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
no snmp trap link-status
```

(R1.txt 附在文件夹中)

----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC(PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN(给 PC3、PC4分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址);



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

Switch2#vlan database

Switch2(vlan)#vlan 2

VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

Switch2(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch2#configure terminal

Switch2(config)#interface f1/1

Switch2(config-if)#switchport access vlan 2

Switch2(config-if)#exit

配置的结果(换成你自己的,命令 show vlan 或者 show vlan-switch):

[R1#show vlan-switch

VLAN	LAN Name					tus Poi	Ports				
1	default					Fa: Fa:	Fa1/0 Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4 Fa1/5, Fa1/6, Fa1/7, Fa1/8 Fa1/9, Fa1/10, Fa1/11, Fa1/12 Fa1/13, Fa1/14, Fa1/15				
1003 1004	VLAN0002 fddi-default token-ring-default fddinet-default trnet-default						Fa1/1				
VLAN	Туре	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2	
1003 1004	enet fddi tr fdnet	100001 100002 101002 101003 101004 101005	1500 1500 1500 1500 1500 1500	 - - 1005 -	 - - 0 -	- - - - 1 1	 - - - ibm ibm	 - - srb -	1002 0 1 1 0	1003 0 1003 1002 0	

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

此处已更名为原名称 R1

R1(config)#interface vlan 1

R1(config-if)#ip address 10.0.3.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface vlan 2

R1(config-if)#ip address 10.0.2.2 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)

依照实验要求,在GNS3上用路由器模拟三层交换机

5. 按照前述拓扑图, 给 PC3、PC4 配置 IP 地址, 并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

PC3

```
PC3> ip 10.0.3.1 255.255.255.0 10.0.3.2 Checking for duplicate address... PC1: 10.0.3.1 255.255.255.0 gateway 10.0.3.2
```

PC4

```
PC4> ip 10.0.2.1 255.255.255.0 10.0.2.2
Checking for duplicate address...
[PC1 : 10.0.2.1 255.255.255.0 gateway 10.0.2.2
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

PC3

[PC3> ping 10.0.3.2

```
84 bytes from 10.0.3.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=21.550 ms
84 bytes from 10.0.3.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.964 ms
[84 bytes from 10.0.3.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.603 ms
84 bytes from 10.0.3.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=10.206 ms
84 bytes from 10.0.3.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.180 ms
```

PC4

```
PC4> ping 10.0.2.2
```

```
84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.283 ms 84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=9.225 ms 84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=3.526 ms 84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=7.677 ms 84 bytes from 10.0.2.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=2.366 ms
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

```
PC3> ping 10.0.2.1
```

```
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=14.888 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.148 ms
[84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.947 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.124 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.019 ms
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

PC1→PC4

```
[PC1> ping 10.0.2.1
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=23.793 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.707 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.517 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.326 ms
84 bytes from 10.0.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.564 ms
PC2→PC3
[PC2> ping 10.0.3.1
host (10.0.1.2) not reachable
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的, 思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

输入的命令, 保留命令前面的提示符, 如 Switch2#:

R1(config)#interface fa2/0 R1(config-if)#switchport mode trunk

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

```
PC2→PC3
PC2> ping 10.0.3.1
host (10.0.1.2) not reachable
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

```
[R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
       10.0.2.0 is directly connected, Vlan2
C
       10.0.3.0 is directly connected, Vlan1
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

```
[interface FastEthernet1/1
[ switchport access vlan 2
[interface FastEthernet2/0
[ switchport mode trunk
[interface Vlan1
[ ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
!
[interface Vlan2
[ ip address 10.0.2.2 255.255.255.0
```

(S2.txt 附在文件夹中)

六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

- 1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?
- 三层交换机开启路由功能,可以配置 IP 地址,否则就像二层设备一样无法配置地址。
- 2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗? 子接口突破了物理接口的数量限制。同时,一个物理接口只能对应一个 VLAN,而物理接口划分为子接口后,实现单个物理接口下的多个 VLAN 间的通信和路由。
- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? 应该设置为 PC 的网关地址(vlan 接口上的 ip)
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?
- 三层交换机与二层交换机之间的端口未设置 trunk 模式前只允许单个 VLAN 间的通信,

- 5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了? 设置成 trunk 模式后,启动生成树协议将会有一定耗时,造成最初几次无法 ping 通
- 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢? 三层交换机比路由器仍有一些有点,比如三层交换机用生成树算法阻塞造成回路的端
- 口,而路由选择无法实现。同时,三层交换机转发报文速度也比路由器要快。

七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

- 1. 对于路由器设置为三层交换机只是跟着指导做实验,还不明白原理
- 2. 有时需要重新连接网线,换其他接口,连在网线另一端的 PC 就会进程终止,重新 start后又需要重新设置 ip,不知是否有更方便的方法切换接口(物理设备上实验时, 拔网线换接口是不需要重新设置 PC 的 ip 的)
- 3. 三层交换机设置 trunk 模式后,仍然出现 ping 不通的问题。有时,PC 设置 ip 和 gateway 后,路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口后,会出现 PCping 不通自己的路由器子接口地址。当时检查了 show vlan, show interfaces,地址也是按照实验指导配的。最后还是重新连接图,重新配解决的。不知这类问题是否有其他需要排查的原因。
- 4. 两层交换机与三层交换机的不同构造,以及原理还需再看课本进一步了解。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

- 1. 删除连接的网线后, PC 需要重新 start, 要注意重新配置它的 IP 与 gateway
- 2. 对路由器的一些配置,无法在 running 状态下进行,需要停止,才能 configure
- 3. 选择 3725 型号,只有两个 slot 可以配置,对于实验 part2 是不够的,选择 3745 可配置多个 slot
- 4. 实验过程 part2 在路由器上的端口尝试 switchport 并无可用指令,浪费了很多时间排查问题,最终发现是,参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),这一步骤没有完成好,忘记设置一个 slot 的类型,而无法模拟三层交换机。

你对本实验安排有哪些更好的建议呢? 欢迎献计献策:

- 1.实验指导较为完整,同时配置指引部分,与实验要求指引分成不同文档,配置指引单 独为一份文档,结构清晰,方便实验的进行。
- 2.仍然存在的问题是,实验的任务全部给出了指引,都是按照指导步骤无需多加思考即可完成,也许可以设计一些不给指引的任务,验证一下是否真的具备相关独立实践能力。