Lab 3: RV64 虚拟内存管理

刘扬 3210105488

1 实验过程


本次实验需要实现虚拟地址到物理地址的映射,并对不同的段进行相应的权限设置。

1.1 准备工作

修改 defs.h 和 MakeFile,替换 vmlinux.lds,不赘述。

1.2 setup vm的实现

将 0x80000000 开始的 1GB 区域进行两次映射,其中一次是等值映射 (PA == VA) ,另一次是将其映射至高地址 (PA + PV2VA_OFFSET == VA)。如下图所示:



在 setup_vm 中需要将 1GB 连续的物理地址映射到虚拟地址,这里不需要使用多级页表,只采用 PTE 的 PPN[2]存储索引,这样物理地址的后 30 位都用作页内偏移,刚好能映射 1GB 的地址空间,根页表的每个 entry 都对应 1GB 的区域。

1.2.1 early_pgtbl[]的index计算

虚拟地址的如上所示, VPN[2] 即是我们需要拿到的index, 因此 index = (VA >> 30) & 0x1ff

1.2.2 写 PTE

Page Table Entry 的权限 V | R | W | X 位设置为 1,其他权限位置 0, PPN对应物理地址的PPN:

即 PTE 的63-10位对应物理地址的55-12位,因此 early_pgtbl[index] = ((PA >> 12) << 10) | 0xf

1.2.3 setup vm 代码

```
void setup_vm(void) {
    memset(early_pgtbl, 0x0, PGSIZE);
    unsigned long PA = PHY_START;
    unsigned long VA1 = PA;
    unsigned long VA2 = PA + PA2VA_OFFSET;
    int index;
    index = (VA1 >> 30) & 0x1ff;
    early_pgtbl[index] = ((PA >> 12) << 10) | 0xf;
    index = (VA2 >> 30) & 0x1ff;
    early_pgtbl[index] = ((PA >> 12) << 10) | 0xf;
}</pre>
```

1.2.4 relocate 实现

relocate 用来设置 satp,并且跳转到虚拟地址,分4步骤进行:

• 设置 ra, sp

将ra和sp加上偏移量即让它们指向对应的虚拟地址

```
li t0, 0xffffffdf80000000
add ra, ra, t0
add sp, sp, t0
```

• 设置 sapt

satp 寄存器如下所示:

因为本次实验是39位的虚拟地址,因此MODE字段置8,ASID本次实验直接置0,PPN == PA >> 12

```
li t0, 8
slli t0, t0, 60
la t1, early_pgtbl
li t2, 0xffffffdf80000000
sub t1, t1, t2
srli t1, t1, 12
or t0, t0, t1
csrw satp, t0
```

需要注意这里的 early_pgtbl 在符号表里已经是虚拟地址,因此需要手动减去偏移量。

- flush tbl
- flush icache

1.2.5 修改 start

在_start 中调用 setup_vm 和 relocate

```
_start:

# set sp first for the call

la sp, boot_stack_top # sp <- address of stack

li t0, 0xffffffdf80000000

sub sp, sp, t0

call setup_vm

call relocate

# memory init

call mm_init

...
```

需要注意的是这里的sp同样在符号表里已经指向虚拟地址,需要手动减去偏移量。

1.3 setup_vm_final 的实现

1.3.1 修改 mm.c

由于 setup_vm_final 中需要申请页面的接口,应该在其之前完成内存管理初始化, mm.c 中初始化的函数接收的起始结束地址需要调整为虚拟地址。

```
kfreerange(_ekernel, (char *)(PHY_END+PA2VA_OFFSET));
```

1.3.2 setup vm final() 实现

引入 vmlinux.lds 的 stext, srodata, sdata 作为外部变量,这样便于在做映射时取地址。

```
extern char _stext[];
extern char _srodata[];
extern char _sdata[];
```

在 setup_vm_final 中需要做如下操作:

• 分别对 text, rodata, other memory 做映射,在做映射时用到了 create_mapping 函数,该函数的实现在 1.3.3中给出。

```
// mapping kernel text X|-|R|V
create_mapping(swapper_pg_dir, (uint64)_stext, (uint64)_stext - PA2VA_OFFSET,
_srodata - _stext, 11);

// mapping kernel rodata -|-|R|V
create_mapping(swapper_pg_dir, (uint64)_srodata, (uint64)_srodata - PA2VA_OFFSET,
_sdata - _srodata, 3);

// mapping other memory -|W|R|V
create_mapping(swapper_pg_dir, (uint64)_sdata, (uint64)_sdata - PA2VA_OFFSET,
PHY_SIZE - (_sdata - _stext), 7);
```

• 设置 satp

```
uint64 set_satp = (((uint64)(swapper_pg_dir) - PA2VA_OFFSET) >> 12) | ((uint64)8 <<
60);
csr_write(satp, set_satp);</pre>
```

- flush tlb
- flush icache

1.3.3 create mapping 实现

create mapping 函数中的每次循环映射一页 4KB 的物理地址到虚拟地址, 具体流程为:

- 1. 将根页表的基地址作为 pgtbl ,根据 pgtbl 和 vpn 得到 pte
- 2. 若 PTE 的有效位 V 为 0,则申请一块内存空间作为新的二级页表,并将新建的二级页表的地址存放到 PTE 中,并将有效位 V 置 1
- 3. 根据 PTE 的内容求出二级页表的物理地址,在二级页表中用同样的方法新建一个一级页表或求得一级页表的 地址
- 4. 在一级页表中求得 PTE 的地址,将物理地址存入 PTE,将有效位 V 置 1,根据 perm 改写权限位

```
create_mapping(uint64 *pgtbl, uint64 va, uint64 pa, uint64 sz, uint64 perm) {
   uint64 cur_vpn;
   uint64* cur_pgtbl;
```

```
uint64 cur pte;
    uint64* new_pg;
    int i = sz / PGSIZE + 1;
    while (i--)
        cur_pgtbl = pgtbl;
        cur_vpn = ((uint64)(va) >> 30) & 0x1ff;
        cur_pte = *(cur_pgtbl + cur_vpn);
        if (!(cur_pte & 1)) {
            new_pg = (uint64*)kalloc();
            cur_pte = ((((uint64)new_pg - PA2VA_OFFSET) >> 12) << 10) | 0x1;</pre>
            *(cur_pgtbl + cur_vpn) = cur_pte;
        }
        cur_pgtbl = (uint64*)((cur_pte >> 10) << 12);</pre>
        cur_vpn = ((uint64)(va) >> 21) & 0x1ff;
        cur_pte = *(cur_pgtbl + cur_vpn);
        if (!(cur_pte & 1)) {
            new_pg = (uint64*)kalloc();
            cur_pte = ((((uint64)new_pg - PA2VA_OFFSET) >> 12) << 10) | 0x1;
            *(cur_pgtbl + cur_vpn) = cur_pte;
        }
        cur_pgtbl = (uint64*)((cur_pte >> 10) << 12);</pre>
        cur_vpn = ((uint64)(va) >> 12) & 0x1ff;
        cur_pte = ((pa >> 12) << 10) | (perm & 0xf);</pre>
        *(cur_pgtbl + cur_vpn) = cur_pte;
        va += PGSIZE;
        pa += PGSIZE;
    }
    return;
}
```

1.3.4 修改 _start

```
_start:
...
call setup_vm
call relocate
call mm_init
call setup_vm_final
call task_init
...
```

1.4 编译及测试

结果如下:

```
Boot HART ID
                         : 0
Boot HART Domain
                         : root
                         : rv64imafdcsu
Boot HART ISA
Boot HART Features
                        : scounteren, mcounteren, time
Boot HART PMP Count : 16
Boot HART PMP Granularity: 4
Boot HART PMP Address Bits: 54
Boot HART MHPM Count
                       : 0
Boot HART MHPM Count
                         : 0
Boot HART MIDELEG
                         : 0x0000000000000222
Boot HART MEDELEG
                         : 0x00000000000b109
...mm init done!
...proc init done!
2022 Hello RISC-V
sstatus: 24578
sscratch: 5488
[S] Supervisor Mode Timer Interrupt
switch to [PID = 2 PRIORITY = 88 COUNTER = 9]
[PID = 2] is running. auto inc local var = 1
[S] Supervisor Mode Timer Interrupt
[PID = 2] is running. auto inc local var = 2
[S] Supervisor Mode Timer Interrupt
[PID = 2] is running. auto inc local var = 3
[S] Supervisor Mode Timer Interrupt
[PID = 2] is running. auto inc local var = 4
[S] Supervisor Mode Timer Interrupt
[PID = 2] is running. auto inc local var = 5
QEMU: Terminated
```

2 思考题

1.验证 .text, .rodata 段的属性是否成功设置,给出截图。

.text 段具有执行和读权限。.rodata 段只具有读权限。

1. executable

程序可以执行说明.text 段有执行权限。

程序在进 start kernel 前先执行 call srodata,并在在trap_handler处print scause,可以看到

```
scause = 000000000000000c, sepc = ffffffe000202000
```

scause 为Instruction Page Fault,说明 .rodata 段不可执行(也就是不能从那里读取指令。

2. read

在 main.c 中添加如下代码

```
printk("_stext = %x\n", *_stext);
printk("_srodata = %x\n", *_srodata);
```

```
...proc_init done!

2022 Hello RISC-V

sstatus: 24578

sscratch: 5488

_stext = 00000017

_srodata = 0000002e
```

stext 和 srodata 都具有读权限

3. write


在 main.c 中分别对 stext 和 srodata 进行修改


```
*_stext = 123;
//*_srodata = 321;
```

```
scause = 000000000000000f, sepc = ffffffe0002010d0
```

scause 为Store/AMO Page Fault, 说明 .text 和 .rodata 段都不可写。

2.为什么我们在 setup vm 中需要做等值映射?





如图所示,在访问三级页表时,我们都是将VPN转换成PPN去拿到物理地址上的PTE。如果缺少等值映射,直接使 用该物理地址将导致内存访问错误。

3.在 Linux 中,是不需要做等值映射的。请探索一下不在 setup_vm 中做等值映射的方法。

在做三级页表映射即 setup vm final 中,将PTE拿到的物理地址的值加上偏移量来作为下次访问的地址,即

```
cur_pgtbl = (uint64*)((cur_pte >> 10) << 12 + PA2VA_OFFSET)</pre>
```

3 实验心得

这次实验debug比较困难,因为gdb进去以后就是虚拟地址,需要手动在0x8020 0000打断点单步跟踪_start。需要注意_start 中设置 sp 和 early_pgtbl 都应该物理地址,需要自己手动减去偏移量。