
ADMIN DAY06



	1	1	次
		Ľ	

	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
- ⁄-	09:30 ~ 10:20	软件包管理
上午	10:30 ~ 11:20	
	11:30 ~ 12:00	
	14:00 ~ 14:50	分区规划及使用
下午	15:00 ~ 15:50	
下 午	16:10 ~ 17:00	NTP时间同步
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑







零散软件管理



使用rpm命令管理软件

- RPM Package Manager, RPM包管理器
 - rpm -q 软件名...
 - rpm -ivh 软件名-版本信息.rpm...
 - rpm -e 软件名...



Yum配置及使用

Tedu.cn 达内教育

指定Yum软件源

- 服务端(软件仓库)
 - 集中提供软件安装包,并提供依赖性支持
- 客户端 (yum命令及配置)
 - /etc/yum.repos.d/*.repo

++

知识

分讲解



使用yum命令管理软件

Yellowdog Update Manager, 黄狗升级管理器

– yum repolist //列仓库

- yum list [软件名]... //列软件

– yum clean all //清缓存

– yum -y install 软件名... //安装软件

– yum -y remove 软件名... //卸载软件





案例1:使用Yum软件源

为 server0 指定可用的 Yum 软件源

- 软件库源为http://content.example.com/rhel7.0/x86_64/dvd
- 将此配置为虚拟机 server0 的默认软件仓库



练习



下载软件包

- 使用wget下载工具
 - wget 软件包的URL网址
 - wget 软件包的URL网址 -O /目录路径/新文件名

[root@server0 ~]# wget http://content/rhel7.0/x86_64/dvd/Packages/elinks-0.12-0.36.pre6.el7.x86_64.rpm

...

[root@server0 ~]# ls elinks-0.12-0.36.pre6.el7.x86_64.rpm elinks-0.12-0.36.pre6.el7.x86_64.rpm



知识讲



升级Linux内核

- · Linux内核文件
 - 默认位置:/boot/vmlinuz-*
 - 支持多个内核文件,开机时选择其中一个版本进系统
- GRUB2多系统启动配置
 - 引导信息:/boot/grub2/grub.cfg




案例2:升级Linux内核

为 server0 升级新版的内核

- 1) 从指定的地址下载
- http://classroom/content/rhel7.0/x86_64/errata/Packages/kernel-3.10.0-123.1.2.el7.x86_64.rpm
- 2)升级内核,并满足下列要求:
- 当系统重新启动后,升级的内核应该作为默认内核
- 原来的内核要被保留,并且仍然可以正常启动







硬盘分区管理

Tedu.cn 达内教育

一块硬盘的"艺术"之旅

• 识别硬盘 => 分区规划 => 格式化 => 挂载使用















- MBR/msdos 分区模式
 - 1~4个主分区,或者 0~3个主分区+1个扩展分区(n个逻辑分区)
 - 最大支持容量为 2.2TB 的磁盘
 - 扩展分区不能格式化



2019/4/29





常用交互指令:

p

n

d

9

W

列出指令帮助

新建分区

删除分区

查看现有的分区表

放弃更改并退出

保存更改并退出

知 识讲

查看分区表

- fdisk -l /dev/sda

修改硬盘的分区表

- fdisk 硬盘设备

[root@server0 ~]# fdisk /dev/vdb

Command (m for help): p

Disk /dev/vdb: 10.7 GB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors End Device Boot Blocks Id Start System 411647 /dev/vdb1 2048 204800 83 Linux 411648 /dev/vdb2 4507647 2048000 83 Linux /dev/vdb3 4507648 6555647 1024000 83 Linux

PPT



知识

讲解



识别新分区表

- 使用 partprobe 命令
 - 当硬盘的分区表被更改以后,需要将分区表的变化及 时通知 Linux 内核,最好 reboot 一次
 - 否则在访问分区时可能会找不到准确的设备

[root@server0 ~]# partprobe /dev/vdb

// 或者

[root@server0 ~]# reboot





格式化分区



常用的格式化工具

- mkfs 工具集
 - mkfs.ext3 分区设备路径
 - mkfs.ext4 分区设备路径
 - mkfs.xfs 分区设备路径
 - mkfs.vfat -F 32 分区设备路径

[root@server0 ~]# mkfs.<TAB><TAB>

mkfs.btrfs mkfs.ext3 mkfs.minix mkfs.cramfs mkfs.ext4 mkfs.msdos mkfs.ext2 mkfs.fat mkfs.vfat

mkfs.xfs

++

2019/4/29

创建文件系统



知识讲解

• 按照不同的类型格式化分区

- /dev/vdb2 ==> EXT4 类型

PPT

- /dev/vdb3 ==> XFS 类型

[root@server0 ~]# mkfs.ext4 /dev/vdb2

[root@server0 ~]# mkfs.xfs /dev/vdb3

.. ..





访问文件系统



访问已格式化的分区

• 使用 mount 命令挂载 , 并访问测试

[root@server0 ~]# mkdir /mnt/part2 [root@server0 ~]# mount /dev/vdb2 /mnt/part2

[root@server0 ~]# cp /etc/fstab /mnt/part2/fstab.txt [root@server0 ~]# ls /mnt/part2 fstab.txt lost+found

• 使用 df 检查使用情况

[root@server0 ~]# df -hT /mnt/part2 Type Size Used Avail Use% Mounted on Filesystem /dev/vdb2 1.9G 5.9M 1.8G 1% /mnt/part2 ext4



实现开机自动挂载

- 配置文件 /etc/fstab 的记录格式
 - 设备路径 挂载点 类型 参数 备份标记 检测顺序

[root@server0 ~]# mkdir /mnt/part3 //创建挂载点 [root@server0 ~]# vim /etc/fstab

UUID=9bf6b9f.... / xfs defaults 0 0 /dev/vdb3 /mnt/part3 xfs defaults

[root@server0 ~]# mount -a //检测配置 [root@server0 ~]# df -hT /mnt/part3 Use% Mounted on Filesystem Type Size Used Avail /dev/vdb3 997M 33M xfs 965M 4% /mnt/part3




案例3:硬盘分区及格式化

1. 在磁盘 /dev/vdb 上按以下要求建立分区:

PPT

- 1) 采用默认的 msdos 分区模式
- 2) 第1个分区 /dev/vdb1 的大小为 200MiB
- 3) 第2个分区 /dev/vdb2 的大小为 2000MiB
- 4) 第3个分区 /dev/vdb3 的大小为 1000MiB
- 2. 实现开机自动挂载 /dev/vdb2 分区
 - 1) 文件系统类型为 EXT4
 - 2) 将其挂载到 /mnt/part2 目录







校对系统时间



NTP网络时间协议

- Network Time Protocol
 - NTP服务器为客户机提供标准时间
 - NTP客户机需要与NTP服务器保持沟通
- RHEL7客户端的校时服务
 - 软件包:chrony
 - 配置文件:/etc/chrony.conf
 - 系统服务:chronyd





配置chronyd校时服务

• 指定可用的NTP服务器地址

```
[root@server0 ~]# yum -y install chrony
[root@server0 ~]# vim /etc/chrony.conf
#server 0.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 1.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 2.rhel.pool.ntp.org iburst
#server 3.rhel.pool.ntp.org iburst
server classroom.example.com iburst
....
```

• 将校时服务设置开机自启

```
[root@server0 ~]# systemctl enable chronyd
```



知识

分讲解



测试校时服务

- 配置错误时间、起校时服务、检查时间
 - date -s 'yyyy-mm-dd HH:MM:SS'

```
[root@server0 ~]# date -s '2001-09-11' //设一个错误日期
Tue Sep 11 00:00:00 CST 2001
[root@server0 ~]# systemctl restart chronyd //起校时服务
[root@server0 ~]# date
Fri Nov 11 17:14:47 CST 2016 //确认已恢复正常时间
[root@server0 ~]# timedatectl | grep NTP
NTP enabled: yes //检查此项为yes
```

NTP enabled: yes //检查此项为yes NTP synchronized: yes

[root@server0 ~]# timedatectl set-ntp yes //必要时作修正






案例4:配置NTP网络时间客户端

配置虚拟机 server0,自动校对系统时间

- NTP服务器位于 classroom.example.com
- 此客户机的时间与NTP服务器的时间保持同步

PPT







NTP校时失败

Tedu.cn 达内教育

问题现象

• NTP校时异常,不能恢复正常时间

- 报错1: chronyd服务启动失败

- 报错2:重启chronyd服务后,仍然没恢复正常时间

[root@server0 ~]# systemctl restart chronyd Job for chronyd.service failed. See 'systemctl status chronyd.service' and 'journalctl -xn' for details.



故障分析及排除

• 原因分析

- 问题1:/etc/chrony.conf 配置有误

- 问题2:NTP校时有延时,有时候需要等待一会

• 解决办法

- 问题1:过滤日志消息文件,定位并排除故障

- 问题2:等待1~3分钟以后再确认时间

[root@server0 ~]# grep 'chrony.conf' /var/log/messages Nov 11 04:43:36 localhost chronyd[2364]: Fatal error : Invalid command at line 7 in file /etc/chrony.conf

