

云计算应用管理


NSD ENGINEER

DAY06

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	
	10:30 ~ 11:20	综合串讲
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	综合练习
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑









基础邮件服务



电子邮件通信

- 电子邮件服务器的基本功能
 - 为用户提供电子邮箱存储空间(用户名@邮件域名)
 - 处理用户发出的邮件 —— 传递给收件服务器
 - 处理用户收到的邮件 —— 投递到邮箱

管辖的邮箱区域(DNS后缀): sina.com

邮箱账号: zhsan、lisi、.....

电子邮箱地址:zhsan@sina.com、lisi@sina.com







快速部署postfix邮件服务器

- 装包、配置、起服务
 - 默认的标准配置即可为本机提供发/收邮件服务
 - 若有必要,可扩大服务范围(邮件域)

[root@server0 ~]# vim /etc/postfix/main.cf

. ..

inet_interfaces = all //监听接口 mydomain = example.com //邮件域

myhostname = example.com //本服务器主机名

[root@server0 ~]# systemctl restart postfix [root@server0 ~]# netstat -antpu | grep :25 tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 3270/master





使用mail命令发信/收信

- · mail 发信操作
 - mail -s '邮件标题' 收件人[@收件域]...
- · mail 收信操作
 - _ mail [-u 用户名]

```
[root@server0 ~]# echo '1111' | mail -s 'mail1' root //发信
[root@server0 ~]# mail -u root //收信
Heirloom Mail version 12.5 7/5/10. Type ? for help.
"/var/mail/root": 1 message 1 new
>N 1 root Mon Nov 21 18:36 18/530 "mail"
& 1 //读取第1封邮件内容
....
& q //退出mail工具
Held 1 message in /var/mail/root
```



知识

(讲解



案例1:postfix基础邮件服务

- 1. 配置 server0 的 postfix 基础服务
 - 1) 监听本机的所有接口
 - 2)将邮件域和邮件服务主机名都改为 example.com
- 2. 在 server0 上使用 mail 命令测试发信/收信操作
 - 1)由 root 给本机用户 mike 发一封测试邮件
 - 2) 查收用户 mike 的邮箱,读取邮件内容,确保是从root@example.com 发过来的





准备交换分区



parted分区工具

- 使用fdisk操作>2.2TB的磁盘时
 - 超出容量的磁盘将会无法识别,导致分区失效
 - 如何处理大容量的磁盘?





parted分区工具(续1)

- 原因分析
 - 主要受限于 msdos 分区模式
 - 要支持大容量,需改用 gpt 分区模式(只有primary 分区,可超过4个)
- 解决办法
 - 使用 gdisk 分区工具,用法与 fdisk 类似
 - 使用 parted 分区工具 ——mktable gpt 重建分区表mkpart primary 文件系统类型 起始位置 结束位置



什么是交换空间

- 相当于虚拟内存,
 - 当物理内存不够用时,使用磁盘空间来模拟内存
 - 在一定程度上缓解内存不足的问题
 - 交换分区:以空闲分区充当的交换空间
 - 交换文件:以文件模拟的设备充当的交换空间



知识

分讲解



如何建立一个交换分区

- 将提供的设备按 swap 类型进行格式化
 - mkswap 空闲分区或文件设备

[root@server0 ~]# mkswap /dev/vdb7 //格式化交换分区 Setting up swapspace version 1, size = 524284 KiB no label, UUID=26b95ed8-e648-4d30-bea3-de48494bbdfe

[root@server0 ~]# blkid /dev/vdb7 //查看块设备ID /dev/vdb7: UUID="26b95ed8-e648-4d30-bea3-de48494bbdfe" TYPE="swap"



交换空间的启用控制

- 手动管理操作
 - swapon 交换设备
 - swapon -s
 - swapoff 交换设备

```
[root@server0 ~]# swapon /dev/vdb7
                                       //启用
[root@server0 ~]# swapon -s
                                       //查看
                          Size Used
Filename
            Type
                                       Priority
            partition 524284
/dev/vdb7
```

```
[root@server0 ~]# swapoff /dev/vdb7
                                           //停用
[root@server0 ~]# swapon -s
                                           //再次查看
[root@server0 ~]#
```



交换空间的启用控制(续1)

- 修改 /etc/fstab 配置文件
 - 交换设备 swap swap defaults 0 0

[root@server0 ~]# vim /etc/fstab

/dev/vdb7 swap swap defaults 0 0

[root@server0 ~]# swapon -a //启动fstab可用交换设备 [root@server0 ~]# swapon -s //查看 Filename Type Size Used Priority

524284 /dev/vdb7 partition

知识

(讲解



案例2:添加一个swap分区

为虚拟机 server0 添加一个交换分区

- 1) 此交换分区的大小为 512MiB
- 2) 当系统启动时, swap分区应该可以自动挂载
- 3)不要移除或更改其他已经存在于你系统中的交换分区





配置IPv6地址



IPv6地址的组成

- · IPv4 地址表示
 - 32个二进制位,点分隔的十进制数
 - 例如:172.25.0.11、127.0.0.1
- IPv6 地址表示
 - 128个二进制位,冒号分隔的十六进制数
 - 每段内连续的前置 0 可省略、连续的多个:可简化为::
 - 例如: 2003:ac18:0000:0000:0000:0000:0305

2003:ac18::305





配置聚合连接



链路聚合的优势

- team, 聚合连接(也称为链路聚合)
 - 由多块网卡(team-slave)—起组建而成的虚拟网卡,即"组队"
 - 作用1:轮询式 (roundrobin)的流量负载均衡
 - 作用2:热备份(active backup) 连接冗余

```
运行器的类型切换(参考 man teamd.conf) ——
{"runner":{"name":"roundrobin"}}
或者
{"runner":{"name":"activebackup"}}
```





实现链路聚合的条件

- 网络接口的准备
 - 2块或2块以上的物理网卡

```
[root@server0 ~]# ifconfig -a | grep ^eth
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

知识讲解



nmcli命令行配置

- 配置文件的准备
 - 为聚合连接提供配置(类型、连接名、运行器、IP地址)

[root@server0 ~]# nmcli con add con-name team0 type team ifname team0 config '{ "runner":{ "name":"activebackup" } }'

.. ..

[root@server0 ~]# nmcli con mod team0 ipv4.method manual ipv4.addresses '172.16.3.20/24' connection.autoconnect yes

- 为成员网卡提供配置(类型、连接名、主连接)

[root@server0 ~]# nmcli con add con-name team0-p1 type team-slave ifname eth1 master team0

.. .

[root@server0 ~]# nmcli con add con-name team0-p2 type team-slave ifname eth2 master team0

.. ..





激活聚合连接

• 分别激活聚合连接、成员连接

```
[root@server0 ~]# nmcli con up team0
[root@server0 ~]# nmcli con up team0-p1
[root@server0 ~]# nmcli con up team0-p2
```

• 检查聚合连接状态

```
[root@server0 ~]# teamdctl team0 state
setup:
  runner: activebackup
ports:
  eth1
    ......:
  eth2
    ......:
```

知识

分讲解




案例3:配置聚合连接

在两个虚拟机之间配置一个链路,要求如下:

- 此链路使用接口 eth1 和 eth2
- 此链路在其中一个接口失效时仍然能工作
- 此链路在 server0 上使用下面的地址 172.16.3.20/255.255.255.0
- 此链路在 desktop0 上使用下面的地址 172.16.3.25/255.255.255.0
- 此链路在系统重启之后依然保持正常状态









Linux工程师测试

Tedu.cn 达内教育

环境准备及说明

• 依次重置教学虚拟机 classroom、server

```
[root@room9pc13 ~]# rht-vmctl reset classroom
[root@room9pc13 ~]# rht-vmctl reset server
[root@room9pc13 ~]# rht-vmctl reset desktop
```

• !! 注意: 所有练习操作在虚拟机 server0 、desktop 上进行

案例4:Linux工程师 综合测试







总结和答疑

