NSD OPERATION DAY07

1. <u>案例1</u>: 配置GRE VPN

2. 案例2: 创建PPTP VPN

3. 案例3: 创建L2TP+IPSec VPN

4. 案例4: NTP时间同步

1 案例1:配置GRE VPN

1.1 问题

本案例要求搭建一个GRE VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如下:

- 启用内核模块ip_gre
- 创建一个虚拟VPN隧道(10.10.10.0/24)
- 实现两台主机点到点的隧道通讯

1.2 方案

使用lsmod查看当前计算机已经加载的模块,使用modprobe加载Linux内核模块,使用modinfo可以查看内核模块的信息。

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-1所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表	-	1	主机	囫	表
---	---	---	----	---	---

主机名	IP 地址
client	eth3(201.1.2.10/24)
proxy	eth0(192.168.4.5/24)
	eth3(201.1.2.5/24)

实验拓扑如图-1所示。




图-1

1.3 步骤

Top

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:启用GRE模块 (client和proxy都需要操作)

1) 查看计算机当前加载的模块

```
01. [root@client ~]# Ismod //显示模块列表
```

02. [root@client ~]# Ismod | grep ip_gre //确定是否加载了gre模块

2)加载模块ip_gre

```
01. [root@client ~]# modprobe ip_gre
```

3) 查看模块信息

```
01. [root@client ~]# modinfo ip_gre
```

02. filename: /lib/modules/3.10.0-693.el7.x86_64/kernel/net/ipv4/ip_gre.ko.xz

03. alias: netdev-gretap0

04. alias: netdev-gre0

05. alias: rtnl-link-gretap

06. alias: rtnl-link-gre

07. license: GPL

08. rhelversion: 7.4

09. srcversion: F37A2BF90692F86E3A8BD15

10. depends: ip_tunnel,gre

11. intree: Y

12. vermagic: 3.10.0-693.el7.x86 64 SMP mod unload modversions

13. signer: CentOS Linux kernel signing key

14. sig_key: DA:18:7D:CA:7D:BE:53:AB:05:BD:13:BD:0C:4E:21:F4:22:B6:A4:9C

15. sig_hashalgo: sha256

16. parm: log_ecn_error:Log packets received with corrupted ECN (bool)

17.

步骤二: Client主机创建VPN隧道

1) 创建隧道

```
01. [root@client ~]# ip tunnel add tun0 mode gre \
```

- 02. > remote 201.1.2.5 local 201.1.2.10
- 03. //ip tunnel add创建隧道(隧道名称为tun0),ip tunnel help可以查看帮助Top
- 04. //mode设置隧道使用gre模式
- 05. //local后面跟本机的IP地址,remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址

2) 启用该隧道 (类似与设置网卡up)

```
01. [root@client ~]# ip link show
```

- 02. [root@client ~]# ip link set tun0 up //设置UP
- 03. [root@client ~]# ip link show

2) 为VPN配置隧道IP地址

- 01. [root@client ~]# ip addr add 10.10.10.10/24 peer 10.10.10.5/24 \
- 02. > dev tun0
- 03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.10.10/24)
- 04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.5/24
- 05. [root@client ~]# ip a s //查看IP地址

3) 关闭防火墙

01. [root@client ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

步骤三: Proxy主机创建VPN隧道

1) 查看计算机当前加载的模块

- 01. [root@client ~]# Ismod //显示模块列表
- 02. [root@client ~]# Ismod | grep ip_gre //确定是否加载了gre模块

2)加载模块ip_gre

01. [root@client ~]# modprobe ip_gre

3) 创建隧道

01. [root@proxy ~]# ~]# ip tunnel add tun0 mode gre \

- 02. > remote 201.1.2.10 local 201.1.2.5
- 03. //ip tunnel add创建隧道(隧道名称为tun0), ip tunnel help可以查看帮助

- 04. //mode设置隧道使用gre模式
- 05. //local后面跟本机的IP地址,remote后面是与其他主机建立隧道的对方IP地址

4) 启用该隧道 (类似与设置网卡up)

```
01. [root@proxy ~]# ip link show
```

- 02. [root@proxy~]# ip link set tun0 up //设置UP
- 03. [root@proxy ~]# ip link show

5) 为VPN配置隧道IP地址

```
01. [root@proxy ~]# ip addr add 10.10.10.5/24 peer 10.10.10.10/24 \
```

- 02. > dev tun0
- 03. //为隧道tun0设置本地IP地址 (10.10.10.10.5/24)
- 04. //隧道对面的主机IP的隧道IP为10.10.10.10/24
- 05. [root@proxy ~]# ip a s //查看IP地址

6) 开启路由转发、关闭防火墙

```
01. [root@proxy ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

02. [root@proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

7)测试连通性

```
01. [root@client ~]# ping 10.10.10.5
```

02. [root@proxy ~]# ping 10.10.10.10

2 案例2: 创建PPTP VPN

2.1 问题

本案例要求搭建一个PPTP VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,要求如下:

- 使用PPTP协议创建一个支持身份验证的隧道连接
- 使用MPPE对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池

• 客户端连接的用户名为jacob,密码为123456

Top

2.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-2所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表-2主机列表

主机名	IP 地址
windows主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
proxy	eth0(192.168.4.5/24)
	eth3(201.1.2.5/24)

实验拓扑如图-2所示。




图-2

2.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署VPN服务器

1) 安装软件包 (软件包参考lnmp_soft)

```
[root@proxy ~]# yum localinstall pptpd-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm
[root@proxy ~]# rpm -qc pptpd
/etc/ppp/options.pptpd
/etc/pptpd.conf
/etc/sysconfig/pptpd
```

2)修改配置文件

```
01. [root@proxy ~]# vim /etc/pptpd.conf
02. ....
03. localip 201.1.2.5 //服务器本地IP
04. remoteip 192.168.3.1-50 //分配给客户端的IP池
05.
06. [root@proxy ~]# vim /etc/ppp/options.pptpd
```

```
07.
                                      //使用MPPE加密数据
     require-mppe-128
                                    //DNS服务器
08.
     ms-dns 8.8.8.8
09.
                                            //修改账户配置文件
10.
     [root@proxy ~]# vim /etc/ppp/chap-secrets
11.
     jacob
                        123456
12.
     //用户名 服务器标记 密码 客户端
13.
14.
     [root@proxy ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward //开启路由转发
```

3) 启动服务

```
01. [root@proxy ~]# systemctl start pptpd
02. [root@proxy ~]# systemctl enable pptpd
03. [root@proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```

4) 翻墙设置 (非必需操作)

```
    01. [root@proxy ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 \
    02. > -j SNAT --to-source 201.1.2.5
```

步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。新建网络连接(具体操作如图-3所示),输入VPN服务器账户与密码(具体操作如图-4所

示),连接VPN并测试网络连通性(如图-5所示)。





图-4

C:\Users\Jacob>ping 201.1.2.5

C:\Users\Jacob>ping 192.168.4.5

图-5

3 案例3: 创建L2TP+IPSec VPN

3.1 问题

本案例要求搭建一个L2TP+IPSec VPN环境,并测试该VPN网络是否能够正常通讯,具体要求如下:

- 使用L2TP协议创建一个支持身份验证与加密的隧道连接
- 使用IPSec对数据进行加密
- 为客户端分配192.168.3.0/24的地址池
- 客户端连接的用户名为:jacob,密码为:123456
- 预共享密钥为: randpass

3.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-3所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表-3主机列表

主机名	IP 地址
windows 主机	网卡桥接 public2(201.1.2.20/24)
client(作为 vpn 服务器)	eth0(192.168.4.10/24)
client((上入) vbu 版知論)	eth 3 (201.1.2.10/24)

实验拓扑如图-6所示。




图-6

3.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署IPSec服务

1) 安装软件包

01. [root@client ~]# yum -y install libreswan

2)新建IPSec密钥验证配置文件

```
01.
     [root@client ~]# cat /etc/ipsec.conf
                                           //仅查看一下该主配置文件
02.
03.
     include /etc/ipsec.d/*.conf //加载该目录下的所有配置文件
04.
05.
     [root@client ~]# vim /etc/ipsec.d/myipsec.conf
     //新建该文件,参考Inmp_soft/vpn/myipsec.conf
06.
07.
     conn IDC-PSK-NAT
08.
       rightsubnet=vhost:%priv
                                       //允许建立的VPN虚拟网络
09.
        also=IDC-PSK-noNAT
10.
11.
     conn IDC-PSK-noNAT
                                      //加密认证
12.
        authby=secret
                                           //算法
13.
          ike=3des-sha1;modp1024
14.
          phase2alg=aes256-sha1;modp2048
                                                //算法
15.
        pfs=no
16.
        auto=add
17.
        keyingtries=3
                                                                 Top
18.
        rekey=no
19.
        ikelifetime=8h
```

```
20. keylife=3h
21. type=transport
22. left=201.1.2.10 //重要,服务器本机的外网IP
23. leftprotoport=17/1701
24. right=%any //允许任何客户端连接
25. rightprotoport=17/%any
```

3)创建IPSec预定义共享密钥

```
01. [root@client ~]# cat /etc/ipsec.secrets //仅查看,不要修改该文件
02. include /etc/ipsec.d/*.secrets
03.
04. [root@client ~]# vim /etc/ipsec.d/mypass.secrets //新建该文件
05. 201.1.2.10 %any: PSK "randpass" //randpass为预共享密钥
06. //201.1.2.10是VPN服务器的IP
```

4)启动IPSec服务

```
01.
     [root@client ~]# systemctl start ipsec
02.
     [root@client ~]# netstat -ntulp | grep pluto
03.
     udp
           0 0 127.0.0.1:4500 0.0.0.0:*
                                                3148/pluto
04.
     udp
           0 0 192.168.4.10:4500 0.0.0.0:*
                                                 3148/pluto
         0 0 201.1.2.10:4500 0.0.0.0:*
05.
     udp
                                                 3148/pluto
06.
           0 0 127.0.0.1:500 0.0.0.0:*
     udp
                                                3148/pluto
07.
     udp
           0 0 192.168.4.10:500
                                   0.0.0.0:*
                                                 3148/pluto
08.
     udp 0 0 201.1.2.10:500 0.0.0.0:*
                                                3148/pluto
09.
     udp6 0 0 ::1:500 :::*
                                            3148/pluto
```

步骤二:部署XL2TP服务

1) 安装软件包 (软件包参考lnmp_soft)

```
01. [root@client \sim]# yum localinstall xl2tpd-1.3.8-2.el7.x86_64.rpm
```

2) 修改xl2tp配置文件(修改3个配置文件的内容)

01. [root@client ~]# vim /etc/xl2tpd/xl2tpd.conf //修改主配置文件

```
02.
     [global]
03.
04.
     [Ins default]
05.
06.
     ip range = 192.168.3.128-192.168.3.254 //分配给客户端的IP池
07.
     local ip = 201.1.2.10
                                    //VPN服务器的IP地址
08.
09.
     [root@client ~]# vim /etc/ppp/options.xl2tpd //认证配置
10.
     require-mschap-v2
                                     //添加一行,强制要求认证
                                 //注释或删除该行
11.
     #crtscts
12.
     #lock
                               //注释或删除该行
13.
14.
     root@client ~]# vim /etc/ppp/chap-secrets //修改密码文件
15. jacob * 123456 * //账户名称 服务器标记 密码 客户端IP
```

3) 启动服务

```
01. [root@client ~]# systemctl start xl2tpd
02. [root@client ~]# netstat -ntulp |grep xl2tpd
03. udp 0 0 0.0.0.0:1701 0.0.0.0:* 3580/xl2tpd
```

4) 设置路由转发, 防火墙

```
01. [root@client ~]# echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
02. [root@client ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted
```

5) 翻墙设置 (非必需操作)

```
01. [root@client ~]# iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.3.0/24 \
02. > -j SNAT --to-source 201.1.2.10
```

步骤二:客户端设置

启动一台Windows虚拟机,将虚拟机网卡桥接到public2,配置IP地址为201.1.2.20。




图-7

- 2. 设置Windows注册表 (不修改注册表,连接VPN默认会报789错误),具体操作如下:
 - 单击"开始",单击"运行",键入"regedit",然后单击"确定"
 - 找到下面的注册表子项,然后单击它:
 - HKEY LOCAL MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters
 - 在"编辑"菜单上,单击"新建"->"DWORD值"
 - 在"名称"框中,键入"ProhibitIpSec"
 - 在"数值数据"框中,键入"1",然后单击"确定"
 - 退出注册表编辑器,然后重新启动计算机

连接VPN并测试网络连通性(参考案例2)。

4 案例4:NTP时间同步

4.1 问题

本案例要求搭建一个NTP服务器,为整个网络环境中的所有主机提供时间校准服务,具体要求如下:

- 部署一台NTP时间服务器
- 设置时间服务器上层与0.centos.pool.ntp.org同步
- 设置本地服务器层级数量为10
- 允许192.168.4.0/24网络的主机同步时间
- 客户端验证时间是否同步

4.2 方案

准备实验所需的虚拟机环境,实验环境所需要的主机及对应的IP设置列表如表-4所示,正确配置IP地址、主机名称,并且为每台主机配置YUM源。

表 - 4 主机列表

主机名	IP 地址
client	eth0 (192.168.4.10/24)
Provide American Company	eth0(192.168.4.5/24)
proxy	eth1(192.168.2.5/24)





图-8

Network Time Protocol(网络时间协议)采用的是分层设计,如图-9所示,Stratum层的总数限制在15以内(包括15)。



4.3 步骤

实现此案例需要按照如下步骤进行。

步骤一:部署NTP服务

1) 安装软件包

```
01. [root@proxy ~]# yum -y install chrony
02. [root@proxy ~]# rpm -qc chrony //查看配置文件列表
03. /etc/chrony.conf
04. /etc/chrony.keys
05. ....
```

```
01. [root@proxy ~]# cat /etc/chrony.conf
02. ....
03. server 0.centos.pool.ntp.org iburst //server用户客户端指向上层NTP服务器
04. allow 192.168.4.0/24 //允许那个IP或网络访问NTP
05. #deny 192.168.4.1 //拒绝那个IP或网络访问NTP
06. local stratum 10 //设置NTP服务器的层数量
07. ....
```

4)启动NTP服务

```
01. [root@proxy ~]# systemctl restart chronyd
```

02. [root@proxy ~]# systemctl enable chronyd

5)设置防火墙

01. [root@proxy ~]# firewall-cmd --set-default-zone=trusted

步骤二:配置客户端

1) 安装软件包

01. [root@client ~]# yum -y install chrony

2) 修改配置文件

```
01. [root@client ~]# vim /etc/chrony.conf
```

02. server 192.168.4.5 iburst //设置与哪台服务器同步数据

03. //iburst参数设置重启服务后尽快同步时间

3) 将客户端时间修改为错误的时间

```
01. [root@client ~]# date -s "hour:minute" //调整时间 (小时:分钟)
```

02. [root@client ~]# date //查看修改后的时间

Top

4) 重启chrony与服务器同步时间

01. [root@client ~]# systemctl restart chronyd

5) 确认时间是否已经同步

01. [root@client ~]# date

//多执行几次查看结果