아이템24 (멤버 클래스는 되도록 static으로 만들라)

중첩 클래스란?

다른 클래스 안에 정의된 클래스로 중첩 클래스는 자신을 감싼 바깥 클래스에서만 쓰여야 하며 그 외의 쓰임새가 있다면 톱레벨 클래스로 만들어야 한다.

중첩 클래스 종류

- 1. 정적 멤버 클래스
- 2. 멤버 클래스
- 3. 익명 클래스
- 4. 지역 클래스

정적 멤버 클래스

정적 멤버 클래스는 다른 클래스 안에 선언되고 바깥 클래스의 private 멤버에도 접근할 수 있다는 점만 제외하고 일반 클래스와 똑같고 정적 멤버 클래스는 다른 정적 멤버와 똑 같은 접근 규칙을 적용 받는다.

비정적 멤버 클래스

비정적 멤버 클래스의 인스턴스와 바깥 인스턴스 사이의 관계는 멤버 클래스가 인스턴스화 될 때확립되어 더 이상 변경할 수 없게 된다.

정적 멤버 클래스와 비정적 멤버 클래스의 차이

비정적 멤버 클래스는 바깥 클래스의 인스턴스와 암묵적으로 연결되어 this를 사용해 바깥 인스턴스의 메서드를 호출하거나 바깥 인스턴스의 참조를 가져올 수 있다.

정적 멤버 클래스는 바깥 인스턴스와 독립적으로 존재할 수 있지만 비정적 멤버 클래스는 바깥 인스턴스 없이는 생성할 수 없다.

바깥 인스턴스에 접근할 일이 없다면 무조건 static을 붙여 정적 멤버 클래스로 만들어야 한다. 비정적 멤버 클래스는 GC가 바깥 인스턴스를 수거하지 못해 메모리 누수가 생길 수 있다.

익명 클래스

익명 클래스는 이름이 없고 바깥 클래스의 멤버도 아니다. 멤버와 달리 쓰이는 시점에 선언과 동시에 인스턴스가 만들어진다. 오직 비정적인 문맥에서 사용될 때 바깥 클래스의 인스턴스를 참조할 수 있고 정적 문맥에서도 상수 변수이외의 정적 멤버는 가질 수 없다. 선언한 지점에서만 인스턴스를 만들 수 있고 이름이 필요한 작업은 수행할 수 없는 등 제약이 많은 편이다. 익명 클래스는 주로 즉석에서 작은 함수 객체나 처리 객체를 만드는데 사용된다.

지역 클래스

지역 클래스는 가장 드물게 사용되며 지역변수를 선언할 수 있는 곳이라면 어디서든 선언이 가능하고 유효범위 또한 지역변수와 같다. 지역 클래스는 멤버 클래스처럼 이름이 있고 반복해서 사용이 가능하며 익명 클래스처럼 비정적 문맥에서 사용될 때만 바깥 인스턴스를 참조할 수 있으며 정적 멤버는 가질 수 없다.

정리

중첩 클래스는 네 가지가 있으며 멤버 클래스는 메서드 밖에서도 사용해야 하거나 메서드 안에 정의하기 힘들 때 사용한다. 멤버 클래스의 인스턴스 각각이 바깥 인스턴스를 참조한다면 비정적 멤버 클래스로 그렇지 않으면 정적 멤버 클래스로 만들자. 익명 클래스는 중첩 클래스가 한 메서드 안에서만 쓰이면서 그 인스턴스를 생성하는 지점이 한 곳이고 해당 타입으로 쓰기에 적합한 클래스나 인터페이스가 있을 때 사용하고 아닌 경우엔 지역 클래스로 만들자.