
XDocuments Manager

PDF 文档资料库 · 使用说明

版本 0.1.11 | Windows / macOS




管理本地磁盘与 SMB 共享目录中的 PDF。文件保留在原位置，索引和本机 OCR 在本地处理。

截图中的资料夹、文件、日志与更新版本均为演示数据。

1. 首次启动

首次启动会显示初始化阶段。数据库、搜索索引和搜索服务准备期间，窗口显示加载动画和当前阶段；初始化完成后进入文件页。启动时也可打开运行日志查看诊断信息。

RapidOCR 是默认 OCR 引擎。首次使用时，程序会在应用数据目录准备独立运行环境，可能需要等待。配置 MinerU 外部 OCR 服务时，所选文件会发送到该服务。




2. 添加资料夹并建立索引

1. 在左侧选择“文件夹”，点击“添加文件夹”；也可点击“已索引文件夹”旁的加号。

2. 选择本地目录或可访问的 SMB 共享目录。确认添加后，程序开始增量索引。


3. 后续扫描会比较文件大小和修改时间，只重新处理新增或变更的 PDF。任务中心显示进度；多个资料夹的任务分别显示状态。

需要重新计算全部文件索引时，在文件页工具栏使用“全量重新索引”。该操作会重新处理所选资料夹的全部 PDF。



3. 浏览文件和预览 PDF


在左侧选择资料夹即可浏览已索引文件。表格支持分页和排序；点击文件行可选中文件，并在可用时打开内置 PDF 阅读器预览。文件原件不会被移动。



4. 搜索

选择左侧“搜索”，输入关键词并提交。搜索覆盖已索引资料库，可使用筛选项缩小范围。查看匹配片段和文件信息，选择结果打开 PDF。

设置中可选配 OpenAI 兼容模型扩展查询词。该功能向模型发送查询词，不发送 PDF 正文；关闭时仍可使用常规搜索。搜索服务不可用时程序可使用嵌入式 Tantivy 后端。




5. OCR 识别

在“OCR 识别”页面选择引擎和语言，再选择待处理文件并提交；也可将全部待处理文件加入队列。任务中心显示排队、处理中、完成或失败状态。内容变更的 PDF 会重新进入待处理范围。

RapidOCR 是默认引擎，可选自动设备或 CPU，并设置最大并发数（上限 256）。Windows OCR 使用系统识别能力；PaddleOCR 提供替代引擎和设备模式。

MinerU 是可选外部服务；提交识别时，所选文件会发送至配置的服务端点。OCR 输出目录与引擎状态可在页面查看。



6. 设置与后台更新


设置页可调整界面语言、主题、搜索模型和 OCR 运行选项，并查看搜索后端状态与应用版本。

程序启动后会自动查询 GitHub 最新 Release。发现新版本后可在后台下载；下载完成不会自动替换或重启程序。进入更新区域，点击“重启并安装”才会应用已下载版本。



7. 运行日志

点击顶部“运行日志”切换到日志视图。日志读取在后台执行，读取期间显示加载状态并避免重复刷新；程序只保留近期日志。可刷新日志并查看诊断信息。



8. 常见问题与数据说明

文件未显示：确认资料夹已添加、索引任务已完成，并检查本地目录权限或 SMB 连接。搜索结果未更新：等待索引完成后再搜索；必要时重新扫描或使用全量重新索引。

OCR 不可用：在 OCR 页面查看引擎状态。首次准备运行环境可能需要时间；检查网络、磁盘空间和安装状态后重试。启动或日志读取较慢时，可先查看日志中的错误，再重启程序。

更新已下载但版本未变化：后台下载不会自动安装。保存工作后，在设置更新区域点击“重启并安装”。

本地索引、RapidOCR、Windows OCR 和 PaddleOCR 在本机运行，PDF 保留在原目录。配置 MinerU 时所选文件会发送到相应服务；可选查询扩展发送查询词，不发送 PDF 内容。数据库位于应用数据目录。