# Trabajo final AR

Samuel Benítez Abellán :
77756853v

samuel.benitez@um.es

Pedro Ballesta Garres :
48661625L

Pedro.ballesta@um.es

11/12/2015

Prof. DANIEL SANCHEZ MARTINEZ

Grupo 3.2

# Contenido


Trabajo final AR	1
Introducción	3
Direccionamiento IP	4
Organización A	8
Cuestiones rip	8
Organización B	13
Cuestiones	14
Interconexión y redistribución de rutas	25
Introducción	25
Cuestiones	28

# Introducción

Para esta práctica tenemos que ponernos en el papel de distintos ingenieros y administradores de red que trabajan en diversos Sistemas Autónomos. En cada uno se tomarán decisiones para configurar de la mejor manera posible el enrutamiento entre cada una de las redes, las cuales se explicarán con detalle en esta memoria. Usaremos el programa GNS3 para la tarea.

En concreto nos encargaremos de lo siguiente:

- Diseñaremos el direccionamiento de las redes que forman nuestra topología de red.
- Configuraremos la red para que utilice los protocolos de encaminamiento intradominio OSPF y RIP.



Tras esto tendremos una red plenamente operativa y con la posibilidad de comunicarse con cualquier elemento comunicable de la red desde cualquier otro punto.

#### Direccionamiento IP

Partimos de una universidad que quiere configurar las diferentes redes que conforman sus dos campus, que actuarán de Sistemas Autónomos (SAs), en cada uno de esos campus se cuenta con una red, en la que deberemos interconectar los routers, asignar el direccionamiento, configurar las interfaces de red, configurar los protocolos de encaminamiento y finalmente interconectar ambos campus. Partimos de la dirección de red 182.64.0.0/20 para la que tenemos la siguiente división de direcciones:

- Ocho bloques /24 para la organización A.
- La interconexión de los campus (incluida en los 8 primeros bloques del A).
- Cinco bloques /24 para el Organización B

# Organización A – RIP(182.64.0.0/21)

LAN 1.1 182.64.0.0/22 182.64.3.255/22

R1→ 182.64.0.1/22 f0/0

Host1 → 182.64.0.2/22

LAN 1.2 182.64.4.0/23 182.64.5.255/23

R2 > 182.64.4.1/23 f0/0

R3→ 182.64.4.2/23 f0/0

LAN 1.3 182.64.6.0/24 182.64.6.255/24

R5 → 182.64.6.1/24 F0/0

HOST4 → 182.64.6.2/24

LAN 1.4 182.64.7.0/26 182.64.7.63/26

R6 → 182.64.7.1/26 F0/0

P2P 1.2	182.64.7.64	/30	182.64.7.67	/30
1 41 1.4	102.07.7.07	, 50	102.07.7.07	, 50

S1/2 R1→ 182.64.7.65/30

S1/1 R4→ 182.64.7.66/30

P2P 1.1 182.64.7.68/30 182.64.7.71/30

S1/0 R1→182.64.7.69/30

S1/0 R3 → 182.64.7.70/30

P2P 1.3 182.64.7.72/30 182.64.7.75/30

S1/1 R1 → 182.64.7.73/30

S1/0 R2 → 182.64.7.74/30

P2P 1.5 182.64.7.76/30 182.64.7.79/30

S1/1 R2 → 182.64.7.77/30

S1/1 R6 →182.64.7.78/30

P2P 1.4 182.64.7.80/30 182.64.7.83/30

S1/1 R3 → 182.64.7.81/30

S1/0 R4→ 182.64.7.82/30

P2P 1.7 182.64.7.84/30 182.64.7.87/30

S1/2 R4→ 182.64.7.85/30

S1/0 R5 → 182.64.7.86/30

P2P 1.6 182.64.7.88/30 182.64.7.91/30

S1/3 R4→ 182.64.7.89/30

S1/0 R6→182.64.7.90/30

# **INTERCONEXIÓN:** 182.64.7.92/30 182.64.7.94/30

S1/3 R2→ 182.64.7.93/30

S1/2 R7→ 182.64.7.94/30

# *Organization B - OSPF(182.64.8.0/21)*

LAN 2.1 182.64.8.0/24 182.64.8.255/24

R7→ 182.64.8.1/24 f0/0

LAN 2.2 182.64.9.0/24 182.64.9.255/24

R7→ 182.64.9.1/24 f0/1

LAN 2.3 182.64.10.0/24 182.64.10.255/24

R8→ 182.64.10.1/24 f0/0

HOST2→ 182.64.10.2/24

LAN 2.4 182.64.11.0/25 182.64.11.127/25

R9→ 182.64.11.1/25 f0/0

LAN 2.5 182.64.11.128/25 182.64.11.255/25

R10→ 182.64.11.129/25 f0/1

HOST3 → 182.64.11.130/25

LAN 2.6 182.64.12.0/26 182.64.12.63/26

R9→ 182.64.12.1/26 f0/1

R10→ 182.64.12.2/26 f0/0

LAN 2.7 182.64.12.64/26 182.64.12.127/26

R12→ 182.64.12.65/26 f0/0

LAN 2.8	182.64.12.128/28	182.64.12.143/28
	R11→ 182.64.12.12	9/28 f0/0

P2P 2.1	182.64.12.144/30	182.64.12.147/30
	R7→ 182.64.12.145/	30 s1/1
	R8→ 182.64.12.146/	30 s1/0

P2P 2.2 182.64.12.148/30 182.64.12.151/30 R7  $\rightarrow$  182.64.12.149/30 s1/0 R9  $\rightarrow$  182.64.12.150/30 s1/0

P2P 2.3 182.64.12.152/30 182.64.12.155/30  $R8 \rightarrow 182.64.12.153/30 \text{ s1/1}$   $R9 \rightarrow 182.64.12.154/30 \text{ s1/1}$ 

P2P 2.4 182.64.12.156/30 182.64.12.159/30 R9 $\rightarrow$ 182.64.12.157/30 s1/3 R12 $\rightarrow$ 182.64.12.158/30 s1/1

P2P 2.5 182.64.12.160/30 182.64.12.163/30  $R11 \rightarrow 182.64.12.161/30$  s1/1  $R12 \rightarrow 182.64.12.162/30$  s1/0

P2P 2.6 182.64.12.164/30 182.64.12.167/30  $R9 \rightarrow 182.64.12.165/30 \text{ s1/2}$   $R11 \rightarrow 182.64.12.166/30 \text{ s1/0}$ 

# Organización A

En este sistema autónomo el encaminamiento estará realizado mediante el protocolo **RIP**, en concreto la versión 2.

Para la configuración de las redes en **RIP** usaremos el comando router rip dentro de cada router (enable – configure terminal). Con el anunciaremos las redes a las que estamos directamente conectados, con una distancia 0 (distancia estándar para las directamente conectadas) y aquellas redes que hayamos aprendido gracias a otros routers (con su coste correspondiente).

Esta secuencia de comandos se repetirá por cada router que forma parte del sistema autónomo, anunciando las redes dentro de nuestro sistema. Los routers que "conozcan" RIP serán: R1, R2, R3, R4, R5 Y R6. De esta manera, dentro de nuestro sistema autónomo sabremos para cada subred un camino a través de alguna interfaz de nuestro router, directamente o a través de la interfaz de otro router vecino.

# Cuestiones rip

• Muestre las tablas de rutas de R4 y comente los aspectos más relevantes. ¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar R2? ¿Por qué?

La tabla de **R4** es la siguiente:

Como decíamos en el apartado de *introducción*, los aspectos más relevantes son las rutas directamente conectadas de **R4** indicadas con el prefijo **C**, las rutas aprendidas mediante anuncios de sus vecinos con prefijo **R**, la subred que alcanzarían y por qué interfaz debe enviar el paquete. El camino óptimo para alcanzar R2 seria:


- Si usamos la dirección 182.64.7.74/30, dentro de la subred 182.64.7.74/30 emplearía el camino por **R1**, con dirección 182.64.7.64.
- Si usamos la dirección 182.64.7.77, dentro de la subred 182.64.7.77/27 emplearía el camino por **R6**, con dirección -> 182.64.7.89.
- Si usamos la dirección 182.64.4.1, dentro de la subred 182.64.4.1/23 emplearía el camino por **R3**, con dirección -> 182.64.7.81.

En estos casos seria el camino optimo puesto que la información que un router almacena con RIP son los caminos de menor coste para llegar a las subredes.


• Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red (herramienta Wireshark y/o salida de debug de los routers Cisco), explique el funcionamiento de split horizon sobre algún enlace de la red.

El protocolo de vector de distancias emplea la regla **split horizon** que prohíbe a un router publicar una ruta por la misma interfaz por la que se aprendió en primer lugar. Para ejemplificarlo usaremos los routers R4 y R6, en concreto la red **P2P 1.6**. El escenario es el siguiente:

**R4** (con ip 182.11.7.89) en un momento dado, y gracias al anuncio de **R6**(con ip 182.11.7.90), aprenderá una ruta que le permita llegar hacia la red **Ian 1.4** (con ip 182.64.7.0/26), pasando por el propio R6.



Debido a que **R4** consigue la ruta con coste optimo hacia la red **Ian 1.4** por la interfaz que está conectada, mediante un enlace serial, a **R6**, no anunciara en su paquete de rutas a **R6** que sabe llegar a la red **Ian 1.4** por dicha interfaz, puesto que crearía una *cuenta hasta infinito*.



• Empleando el comando traceroute, muestre la ruta que sigue el tráfico desde el Host4 hasta R1. Con la simulación en marcha, desactive en R4 la interfaz de salida hacia R1.

Utilizando información de las tablas de rutas y capturas del tráfico RIP en la red (herramienta Wireshark y/o salida de debug de los routers Cisco), explique en detalle cómo RIP converge a una nueva solución para alcanzar R1.

Céntrese únicamente en los routers R4 y R1. Indique, en caso de que aplique, el funcionamiento sobre este escenario y el uso de las técnicas triggered updates y poison reverse.

La traza de ruta se realizará desde un **Host 4** con dirección 182.64.6.2/24 hacia el **R1** con dirección 182.64.0.1, para apreciar el último router también pondremos la dirección 182.64.0.2.

```
Note: 1. Using names requires DNS to be set.
2. Use Ctrl+C to stop the command.

HOST4[2]> trace 182.64.0.1 -P 1
trace to 182.64.0.1, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop
1 182.64.6.1 1.227 ms 3.297 ms 3.277 ms
2 182.64.7.85 7.464 ms 11.528 ms 6.229 ms
3 182.64.0.1 16.591 ms 12.298 ms 14.258 ms

HOST4[2]> trace 182.64.0.2 -P 1
trace to 182.64.0.2, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop
1 182.64.6.1 3.521 ms 1.400 ms 3.511 ms
2 182.64.7.85 7.690 ms 9.704 ms 11.932 ms
3 182.64.7.65 15.897 ms 13.571 ms 20.659 ms
4 *182.64.0.2 23.073 ms 20.781 ms

HOST4[2]> trace 182.64.0.1 -P 1
trace to 182.64.0.1, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop
1 182.64.6.1 6.147 ms 3.984 ms 3.934 ms
2 182.64.7.85 14.143 ms 11.771 ms 7.455 ms
3 182.64.0.1 23.613 ms 20.012 ms 15.464 ms

HOST4[2]> ■
```

Tras apagar la interfaz que une **R1** con **R4** y ejecutando de nuevo el comando traceroute encontramos la siguiente ruta.

```
vpcs

3 182,64,0,1 23,613 ms 20,012 ms 15,464 ms

HOST4[2]> clear

clear [iplipv6|arplneighbor|hist]
  Clear ip/ipv6 address, arp/neighbor table, command history

HOST4[2]> trace 182,64,0,1 -P 1
  trace to 182,64,0,1, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop

1 182,64,6,1 2,017 ms 4,071 ms 4,031 ms

2 182,64,7,85 8,181 ms 7,996 ms 9,959 ms

3 182,64,7,85 8,181 ms 7,996 ms 9,959 ms

3 182,64,7,81 20,162 ms 15,649 ms 14,449 ms

4 * * *

5 * * *

6 *182,64,0,1 24,997 ms 32,791 ms

HOST4[2]> trace 182,64,0,1 -P 1
  trace to 182,64,0,1, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop

1 182,64,6,1 1,911 ms 3,912 ms 3,837 ms


2 182,64,7,85 9,982 ms 11,887 ms 11,636 ms

3 182,64,7,81 15,635 ms 18,627 ms 16,179 ms

4 182,64,0,1 28,273 ms 25,962 ms 30,105 ms

HOST4[2]> ■
```

Vemos que se realiza en un paso más, ya que después de la caída de la P2P 1.2 hay que pasar a través de R3 para llegar a R1, ya que sería la ruta más óptima. También tenemos que mencionar como indica R1 que la ruta hacia la **P2P 1.2** ha caído.



En la captura de wireshark de arriba vemos como anuncia R4 A R5 que nos sabe llegar a la p2p 1.2, lo anuncia rápidamente por el método de triggered updates, el cual, para acelerar la convergencia cuando se produce un cambio en la topología, envía de manera inmediata en su nueva tabla de rutas a sus vecinos, también utiliza poison reverse el cual, pone 16 a la métrica para que tenga coste infinito.

# Organización B

En este sistema autónomo el encaminamiento estará realizado mediante el protocolo OSPF con el identificador 100. Para la configuración de las redes en OSPF primero debemos separar las subredes en áreas, tal y como se usa el protocolo OSPF:

- Área 0 (backbone): Formada por las subredes P2P 2.1 2.2-2.3, LAN 2.1 2.2-2.3-2.4.
- Área 2: Formada por las subredes LAN 2.5 2.6.
- Área 3: Formada por las subredes P2P 2.4 2.5-2.6, LAN 2.7 2,8.

Una vez diseñadas las áreas procederemos a configurar router por router el protocolo OSPF. Para ello emplearemos el comando router ospf de la siguiente manera (veremos como ejemplo la configuración para R7):

```
R7(config)# router ospf 100
R7(config-router)# network 182.64.8.0 0.0.3.255 area 0
R7(config-router)# network 182.64.9.0 0.0.3.255 area 0
R7(config-router)# network 182.64.12.144 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)# network 182.64.12.148 0.0.0.3 area 0
R7(config-router)# network 182.64.12.152 0.0.0.3 area 0
```

. . .

Para cada router indicamos **qué subredes** tenemos directamente conectadas y **a qué área pertenecen**.

Dependiendo de cada tipo de area y de router se inundaran las áreas con los diferentes paquetes correspondientes que permitan a todos los routers saber por dónde encaminar cada paquete IP. La explicación sobre la elección de router designado, la declaración de stub area y totally stub area de las áreas 2 y 3 se encuentra más abajo, en la resolución de los ejercicios, así como su justificación.

#### Cuestiones

# • Realice la configuración necesaria para que R9 se convierta en Designated Router (DR) de la LAN 2.6

Cuando ejecutamos OSPF en una red multiacceso broadcast se produce la elección de DR y del BDR. Esta elección se realiza en función de la prioridad OSPF asignada a cada interfaz. El router con mayor prioridad es el que se comportara como DR. Para que ambos routers se conviertan en DR de sus áreas correspondientes necesitaremos dar una prioridad mayor a las interfaces que las conectan con dichas áreas. Para ello usaremos, dentro de configure-terminal y dentro de la interfaz correspondiente, el comando **ip ospf priority VALUE**, donde VALUE indica el valor de la prioridad. Así pues, tenemos que:

```
R9
00:00:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed sta
te to up
00:00:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed sta
te to up
00:00:05: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/3, changed sta
te to up
R9#configure ter
R9#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R9(config)#interface f0/1
00:00:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed sta
00:00:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed sta
te to down
00:00:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed sta
00:00:33: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/3, changed sta
te to down
R9(config)#interface f0/1
R9(config-if)#ip ospf prior
R9(config-if)#ip ospf priority 2
```

Para el router R9, y las Fast Ethethernet 0/1 el comando utilizado ha sido: *ip ospf priority 2.* Como muestra la captura anterior.

• Muestre las tablas de rutas de R10 y comente los aspectos más relevantes. ¿Cuál es el camino óptimo para alcanzar R8? ¿Y R11?

La tabla de R10 es la siguiente:

```
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

182,64.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
O IA 182,64.12.160/30 [110/145] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.164/30 [110/49] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.152/30 [110/97] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.144/30 [110/97] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.148/30 [110/97] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.128/28 [110/97] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.128/28 [110/97] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.12.128/28 [110/98] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
C 182,64.12.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 182,64.10.0/24 [110/50] via 182,64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0
O IA 182,64.10.0/24 [110/50] via 182,64.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
O IA 182,64.9.0/24 [110/50] via 182,64.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
O IA 182,64.9.0/24 [110/50] via 182,64.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
```

Sobre esta tabla podemos resaltar lo siguiente:

- Aquellas rutas que tengan el prefijo C significa que están directamente conectadas a la subred que indican.
- Aquellas rutas que tengan el prefijo O significa que se ha aprendido mediante ospf y es una ruta a una subred que se encuentra en la misma area en la que está el router (intra-area), aunque en este caso no haya ninguna.
- Aquellas rutas que tengan el prefijo **O IA** significa que se ha aprendido mediante **ospf** y es una ruta a una subred que se encuentra en otra area (interarea).

Según esta tabla, para alcanzar R8 con IP 182.64.10.1 dentro de la LAN 2.7 el camino optimo será mandar el paquete a través del R9(182.64.12.1). También para alcanzar R11 con IP 182.64.12.129 se mandará por el mismo router. Los caminos óptimos serían los siguientes:

2. R10 - R9 - R11

Como vemos en los siguientes *traceroute* los caminos se cumplen:

```
R10
              182,64,12,64/26 [110/98] via 182,64,12,1, 00:00:36, FastEthernet0/0
             182.64.12.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0 182.64.12.0/26 is directly connected, FastEthernet0/0 182.64.10.0/24 [110/50] via 182.64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0 182.64.11.0/25 [110/2] via 182.64.12.1, 00:00:36, FastEthernet0/0 182.64.8.0/24 [110/50] via 182.64.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0 182.64.9.0/24 [110/50] via 182.64.12.1, 00:00:37, FastEthernet0/0
   ΙĤ
O IA
O IA
R10#traceroute 182,64,10,1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 182,64,10,1
    1 182,64,12,1 12 msec 12 msec 8 msec
   2 182,64,12,153 12 msec 12 msec 16 msec
R10#
R10#
R10#traceroute 182,64,12,129
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 182,64,12,129
   1 182,64,12,1 4 msec 8 msec 4 msec
      182,64,12,166 16 msec 16 msec 24 msec
```

• Realice la configuración necesaria para que el área 2 sea una stub area. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, ¿qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?

En un area stub (stub area) se filtran los LSAs tipo 5 y el router recibe una ruta por defecto para alcanzar redes externas. En nuestro caso necesitaremos configurar todos los routers que estén contenidos en el Area 2.

El comando para indicar que el area 2 es stub es "area 2 stub". Este comando lo tenemos que introducir en ambos routers (tanto R9 como R10), dentro de configure terminal y router ospf de la siguiente manera:

R10(config)# router ospf 100 R10(config-router)# area 2 stub

Echemos ahora un vistazo a las tablas de enrutamiento del R10, puesto que es el al que le afectara la configuración de area stub:

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 182,64,12,1 to network 0,0,0,0

182,64,0,0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
O IA 182,64,12,160/30 [110/145] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,166/30 [110/49] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,152/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,144/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,144/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,148/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,182/28 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,64/26 [110/98] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
C 182,64,12,0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 182,64,10,0/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,10,0/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,10,0/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;12, FastEthernet0/0
O IA 182,64,90/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;15, FastEthernet0/0
O IA 182,64,90/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;15, FastEthernet0/0
O*IA 0.0,0,0/0 [110/2] via 182,64,12,1, 00;01;15, FastEthernet0/0
O*IA 0.0,0,0/0 [110/2] via 182,64,12,1, 00;01;15, FastEthernet0/0
```

Como vemos, la principal diferencia respecto a una configuración sin *area stub* es que en este caso tenemos una ruta por defecto (**O\*IA 0.0.0.0/0 vía 182.64.12.1**), la cual dará salida a los paquetes que se dirijan fuera de nuestro sistema autónomo, en vez de directamente conocer las rutas propias hacia redes externas. Esto es debido a que se han filtrado los **LSA** de tipo **5**, aquellos que comunicaban rutas para alcanzar destinos fuera del SA. Como vemos, los **LSA** tipo **3** (resúmenes) si han llegado, puesto que tenemos las rutas correspondientes **O IA** (inter-area). En este caso, este router conoce las rutas para llegar a cada una de las subredes que forman el sistema autónomo.

• Muestre las tablas de rutas de R11 y comente los aspectos más relevantes

La tabla de R11 es la siguiente:

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

182.64.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks

C 182.64.12.160/30 is directly connected, Serial1/1

C 182.64.12.164/30 is directly connected, Serial1/0

O IA 182.64.12.156/30 [110/144] via 182.64.12.165, 00:06:24, Serial1/0

0 182.64.12.156/30 [110/96] via 182.64.12.165, 00:06:24, Serial1/0

0 18 182.64.12.144/30 [110/144] via 182.64.12.165, 00:06:24, Serial1/0

O IA 182.64.12.148/30 [110/144] via 182.64.12.165, 00:06:24, Serial1/0

O IA 182.64.12.18/30 [110/144] via 182.64.12.165, 00:06:24, Serial1/0

C 182.64.12.18/28 is directly connected, FastEthernet0/0

O IA 182.64.11.128/25 [110/50] via 182.64.12.165, 00:06:14, Serial1/0

O 182.64.12.64/26 [110/49] via 182.64.12.165, 00:06:09, Serial1/0

O IA 182.64.10.0/24 [110/97] via 182.64.12.165, 00:06:25, Serial1/0

O IA 182.64.8.0/24 [110/97] via 182.64.12.165, 00:06:25, Serial1/0

O IA 182.64.9.0/24 [110/97] via 182.64.12.165, 00:06:26, Serial1/0

O IA 182.64.9.0/24 [110/97] via 182.64.12.165, 00:06:26, Serial1/0
```

Sobre esta tabla podemos resaltar lo siguiente:

- Aquellas rutas que tengan el prefijo **C** significa que están directamente conectadas a la subred que indican.
- Aquellas rutas que tengan el prefijo **O** significa que se ha aprendido mediante **ospf** y es una ruta a una subred que se encuentra en la misma area en la que está el router (intra-area).
- Aquellas rutas que tengan el prefijo **O IA** significa que se ha aprendido mediante **ospf** y es una ruta a una subred que se encuentra en otra area (interarea).
- Realice la configuración necesaria para que el camino óptimo entre R10 y R11 pase a través de R12.

Esto lo hicimos subiendo el coste a la interfaz s1/2 del R9 con ip 182.64.12.165, para que cogiera otra ruta alternativa que sería pasar por router 10. El comando fue el siguiente:

R9 (config)# interface s1/2 R9(config-if)# ip ospf cost 9999

En la siguiente imagen vemos como pasa por R12 para llegar R11.

```
R10

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:00:13: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:14: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3660-I-M), Version 12.1(5)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 07-May-01 19:20 by coai
00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:00:58: %COSFF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 182.64.12.165 on FastEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Bone
R10#
R10#TRACEROUTE 182.64.12.129

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 182.64.12.129

1 182.64.12.1 4 msec 16 msec 16 msec
2 182.64.12.158 20 msec 24 msec 4 msec
3 182.64.12.161 40 msec 4 msec 32 msec
R10#
```

• Realice la configuración necesaria para que el área 3 sea una totally stub area. Analizando las tablas de rutas que considere relevantes, ¿qué diferencias observa con respecto a la configuración anterior? ¿Por qué?

En un area totalmente stub (totally stub area) se filtran los **LSA** tipo **5** así como también los **LSA** tipo **3**, es decir los resúmenes de LSAs. En nuestro caso necesitaremos configurar todos los routers que estén contenidos en el Area 3. Estos son **R9**, **R11** y **R12**.

El comando para indicar que el area 3 es stub es "area 3 stub no-summary". Este comando lo tenemos que introducir en ambos routers (tanto R6, R10 y R8), dentro de configure terminal y router ospf de la siguiente manera:

R9(config)# router ospf 100 R9(config-router)# area 3 stub no-summary

Echemos ahora un vistazo a las tablas de enrutamiento del R12, puesto que es a uno de los que le afectara la configuración de área totally stub:

Como podemos ver, la tabla no es tan densa como antes aunque si comparte un aspecto común. Al filtrarse los **LSA** de tipo **3** y **5** tenemos que el router solo tendrá una ruta por defecto para los paquetes que tengan que salir del area 2 (O\*IA 0.0.0.0/0 vía 182.64.12.157) en vez de tener toda una batería de rutas para cada una de las redes del sistema, como ocurriría si no fuera un area "totally stub". Como podemos ver en este caso, R12 tiene una entrada por cada red de su area y otra entrada por cada red directamente conectada, más la *ruta por defecto*.

 Muestre las tablas de rutas de los routers de la red por los que pasa un datagrama IP enviado por el router R10 y cuyo destino es el Host2. ¿Cuántas áreas atraviesa?

Para conocer la ruta por la que se encamina un paquete desde R10 (182.64.11.129) hasta el HOST 2 (182.64.10.2) 2.1 he realizado un tracerotute que muestra lo siguiente:

```
R10

00:00:13: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
00:00:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
00:00:14: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
00:00:16: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco Internetwork Operating System Software
10S (tm) 3600 Software (C3660-I-M), Version 12.1(5)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 07-May-01 19:20 by ccai
00:00:26: %OSFF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 182.64.12.165 on FastEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Bone
R10#tracerout
R10#tracerout 182.64.10.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 182.64.10.2

1 182.64.12.1 12 msec 8 msec 4 msec
2 182.64.12.153 12 msec 16 msec
3 182.64.10.2 16 msec 24 msec 16 msec
R10#
```

Como vemos, atraviesa2 routers que son **R9**, **R8** por ese orden, empezando en el área 2 y atravesando el área **0** (desde R9 y R8). Y las tablas de los routers por los que pasa el paquete son las siguientes:

```
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 182,64,12,1 to network 0,0,0,0

182,64,0,0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
O IA 182,64,12,160/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,164/30 [110/145] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,152/30 [110/49] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,156/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,144/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,148/30 [110/97] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,128/28 [110/98] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,148/30 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 182,64,12,0/26 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 182,64,11,0/25 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,11,0/25 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,11,0/25 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;18, FastEthernet0/0
O IA 182,64,9,0/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;19, FastEthernet0/0
O IA 182,64,9,0/24 [110/50] via 182,64,12,1, 00;01;20, FastEthernet0/0
O*IA 0,0,0/0 [110/2] via 182,64,12,1, 00;01;20, FastEthernet0/0
O*IA 0,0,0/0 [110/2] via 182,64,12,1, 00;01;20, FastEthernet0/0
```

```
R9
                      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
                           - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
                      P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
                182.64.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks 182.64.12.160/30 [110/96] via 182.64.12.158, 00:08:18, Serial1/3
0
                         182,64,12,164/30 is directly connected, Serial1/2
CCCO
                        182.64.12.164/30 is directly connected, Serial1/2
182.64.12.152/30 is directly connected, Serial1/1
182.64.12.156/30 is directly connected, Serial1/3
182.64.12.144/30 [110/96] via 182.64.12.153, 00:08:08, Serial1/1
[110/96] via 182.64.12.149, 00:08:08, Serial1/0
182.64.12.148/30 is directly connected, Serial1/0
182.64.12.128/28 [110/97] via 182.64.12.158, 00:08:18, Serial1/3
182.64.11.128/25 [110/2] via 182.64.12.2, 00:01:58, FastEthernet0/1
182.64.12.64/26 [110/49] via 182.64.12.158, 00:08:18, Serial1/3
182.64.12.0/26 is directly connected, FastEthernet0/1
182.64.10.0/24 [110/49] via 182.64.12.153, 00:08:08, Serial1/1
182.64.11.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
C
0
0
000
                        182.64.11.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0 182.64.8.0/24 [110/49] via 182.64.12.149, 00:08:10, Serial1/0 182.64.9.0/24 [110/49] via 182.64.12.149, 00:08:10, Serial1/0
ō
 0
 R9#
R9#
                                                                                                                                                                                                                     R8
                      i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
                       * – candidate default, U – per-user static route, o – ODR
                      P - periodic downloaded static route
 Gateway of last resort is not set
              182.64.0.0/16 is variably subnetted, 14 subnets, 5 masks
182.64.12.160/30 [110/144] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
182.64.12.164/30 [110/192] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
182.64.12.152/30 is directly connected, Serial1/1
182.64.12.156/30 [110/144] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
182.64.12.144/30 is directly connected, Serial1/0
182.64.12.148/30 [110/96] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
[110/96] via 182.64.12.145, 00;08;42, Serial1/0
182.64.12.128/28 [110/145] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
182.64.11.128/25 [110/50] via 182.64.12.154, 00;02;22, Serial1/1
182.64.12.0/26 [110/97] via 182.64.12.154, 00;08;42, Serial1/1
182.64.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
182.64.11.0/25 [110/49] via 182.64.12.154, 00;08;43, Serial1/1
182.64.8.0/24 [110/49] via 182.64.12.154, 00;08;44, Serial1/1
182.64.9.0/24 [110/49] via 182.64.12.154, 00;08;44, Serial1/0
 O IA
O IA
ŏ
      ΙĤ
0
0
      ΙĤ
O IA
O IA
O IA
ŏ
Ō
R8#
R8#
```

• Deshabilite la interfaz del router R9 que conecta con el R8. Espere a que la red converja de nuevo. A continuación, realiza el traceroute de nuevo entre R10 y Host2 y justifica el camino que ahora siguen los paquetes.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '']'.
Connected to Dynamips VM "R10" (ID 7, type c3600) - Console port

R10#
R10#
R10#tracer
R10#tracer
R10#traceroute 182.64.10.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 182.64.10.2

1 182.64.12.1 12 msec 12 msec 8 msec
2 182.64.12.149 16 msec 16 msec 12 msec
3 182.64.12.146 20 msec 16 msec 28 msec
4 182.54.10.2 24 msec 36 msec 20 msec
R10#
```

Al desconectar la interfaz del R9 al R8, sigue el único camino que le queda, que es pasando por R7, como vemos en la captura del traceroute anterior.

• Utilizando la herramienta Wireshark, capture tráfico OSPF para mostrar los distintos tipos de LSA que se intercambian los routers del escenario e indique su propósito.


En este escenario encontraremos 3 tipos de LSAs. Su función principal es la siguiente:

• Tipo 1 **Router LSA**: LSP clásico emitido por todo router, con numero secuencia, age, etc.


Describe los enlaces del router. Inundado dentro del area.

- Tipo 2 **Network LSA**: emitido por DRs. Contiene la lista de routers conectados a la red multiacceso. Inundado dentro del area.
- Tipo 3 **Network Summary LSA**: emitido por ABRs. Describe los destinos alcanzables en el resto de areas. Inundado dentro del area.


# Tipo 1



## Tipo 2



# Tipo 3



# Interconexión y redistribución de rutas

# Introducción

Lo primero que debemos hacer es dar direcciones a las interfaces que forman las P2P que interconectan los campus A y B, es decir, los Router **R3 y R7**, añadirlos a los protocolos correspondientes. Tras esto, debemos configurar en particular el router **R7** que es el que se va a encargar de la redistribución entre protocolos.

# Redistribución de OSPF en RIP

Esto son los pasos que seguiremos en R7:

- 1. Configuramos RIP versión 2 tal y como hemos hecho en el apartado del campus A configurando la red *network 182.64.0.0* que es la que engloba la organización A (RIP).
- 2. Como debemos redistribuir OSPF, tenemos que añadir la opción redistribute ospf 100 metric 1 para que todas las rutas que haya aprendido por OSPF las inyecte en RIP con métrica 1.
- 3. Después configuraremos una lista de acceso (filtro) que indicara que no redistribuya las redes por donde las ha aprendido:
- o distribute-list 1 out
- o access-list 1 deny 182.64.0.0 0.0.7.255

```
R7(config)#router rip
R7(config-router)#version 2
R7(config-router)#network 182.64.0.0
R7(config-router)#redistr
R7(config-router)#redistribute ospf 100 me
R7(config-router)#distribute ospf 100 metric 1
R7(config-router)#di
R7(config-router)#distr
R7(config-router)#distrib
R7(config-router)#distrib
R7(config-router)#distribute-list 1 out
R7(config-router)#
00:03:19: RIP: Distribute-list changed: sending triggered update
R7(config-router)#access-lis
R7(config-router)#access-R7(config-router)#acces-lis
R7(config-router)#acces-lis
R7(conf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   R7
```

it any

```
R7
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R7(config)#router op
R7(config)#router ospf 100
R7(config, #router ospf 100
R7(config-router) #redi
R7(config-router) #redistribute rip metric 200 s
R7(config-router) #redistribute rip metric 200 subnets
R7(config-router) #distri
R7(config-router) #distribute-list 2 out
R7(config-router) #exit
R7(config)#exit
00:14:56: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
 R7#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? ter
?Must be "terminal", "memory" or "network"
 R7#config
R7#configure ter
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. R7(config)#acc
R7(config)#access-list 2 deny 182,64,8,0 0,0,7,255
R7(config)#acces
R7(config)#access-list 2 permit any
R7(config)#
```

### Redistribución de RIP en OSPF

Esto son los pasos que seguiremos en R7:

- 1. Debemos entrar en configuración en modo OSPF.
- 2. Configuramos que se redistribuya lo aprendido por RIP en el Campus B de la siguiente manera: *redistribute rip metric 200 subnets*.
- 3. Después configuraremos una lista de acceso (filtro) que indicara que no redistribuya las redes por donde las ha aprendido:
- o distribute-list 2 out
- access-list 2 deny 182.64.8.0 0.0.7.255
- access-list 2 permit any

```
R7(config-router)#access-
R7(config-router)#access-
R7(config-router)#access-
R7(config-router)#acces
R7(config-router)#acce
R7(config-router)#acce
R7(config-router)#ac
R7(config-router)#ac
R7(config-router)#a
R7(config-router)#a
R7(config-router)#a
R7(config-router)#a
R7(config-router)#a
R7(config)#acces
R7(config)#acces
R7(config)#acces
R7(config)#acces-list 1 deny 182.64.0.0 0.0.7.255
R7(config)#acces
R7(con
```

#### Cuestiones

• Muestre las tablas de rutas de los routers R2 y R7 y coméntelas en detalle.

```
R2*show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, 0 - OSPF, IA - OSPF inter area
NI - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EDP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
** - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

182,64,0,0/16 is variably subnetted, 26 subnets, 7 masks
R 182,64,12,160/30 [120/1] via 182,64,794, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,12,156/30 [120/1] via 182,64,794, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,12,156/30 [120/1] via 182,64,7,94, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,12,144/30 [120/1] via 182,64,7,94, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,12,144/30 [120/1] via 182,64,7,94, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,12,148/30 [120/1] via 182,64,7,94, 00;00;00, Serial1/3
R 182,64,7,80/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,80/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,80/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,68/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,68/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,68/30 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,72/30 is directly connected, Serial1/3
R 182,64,12,64/26 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,72/30 is directly connected, Serial1/3
R 182,64,12,64/26 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,0/26 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;25, Serial1/0
R 182,64,7,0/26 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;27, FastEthernet0/0
R 182,64,0,0/22 [120/1] via 182,64,7,73, 00;00;03, Serial1/1
R 182,64,10,0/24
```

Podemos destacar los siguientes aspectos:

R2 ha inyectado todas las rutas de OSPF en RIP, gracias al distribute.

```
R7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
 Compiled Mon 07-May-01 19:20 by ccai
00:00:19: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial1/3, changed state to administrative
 00:00:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 182.64.12.153 on Serial1/1 from LOAD
NG to FULL, Loading Done
00:00:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 100, Nbr 182,64.12.165 on Serial1/0 from LOAD
NG to FULL, Loading Done
 R7#show ip route
                                         Definition of the proof of the period of the per
  Codes: C
 Gateway of last resort is not set
                             O IA
            ΙĤ
 O IA
O IA
O IA
R R C R R R O R R R R R R R R R O O O
                                              182.64.7.88/30 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;06, Serial1/2
182.64.7.92/30 is directly connected, Serial1/2
182.64.7.64/30 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;08, Serial1/2
182.64.7.68/30 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;08, Serial1/2
182.64.7.72/30 [120/1] via 182.64.7.93, 00;00;08, Serial1/2
182.64.12.64/26 [110/97] via 182.64.12.150, 00;10;12, Serial1/0
182.64.7.76/30 [120/1] via 182.64.7.93, 00;00;08, Serial1/2
182.64.6.0/24 [120/4] via 182.64.7.93, 00;00;08, Serial1/2
182.64.7.0/26 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;09, Serial1/2
182.64.0.0/22 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;09, Serial1/2
182.64.0.0/22 [120/2] via 182.64.7.93, 00;00;09, Serial1/2
182.64.12.0/26 [110/49] via 182.64.12.150, 00;10;07, Serial1/0
182.64.10.0/24 [110/49] via 182.64.12.146, 00;10;17, Serial1/1
182.64.11.0/25 [110/49] via 182.64.12.150, 00;10;17, Serial1/0
182.64.8.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
182.64.9.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
```

Podemos destacar los siguientes aspectos:

- La principal diferencia con la configuración previa es la aparición obvia de las rutas aprendidas por RIP, que aparecen con el prefijo **R**.
- Las rutas O, C, IA siguen igual que en la parte de configuración de OSPF.

• Realice un traceroute del host Host4 al Host3. Explica y justifica el camino que se sigue. Indica cómo es posible que el R3 que utiliza un protocolo de enrutamiento intra-dominio, puede obtener información de otro SA distinto que utiliza otro protocolo de enrutamiento intra-dominio distinto.

```
Checking for duplicate address...
PC2: 182.64.6.2 255.255.255.0 gateway 182.64.6.1

Checking for duplicate address...
PC3: 182.64.10.2 255.255.255.0 gateway 182.64.10.1

Checking for duplicate address...
PC4: 182.64.11.130 255.255.255.128 gateway 182.64.11.129

HOST1[1]> 2
HOST4[2]> trace 182.64.11.130 -P 1
trace to 182.64.11.30, 8 hops max (ICMP), press Ctrl+C to stop
1 182.64.6.1 5.800 ms 3.733 ms 24.305 ms
2 182.64.7.85 26.252 ms 13.700 ms 13.587 ms
3 182.64.7.85 26.252 ms 13.700 ms 13.587 ms
3 182.64.7.81 22.807 ms 16.435 ms 12.468 ms
4 182.64.4.1 51,643 ms 46.992 ms 32.331 ms
5 182.64.7.94 42.554 ms 35.014 ms 47.366 ms
6 182.64.12.150 55.483 ms 42.749 ms 39.370 ms
7 182.64.12.2 45.174 ms 42.963 ms 46.765 ms
8 *182.64.11.130 59.310 ms 51.624 ms

HOST4[2]> ■
```

El camino que sigue detalladamente es el siguiente:

- Sale del **HOST 4** hacia **R5** (182.64.6.1).
- Desde **R5** hacia R4 (182.64.7.85) ya que en **R5** existe una entrada R en la tabla de rutas que indica que **R1** debe ser el siguiente salto.
- Desde **R4** hacia **R3** (182.64.7.81) ya que en **R4** existe una entrada R en la tabla de rutas que indica que **R3** debe ser el siguiente salto.
- Desde **R3** hacia **R2** (182.64.4.1) ya que en **R3** existe una entrada R en la tabla de rutas que indica que **R3** debe ser el siguiente salto.
- Desde **R2** hacia **R7** (182.64.7.94) ya que en **R6** existe una entrada O IA en la tabla de rutas que indica que **R7** debe ser el siguiente salto. Ya estamos dentro del área 0.

- Desde **R7** hacia **R9** (182.64.12.150) ya que en **R7** existe una entrada O IA en la tabla de rutas que indica que **R9** debe ser el siguiente salto. Seguimos dentro del área 0.
- Desde **R9** hacia **R10** (182.64.12.2) ya que en **R9** existe una entrada O IA en la tabla de rutas que indica que **R10** debe ser el siguiente salto. Ya estamos dentro del área 2.
- Finalmente desde **R10** al HOST 3.

¿Por qué R5 conoce una ruta hacia la red 182.64.11.130? Como decíamos en el apartado de introducción, al haber configurado en R7 la inyección de rutas aprendidas por OSPF en la organización B en RIP, recibiremos paquetes RIP v2 con las rutas y su métrica. Realmente "no sabemos que son externas", porque vienen catalogadas como RIP. Tan solo sabemos su métrica y la tomamos como una ruta más.