# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

### ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4 по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Обработка стандартных прерываний

Студентка гр. 7381	 Кортев Ю.В.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург 2019

# Цель работы

Построить обработчик прерываний сигналов таймера. Таким образом, управление будет передано функции, чья точка входа записана в соответствующий вектор прерывания.

# Ход работы

Разработан набор функций для выполнения поставленной задачи, функции приведены в табл. 1.

Таблица 1 - Описание функций.

Название функции	Назначение
GetCurs	Читать позицию и размер курсора
SetCurs	Установка позиции курсора
Set_Int	Установка резидентного прерывания
MAIN	Основная функция

Примеры работы программы отображены на рис. 1-4

::\>LAB3_1.COM	1			
vailable memo xtended memor				
MCB Adress	MCB Type	Owner	Size	Name
016F	4D	0008	16	
0171	4D	0000	64	
0176	4D	0040	256	
0187	4D	0192	144	
0191	5A	0192	648912	LAB3 1

Рис. 1 - Проверка состояния памяти до запуска утилиты, при помощи LAB3\_1.COM.

be don't bee I				Marshau at
he int has L	oaaea.			Number of
::\>LAB3_1.CO	M			
vailable mem				
Extended memor	ry. 15566 M	D		
MCB Adress	MCB Type	Owner	Size	Name
IND DULCSS				1 Icellico
016F	4D	0008	16	T COME
			16 64	Tiems
016F	4D	0008		Trains
016F 0171	4D 4D	0008 0000	64	Hamo
016F 0171 0176	4D 4D 4D	0008 0000 0040	64 256	LAB4
016F 0171 0176 0187	4D 4D 4D 4D	0008 0000 0040 0192	64 256 144	

Рис. 2 - Загрузка утилиты lab4 в память и очередной вывод состояния памяти

The int has been unloaded.				Nu®ber of c	
::\>LAB3_1.CO	4				
Available memo Extended memon	_				
MCB Adress		Owner	Size	Name	
016F	4D	0008	16	House	
0171	4D	0000	64		
0176	4D	0040	256		
0187	4D	0192	144		
0191	4D	0192	1440	LAB4	
0171	4D	01F7	1144		
0151 01EC	110			Nu@ber of c	

Рис. 4 - Запуск программу lab4.exe с ключом выгрузки /un и последующий вызов LAB3\_1.COM.

### Выводы.

В процессе выполнения данной лабораторной работы был построен обработчик прерываний сигналов таймера. Код программы представлен в приложении А.

## Ответы на контрольные вопросы.

Как реализован механизм прерывания от часов?

Сначала сохраняется содержимое регистров, потом определяется источник прерывания, по номеру которого определяется смещение в таблице векторов прерывания, сохраняется в СS:IP, передаётся управление по адресу СS:IP и происходит выполнение обработчика, и в конце происходит возврат управления прерванной программе. Прерывания генерируются системным таймером.

Какого типа прерывания использовались в работе?

В программе использовались пользовательское прерывание по таймеру 1Ch, вектор прерывания 03h (используется отладчиками, чтобы перехватывать управление, когда программа достигает указанного пользователем адреса), 02h (посылает символ из DL на стандартный вывод) и программные прерывания 21h и 10h.

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

### lr4.asm

```
AStack SEGMENT STACK
       DW 100h DUP(?)
AStack ENDS
DATA SEGMENT
  alreadyLoaded db 'The int has already been loaded.',0DH,0AH,'$'
  UnLoaded db 'The int has been unloaded.',0DH,0AH,'$'
  Loaded db 'The int has Loaded.',0DH,0AH,'$'
DATA ENDS
CODE SEGMENT
  ASSUME CS:CODE, DS:DATA, ES:DATA, SS:AStack
Print PROC NEAR
  push ax
  mov ah, 09h
 int 21h
  pop ax
 ret
Print ENDP
; Установка позиции курсора
setCurs PROC
  push ax
  push bx
  push cx
  mov ah,02h
  mov bh,0
  int 10h
  pop cx
  pop bx
 pop ax
 ret
setCurs ENDP
getCurs PROC
  push ax
  push bx
  push cx
  mov ah,03h; читать позицию и размер курсора
  mov bh,00h; вход: ВН = видео страница
  int 10h; выполнение
  pop cx
  pop bx
 pop ax
  ret
getCurs ENDP
ROUT PROC FAR
 jmp case
  KEEP CS DW 0; для хранения сегмента
  KEEP_IP DW 0; и смещения прерывания 
KEEP_PSP DW 0
  VALUE db 0
  IDENT db '0000'
  COUNTER db ' Number of calls: 00000 $'
  STACK
                       64 dup (?)
               dw
  KEEP_SS DW 0
KEEP_AX dv
               dw?
  KEEP SP DW 0
  mov KEEP_SS,ss
  mov KEEP_AX,ax
  mov KEEP_SP,sp
  mov ax,seg STACK_
  mov ss,ax
```

mov sp,0

```
mov ax, KEEP AX
  push ax; сохранение изменяемых регистров
  push dx
  push ds
  push es
  cmp VALUE,1
je ROUT_RES
  call getCurs
  push dx
  mov dh,22
  mov dl,45
  call setCurs
  push si
  push cx
  push ds
  push ax
  mov ax, SEG COUNTER
  mov ds,ax
  mov bx,offset COUNTER
  add bx,22
  mov si,3
case_next:
  mov ah,[bx+si]
  inc ah
  cmp ah,58
  jne_NEXT
  mov ah,48
  mov [bx+si],ah
  dec si
  cmp si,0
  jne case next
_NEXT:
  mov [bx+si],ah
  pop ds
  pop si
  pop bx
  pop ax
  push es
  push bp
  mov ax,SEG COUNTER
  mov es,ax
  mov ax,offset COUNTER
  mov bp,ax
mov ah,13h
  mov al,0
  mov cx,30
  mov bh,0
  int 10h
  pop bp
  pop es
  pop dx
  call setCurs
  jmp ROUT_END
; при выгрузке обработчика прерываний ROUT_RES:
  cli
  mov ax,KEEP_CS
  mov dx,KEEP_IP
  mov ds,ax
  mov ah,25h; функция установки вектора прерывания на указанный адрес
  mov al,1Ch; номер вектора
  int 21h; восстанавливаем вектор
  mov es, KEEP PSP
  mov es,es:[2Ch]
  mov ah,49h
  int 21h
  mov es, KEEP PSP
```

```
mov ah,49h
  int 21h
  sti
ROUT_END:
  pop es
  pop ds
  pop dx
  рор ах; восстановление регистров
  mov ax, KEEP SS
  mov ss,ax
  mov sp,KEEP SP
  mov ax, KEEP AX
  iret
ROUT ENDP
Check PROC
  mov ah,35h; функция получения вектора
  mov al,1Ch; номер вектора
  int 21h
  mov si,offset IDENT
  sub si,offset ROUT
  mov ax,'00'
  cmp ax,es:[bx+si]
  ine UnLoad
  cmp ax,es:[bx+si+2]
  je Load
UnLoad:
  call Set Int
  mov dx, offset LAST BYTE; размер в байтах от начала
  mov cl,4; первод в параграфы
  shr dx,cl
  inc dx; размер в параграфах
  add dx,CODE
  sub dx,KEEP PSP
  xor al,al
  mov ah,31h
  int 21h
Load:
  push es
  push ax
  mov ax, KEEP PSP
  mov es,ax
  cmp byte ptr ES:[82h],'/'
  ine BACK
  cmp byte ptr ES:[83h],'u'
  jne BACK
  cmp byte ptr ES:[84h],'n'
  je UnLoad_
BACK:
  pop ax
  pop es
  mov dx,offset alreadyLoaded
  call Print
  ret
UnLoad\_:
  pop ax
  mov byte ptr ES:[BX+SI+10],1
  mov dx,offset UnLoaded
  call Print
  ret
Check ENDP
Set Int PROC
  push dx
  push ds
  mov ah,35h; функция получения вектора
  mov al,1Ch; номер вектора
  int 21h
  mov KEEP_IP,bx ; запоминание смещения mov KEEP_CS,es ; и сегмента
  mov dx,offset ROUT; смещение для процедуры в DX
```

```
mov ax,seg ROUT ; сегмент процедуры mov ds,AX ; помещаем в DS mov ah,25h ; функция установки вектора прерывания на указанный адрес mov al,1Ch ; номер вектора \frac{1}{1000}
   int 21h; меняем прерывание
   pop ds
   mov dx,offset Loaded
call Print
   pop dx
ret
Set_Int ENDP
MAIN:
   mov ax,DATA
   mov ds,ax
   mov KEEP_PSP,es
   call Check
   xor al,al
   mov ah,4Ch
int 21H
LAST_BYTE:
CODE ENDS
   END MAIN
```