
# Добавляем места на диске для Linux-сервера с LVM, а заодно и разбираемся с Logical Volume Manager (LVM)



В этой статье будет рассмотрен процесс увеличения места на диске Linux-сервера с LVM.

Данная инструкция полезна не только для увеличения размера на едином диске, но и для создания общего пространства из подключенных виртуальных дисков, что позволяет преодолеть максимальный размер виртуального диска (для VHD — 2048 гб) и создать единое большое пространство для данных.



# Что такое LVM?

LVM — система управления логическими дисками в Linux, высокоуровневое представление подсистемы хранения данных на сервере (более высокоуровневое чем диски и разделы). Эта технология дает системным администраторам гибкие возможности в выделении дискового пространства для приложений и пользователей, включая возможность изменения размера логического тома.

Когда устанавливается Linux на сервер — одна из задач выбора — как разметить диск. С LVM диск включается в группу томов (volume group) и создаются логические тома например для корня диска /. В дальнейшем можно изменять размер логических томов.

# Устройство LVM


Сама по себе высокоуровневая абстракция LVM включает в себя логические тома (LV) и физические тома (PV).

**Физический том (PV, physical volume)** — виртуальный диск сервера или обычный жесткий диск (или таким томом может быть RAID).

**Логический том (LV, logical volume)** — эквивалент раздела. Он представляется ОС как стандартное блочное устройство и может содержать файловую систему.

**Группа томов (VG, volume group)** — логическое объединение томов.

Физический блок (PE, physical extent) — кусочки данных на физическом томе, в рамках группы томов имеют идентичный размер логическому блоку (LE, logical extent), размер которого в свою очередь постоянный в рамках группы томов.



Вид представления LVM с физическими и логическими томами.

+ Vc	olume G	roup				 
PV	PE	PE   P	E E   PE	PE   P	E   PE	+     PE
1	:	:		:	:	+
LV	LE	LE   L	 E   LE	LE   I	E   LE	LE
		· ·	:			•
PV	PE	PE   P	E   PE	PE   P	E   PE	PE
						+   

Вид представления LVM с физическими и логическими блоками, которое одинаково для всей группы томов.

Пример: Давайте представим, что у нас есть группа томов VG1 и у нее размер физического блока 4 Мб. Внутри группы томов 2 жестких диска /dev/hda1 и /dev/hdb1. Эти диски станут физическими разделами PV1 и PV2. Так как физический размер блока 4 мб — такого же размера будут и логические блоки. Диски имеют различный размер и первый включает в себя 99 блоков, а второй 248 блоков. Теперь мы создадим логический том. Он может быть любого размера между 1 и 347 блоками (248+99 блоков). Когда логический том создается устанавливается связь между логическими и физическими блоками, например логический блок 1 может быть связан с физическим блоком 51 из PV1, а данные записанные в первые 4 мегабайта логического тома фактически будут записаны в 51й блок PV1.

Есть 2 вида связи между физическими и логическими блоками:

- **линейный маппинг** когда множество физических блоков последовательно будут связаны со множеством логических блоков, например LE1–99 будут связаны с PV1, а LE 100–347 связаны с PV2.
- маппинг с чередованием когда каждый следующий логический блок будет использовать следующий диск, что в физических системах может увеличить производительность, но в облаке не имеет смысла, так как виртуальные диски создаются в СХД, которая уже использует множество дисков параллельно для увеличения производительности на аппаратном уровне.

# Снепшоты LVM

Снепшоты LVM позволяют администратору создать новое блочное устройство, сохраняющее копию логического тома, замороженную на определенный момент времени. Эта возможность может быть использована для пакетной обработки данных, создания бекапов или экспериментов, когда вы не хотите задеть живые данные на системе.

В LVM2, используемой в современных версиях Linux, снепшоты доступны для чтения и записи по-умолчанию. При создании снепшота создается таблица исключений, которая используется для сохранения информации, какой блок был изменен. Если блок изменяется на томе-источнике, откуда создан снепшот, он сначала копируется в снепшот, помечается как скопированный в таблице исключений, затем новые данные записываются на оригинальный том. Если данные записываются на снепшот — блок маркируется в таблице исключений как использованный и никогда не копируется с тома-источника.

# Увеличиваем раздел Linux-сервера

Для начала увеличьте размер раздела в используемой вами панели управления виртуализацией.

# Создаем новый физический раздел на диске (PV)

Для начала на появившемся свободном месте нужно создать новый физический раздел (PV), который далее можно подключить к LVM. Для этого можно воспользоваться командой

cfdisk

		Size: 18	Disk: /dev/sda 0 Gi8, 107374182400 bytes, Lobel: dos, identifier: 0			
Davice >> /dev/sdol	Boot	Stort 2848	999423	Sectors 997376	Size 487M	Id Type 83 Linux
/dev/sdo2 '-/dev/sdo5 Free space	·	1001470 1001472 1001472 52426752	52426751 52426751 52426751 209735199	51475288 51475288 51475288448	24.5G 24.5G 75G	S Extended 8 Linux LVM
Partition type: Linux Attributes: 80 Filesystem: ext4 Filesystem LUID: 7fd82 Mountpoint: /boot	cfb-e93c-4a46-82f8-feea2bb2e845					
	C#	ootable] [ Delete ]	[ Quit ] [ Type ]	[ Help ] [ Write ] [	Dump ]	

Выберите свободное место на диске (Free Space, отмечено зеленым цветом) с помощью стрелочек на клавиатуре и затем нажмите Enter, что запустит команду **New**.


	<b>Disk: /dev/sda</b> Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors Label: dos, identifier: 0x6e703efa																
	Device /dev/sda1 /dev/sda2 `-/dev/sda5	Boot *		10	Start 2048 01470 01472			9994 524267 524267	51		Secto 9973 514252 514252	76 82	2	<b>Size</b> 487M 4.5G 4.5G	83 5	Type Linux Extended Linux LV	
>>	Free space	[	New ]		26752 Quit	]	2	097151 Help	99	[	1572884	48		75G			

# Будет запрошен размер создаваемого раздела. По-умолчанию —

### максимальный на все лобавленное место, просто нажмите Fnter



Теперь стрелочками на клавиатуре при отмеченном новом разделе выберите пункт **Туре**.



Нажмите Enter для выбора типа раздела.

```
Select partition type

81 Minix / old Linux

82 Linux swap / Solaris

83 Linux

84 OS/2 hidden or Intel hibernation

85 Linux extended

86 NTFS volume set

87 NTFS volume set

88 Linux plaintext

8e Linux LVM

93 Amoeba
```

Выберите тип 8e Linux LVM и нажмите Enter.


Теперь выберите пункт Write и нажмите Enter для того, чтобы изменения были записаны на диск.

```
Disk: /dev/sda
                           Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors
                                    Label: dos, identifier: 0x6e703efa
   Device
                    Boot
                                      Start
                                                       End
                                                                  Sectors
                                                                                Size
                                                                                          Id Type
                                       2048
    /dev/sda1
                                                    999423
                                                                  997376
                                                                                487M
                                                                                          83 Linux
                                                  52426751
                                                                 51425282
    /dev/sda2
                                    1001470
                                                                               24.5G
                                                                                          5 Extended
                                    1001472
                                                  52426751
                                                                 51425280
                                                                               24.5G
                                                                                          8e Linux LVM
    `-/dev/sda5
                                   52426752
                                                 209715199
                                                                157288448
                                                                                          8e Linux LVM
>> /dev/sda3
            [Bootable] [ Delete ] [ Quit ] [ Type ] [ Help ] [ Write ] [ Dump ]
                         Write partition table to disk (this might destroy data)
```

Будет запрошено разрешение на применение изменений. Введите **yes** и нажмите Enter.


<b>Disk: /dev/sda</b> Size: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectors Label: dos, identifier: 0x6e703efa							
De	vice	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id Type
/d	ev/sda1		2048	999423	997376	487M	83 Linux
/d	ev/sda2		1001470	52426751	51425282	24.5G	5 Extended
`-	/dev/sda5		1001472	52426751	51425280	24.5G	8e Linux LVM
/d	ev/sda3		52426752	209715199	157288448	75G	8e Linux LVM

Будет выведено сообщение о том, что таблица разделов изменена успешно.



Запомните путь Device, в данном случае это /dev/sda3. Путь к устройству потребуется в дальнейшем при добавлении раздела в группу томов (VG).

Для выхода из программы разметки диска выберите пункт **Quit** и нажмите Enter.



Перезагрузите сервер командой

reboot

и подключитесь к нему по SSH вновь.

Добавляем созданный физический раздел в группу томов (VG)

Для того, чтобы узнать имя созданной группы томов, воспользуйтесь командой:

vgdisplay

```
root@dockermsk:~# vgdisplay
  --- Volume group ---
 VG Name
                        ubuntu-vg
 System ID
 Format
                        lvm2
 Metadata Areas
 Metadata Sequence No
                        read/write
 VG Access
 VG Status
                        resizable
 MAX LV
                        0
 Cur LV
                        2
                        2
 Open LV
 Max PV
                        0
 Cur PV
                        1
 Act PV
 VG Size
                        24.52 GiB
 PE Size
                        4.00 MiB
 Total PE
                        6277
 Alloc PE / Size 6277 / 24.52 GiB
 Free PE / Size
                        0 / 0
                        JRDKj6-3W4H-dpZF-paKI-6om5-g7gh-RPm20c
 VG UUID
```

, где в параметре VG name будет указано имя группы томов, в данном случае — **ubuntu-vg**.

Для добавления физического раздела к группе томов воспользуйтесь командой

```
vgextend ubuntu-vg /dev/sda3
```

, где ubuntu-vg — имя группы томов, а /dev/sda3 — путь к устройству — новому разделу.

```
root@dockermsk:~# vgextend ubuntu-vg /dev/sda3

Physical volume "/dev/sda3" successfully created

Volume group "ubuntu-vg" successfully extended
```

# Используя команду

```
pvdisplay
```

вы можете увидеть список дисков подключенных к группе томов.

```
root@dockermsk:~# pvdisplay
  --- Physical volume ---
           /dev/sda5
ubuntu-vg
24.52 GiB / not usable 2.00 MiB
  PV Name
 VG Name
 PV Size
                   yes (but full)
 Allocatable
                       4.00 MiB
 PE Size
 Total PE
                        6277
  Free PE
                        0
 Allocated PE
                       6277
  PV UUID
                        0qmrxN-EAz0-dE7Z-ytrh-tb6U-15CV-PBQQIM
  --- Physical volume ---
  PV Name
                        /dev/sda3
 VG Name
                        ubuntu-va
 PV Size
                        75.00 GiB / not usable 0
  Allocatable
                        yes
                        4.00 MiB
  PE Size
 Total PE
                        19200
  Free PE
                        19200
 Allocated PE
                        0
  PV UUID
                        2Twheo-QP2S-pUGi-eZGJ-0WD2-YY0c-hCodcj
```

Увеличиваем размер логического раздела LVM root и файловой
системы раздела до максимально доступного

Используя команду

lvdisplay

можете увидеть список логических разделов LVM.

```
root@dockermsk:~# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path
                         /dev/ubuntu-vg/swap_1
 LV Name
                         swap_1
  VG Name
                         ubuntu-va
 LV UUID
                         coGUf3-PcXv-EWCR-Z8yY-ylw5-0qXi-qkz8U0
 LV Write Access
                         read/write
 LV Creation host, time ubuntu, 2016-06-12 16:57:28 +0300
                         available
  LV Status
 # open
  LV Size
                         976.00 MiB
  Current LE
                         244
 Segments
                         1
  Allocation
                         inherit
  Read ahead sectors
                         auto

    currently set to

                         256
  Block device
                         252:1
  --- Logical volume ---
 LV Path
                         /dev/ubuntu-vg/root
  LV Name
                         root
  VG Name
                         ubuntu-va
                         fUCBbL-HaJX-x1bQ-NqFz-G11l-i7pL-BMX9K3
  LV UUID
 LV Write Access
                         read/write
 LV Creation host, time ubuntu, 2016-06-12 16:57:37 +0300
  LV Status
                         available
 # open
                         1
                         23.57 GiB
  LV Size
  Current LE
                         6033
  Segments
                         1
  Allocation
                         inherit
  Read ahead sectors
                         auto
  - currently set to
                         256
  Block device
                         252:0
```

Видим, что создано 2 раздела: /dev/ubuntu-vg/swap\_1 и /dev/ubuntu-vg/root.

Используя команду

видим параметры группы томов.

```
Last login: Sat Oct 22 15:12:47 2016 from 109.194.67.237
root@dockermsk:~# vgdisplay
  --- Volume group ---
 VG Name
                        ubuntu-vg
 System ID
                        lvm2
  Format
                        2
  Metadata Areas
 Metadata Sequence No
  VG Access
                        read/write
 VG Status
                        resizable
 MAX LV
 Cur LV
 Open LV
  Max PV
                        0
  Cur PV
  Act PV
  VG Size
                       99.52 GiB
                       4.00 MiB
 PE Size
 Total PE
                       25477
 Alloc PE / Size
                       6277 / 24.52 GiB
  Free PE / Size
                       19200 / 75.00 GiB
                        JRDKj6-3W4H-dpZF-paKI-6om5-g7gh-RPm20c
  VG UUID
```

Видим, что теперь доступно свободное место для расширения томов LVM (Free PE / Size) в размере 75 гб.

Нам необходимо увеличить раздел /dev/ubuntu-vg/root до максимально доступного, а заодно и увеличить размер файловой системы.

Для этого выполните команду:

```
root@_lamatile=":~# lvextend -r -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/root
Size of logical volume ubuntu-vg/root changed from 23.57 GiB (6033 extents) to 198.57 GiB (50833 extents).
Logical volume root successfully resized.
resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Filesystem at /dev/mapper/ubuntu--vg-root is mounted on /; on-line resizing required
old_desc_blocks = 2, new_desc_blocks = 13
The filesystem on /dev/mapper/ubuntu--vg-root is now 52052992 (4k) blocks long.
```

# Теперь выполните команду

df -h

для того, чтобы увидеть новый размер системного раздела.

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	2.0G	0	2.0G	0%	/dev
tmpfs	395M	27M	369M	7%	/run
/dev/mapper/ubuntuvg-root	97G	3.3G	90G	4%	/
tmpts	2.06	1.5M	2.06	1%	/dev/shm
tmpfs	5.0M	0	5.0M	0%	/run/lock
tmpfs	2.0G	0	2.0G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/loop1	4.4M	4.4M	0	100%	/snap/canonical-livepatch/15
/dev/loop0	75M	75M	0	100%	/snap/ubuntu-core/423
/dev/sda1	464M	104M	332M	24%	/boot

Мы успешно добавили места на диске для Linux-сервера с LVM.

Lvm Linux