NYSE 指数的走势类似于道琼斯工业平均指数与 S&P 500 指数。虽然如此，这 3 种指数也会产生趋势背离，从而进一步确认总体技术面结构的改变。

威尔逊 5000 股票指数（Wilshire 5000 Equity Index）是综合性最强的指数，它涵盖了全美绝大部分交易活跃的普通股，总市值已经达到数十亿美元。从概念上来讲，该指数应该被用于监测总体市场走势，但由于投资界的漠视，以及其他流行指数赞助者的既得利益阻挠，该指数并未得到应有的广泛认可。

Value Line 公司发布的价值线指数（Value Line Arithmatic），是一种相等权重价格指数，反映总体市场走势。由于它的构建以小型股为重点，有时，其轨迹在很大程度上与威尔逊 5000 证券指数不同。图 21-3 对威尔逊 5000 证券指数与道琼斯工业平均指数进行了对比。请注意，在 2000 年的股指峰位之后，这二者是如何产生一次巨大的背离。这无疑是由高科技泡沫的破灭造成的，因为此前科技股在市值加权型指数中的占比一路攀升至极高的水平。总的来说，不管什么指数的任何形式的背离，都是大盘走弱的一种信号。当由价格确认时，通常也是一次值得的逆转。在 2007 年的峰位，你可以看到一次小的背离，是由两条趋势线的突破所确认。




图 21-3 道琼斯工业平均指数与威尔逊 5000 证券指数及其背离（1998 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

～ 大盘指数与移动均线

从趋势判定的角度来运用移动均线（MA）时，最有必要评估的是所考察的市场周期的类型。数十年来，4年期的股市周期与美国的商业周期基本相符。由于股票市场在很大程度上受到商业周期的影响，因此这个4年的周期（更精确的说是41个月）对于趋势判定非常重要。因此，为了反映这类价格波动，移动均线时间跨度的选择必须限定在整个周期的时间跨度以内，即小于41个月。否则涵盖了整个周期的移动均线，会剔除所有的周期波动，移动均线理论上就会成为一条直线。而在实践中，这样的移动均线还是会有所波动，因为周期的时间跨度很少正好为41个月，并且价格变化幅度也不尽相同。通过计算机研究发现[⊖]，从1910年至20世纪90年代初，42个月的移动均线对于标准普尔综合指数最为可靠。此后至2012年，仅仅出现了4次误导性信号。

投资要点 为移动均线选择时间跨度时，注重一致性而非追求完美

威廉·戈登（William Gordon）在其著作《股票市场技术指标》（*The Stock Market Indicators*）中计算了道琼斯工业平均指数的40周移动均线，在1897～1967年该均线的穿越给出了29次买入和卖出信号。所有多头信号的平均收益（即买入信号和卖出信号之间的收益）为27%，而所有卖出信号为投资者减少的平均损失为4%。对于根据买入信号购入股票的投资者而言，其中有9个信号导致了损，亏损幅度均小于7%，而收益却要高得多。从1967年以来，该方法使用效果相当之好，但值得注意的是，20世纪70年代末期，标准普尔综合指数的40周移动均线穿越却发出了很多误导性的信号。根据惯例，在产生大量误导性的信号之后，1982年如果释放出买入信号，其可靠性就相当高。它推动了1982～1987年多头市场中的第一波上涨行情，1984年年底的第2波成功地说服了投资者继续留在股市当中，一直到1987年股市前最前的那个黑色星期五为止。

图21-4的箭头指示了1996年和2012年期间，40周移动均线穿越标准普尔综合指数的误导性信号。从走势图上来看，这些信号似乎出现得很频繁，但其实

⊖ Robert W. Colby and Thomas A. Meyers. *The Encyclopedia of Technical Market Indicators*, Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1988. 买入信号的实际运用规则如下："如果200天（40周）移动均线在经历了之前的下跌上穿时，或者处于上升状态，并且股价突破移动均线，这就构成了重要的买入信号。"

是平均每 18 周左右出现一次，也有很多情况下，移动均线在上升或下降趋势中折返，成为支撑区域或者阻力区域。结合有效的穿越信号，我们可以将 40 周移动均线视作相当可靠的基准线，但也应该一如既往地记住下列原则：

技术要点 移动均线应该始终结合其他指标来使用，以获得充分的证据。




图 21-4 1996 — 2012 年道琼斯标准普尔综合指数与 40 价格摆动

资料来源：www.prung.com.

对于中期趋势而言，13 周和 40 周（50 日）移动均线穿越被证实是有效的基准信号，但从本质上来说，时间跨度如此之短的移动均线会发出很多误导性的信号，因此其可靠性不及 40 周移动均线。对于更为短期的波动，30 日（6 周）移动均线表现较好，不过也有一些技术分析师更偏好 25 日移动均线。

✓ 主要指数与 ROC 指标

将前面章节中介绍的技术应用于主要股价指数分析之中的方法有多种，以

图 21-5 和图 21-6 为例，图中刻画了标准普尔综合指数及其 9 个月变动率（ROC）指标走势




图 21-5　标准普尔综合指数与 9 个月 ROC 指标比较（1900 — 1950 年）

资料来源：www.pring.com.




图 21-6　标准普尔综合指数与 9 个月 ROC 指标比较（1950 — 2001 年）

资料来源：www.pring.com

当 ROC 时转向上再次穿越其 -20% 的超卖线，或触及 -20% 的超卖线后反

转向上，就代表一个理想的中期到长期趋势底部形成的信号。另外，对+20%超买线的向下转穿越似乎提供了相当可靠的中期峰位信号或空头信号。显然，这并非是完美的指标，但在大多数情况下，该指标具备相当高的统计可靠性。图中的椭圆形表示一些最为明显的错误信号。出现在1929～1930年的第一次错误信号，明显过早。20世纪90年代末期的第二次错误信号，则包含了若干彻底失败的误导信号。图21-7显示了两个指标近年来的走势。在这个例子中，标准普尔已经消费者价格指数（CPI）调整。请注意，在长期多头市场中，卖出信号为虚假信号的可能性略高。然而，2000～2012年的长期空头市场中，情况恰好相反。




图21-7 适应标准普尔综合指数的CPI与9个月ROC指标比较（1979～2012年）

资料来源：www.pring.com.

另一种方法是将空头行情的最低点与中期行情的第一个底部相连，构建出向上趋势线。结合12个月ROC指标，也可以构建出类似的趋势线或标示出价格形态（如果可能的话）。图21-8和图21-9中绘制的大多数趋势线也是基于这样的思想。有时候无法构建出这样的趋势线，我们只能采用次级趋势线作为代替。当两种趋势线都出现背离时，这往往是多头行情结束的可靠信号。大多数情况下，这种信号在邻近多头行情峰位时出现。

技术要点　如果趋势线逆转的信号明显出现在转折点之后，最好忽略它们并根据其他的证据做出判定。




图 21-8　标准普尔综合指数与趋势线（1966 — 1983 年）

资料来源：www.pring.com.




图 21-9　标准普尔综合指数与趋势线（1989 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

图 21-10 显示了道琼斯工业平均指数 65 周 ROC 指标的趋势线突破。由于时间跨度较长、信号的数量极少。有时候 ROC 指标出现有效的趋势线突破，比如在 A 点和 B 点，但价格趋势如此迅猛，以至于无法构建一条有意义的趋势线。不幸的是，这就是现实，而我们最好是忽略而非强迫自己接受，比如绘制一条陡峭的趋势线勉强与数据匹配，等等。




图 21-10 道琼斯工业平均指数与趋势线（2000 - 2012 年）

资料来源：www.prng.com.

识别中期趋势的一种更为简便的技术分析方法是，结合市场指数自身趋势的逆转，在市场指数（比如标普综合指数）的 13 周 ROC 指标的趋势中使用逆转。在图 21-11 中使用的技术包含了道琼斯工业平均指数每周收盘价的趋势线，以及其 13 周动能指标趋势线。当一条趋势线的背离得到另一条趋势线突破的确认时，当前趋势往往会发生逆转。这种信号在走势图中用箭头表示。在对标普综合指数进行价格形态分析，以及运用基于第 13 章中介绍的使用动能原则的其他技术方法时，这类分析方法也同样适用。这种方法并非总能提供合理的信号，但无论何时，当出现 3 次或更多次明确的趋势线背离时，其得出的结论往往非常可靠。

在图 21-12 中，字母 A 到 E 指出了未被价格确认的超买或超卖突破。至于 B

和 D 点。它们代表初始信号，随后的超卖下跌最终得到确认。A、C 和 E 点则从未得到确认




图 21-11　道琼斯工业平均指数与 43 周 ROC 指标（1970 ~ 1975 年）

资料来源：www.pring.com.




图 21-12　道琼斯工业平均指数与 43 周 ROC 指标（2001 ~ 2011 年）

资料来源：www.pring.com.

道琼斯交通运输指数

在19世纪后半叶以及20世纪上半叶，铁路是最主要的运输方式，因此仅由铁路股构成的指数可以很好地代表交通运输板块的走势。1970年，铁路指数进一步扩展，将其他运输部门的股票也纳入其中，指数也更名为道琼斯交通运输指数。

交通运输指数主要受两方面的因素影响：业务量和利率变化。首先，当经济开始复苏时，存货水平较低，商业需要原材料来启动生产，此时运输量将趋于上升，投资者预计到这种变化趋势，便会竞相推高运输板块的股价。在到达商业周期峰位之时，企业库存通常会过剩；结果销量下降的同时，原材料需求也会相应减少，运输量因此而锐减，相应板块的股价也随之下跌。其次，与工业企业相比，运输类企业通常更多地依赖于债务融资。在这种高负债结构的杠杆作用下，与大多数工业企业相比，运输类企业的利润对利率变化和商业状况更加敏感。因此，在一些重要的转折点上，运输指数的变化往往领先于工业指数。自20世纪50年代中期以来的研究数据表明，交通运输业在初始多头市场阶段跑赢大盘，在周期的较晚阶段表现不如大盘。（参见《积极型资产配置指南》一书。）

道氏理论要求，工业指数与交通运输指数应相互确认，这一原则的重要性现在体现得更加明显。因为生产类股票（工业股）的价格波动实际上与运输量的增加必然相关，而运输量可以从运输类股的价格波动中反映出来。简言之，如果工业企业销量与生产水平的提高未能得以持续，那么运输企业业务量的增加也可能是短暂的。运输指数和工业指数的走势均与商业运行状况密切相关，两者的长期图形也基本相同。所以，运输指数的各种技术分析方法、移动均线的时间框架选择、ROC指标等，与之前工业指数部分所介绍的基本类似。

相对强度（RS）在工业指数中并不经常使用，但该技术指标可应用于交通运输指数。在两种指数没有相互确认的期间，相对强度尤为适用，因为它有助于揭示两种指数的背离预示着怎样的走势。这样的例子出现在1998年夏天道琼斯工业平均指数创下新高的情况下。如图21-13所示，尽管运输指数一直保持在40周移动均线之上，但它已经跌破次级向上趋势线，从而显示出技术面潜在的弱势。其结果是，当工业指数达到新高位时，运输指数向上反弹，触及先前突破的趋势线延长线所在的水平。然而，早在1998年4月，RS指标向下穿越其移动均

线与次要的向上趋势线。事实上就已经预示着，运输指数不可能对工业指数进行确认。此外，RS 的 26 周 ROC 指标也跌破了向上趋势线。因此，在工业指数于 7 月创下新高点的时候，运输指数的 RS 曲线却处于下降状态，且远远低于其移动均线。最后，ROC 指标本能地穿零线以上，进一步显示出技术面的疲软




图 21-13 运输指数与 3 种指标（1996 — 1998 年）

资料来源：www.pring.com.

道琼斯公用事业指数

道琼斯公用事业指数由电力、天然气管道、电信企业等 15 只公用事业股票组成。历史证据表明，公用事业指数是预测工业运行最可靠的晴雨表之一。这是因为公用事业股票对利率变化极其敏感，而利率变化通常会领先于整体股市行情的发展。利率变化对公用事业股票至关重要的原因有两点。首先，公用事业型公司需要大量的资本金支持，因此相对于权益融资，此类企业的债务融资比例更高。随着利率的上升，无论是将存量债务展期，还是筹措新的资金，成本的上升都会对企业利润造成压力。当利率下降时，情况则正好相反，利润将有所增长。其次，公用事业公司一般会通过派息的方式进行利润分配，因此投资于该类股票不仅是为了追求潜在的资本利得，也是为了获取相应的股息收益。购买债券也是基于收益率方面的考虑，当利率上升时，债券价格下降，相对于公用事业股票就

更加具有吸引力。因此，投资者则倾向于抛出公用事业股票而买进债券。反之，当利率下降时，资金又会回流股市追逐公用事业股票，从而推动股价上涨。

技术要点 **由于利率的趋势变动通常领先于股市的逆转，无论在市场的头部还是底部，公用事业指数通常领先于工业平均指数**

一般而言，如果公用事业指数由上涨转为平坦或呈现出下跌走势，而工业指数依然持续上升，这通常是工业指数运行趋势即将改变的征兆。因此，在1937年、1946年、1953年、1966年、1968年、1973年和1987年的多头行情峰位，公用事业指数均领先于工业指数。相反地，在1942年、1949年、1953年、1962年、1966年、1974年及1982年的底部，公用事业指数也先于工业指数到达它实行指令底。对于大部分重要的转折点而言，公用事业指数与工业指数彼此一致，但偶尔，例如1970年的底部和1976年的头部，公用事业指数却滞后于工业指数。据图21-14所示，自20世纪70年代以来，公用事业指数在大部分时间都领先于工业指数，但在2000年峰位却滞后了，在2007年的头部也稍落后于后者。




图21-14 道琼斯工业平均指数与公用事业指数（1980～2013年）

资料来源：www.pring.com

公用事业指数与工业指数之间的关系常常被忽略。因为它们通常在最令人振奋的市场行情中释放出最有价值的信息。在市场行情的顶部，当投资者、分析师及广大媒体还沉浸在股价大涨指日可待的兴奋之中时，公用事业指数悄然下跌是一种正常行为。图 21-14 提供了 1987 年发生的一个典型的例子。8 月份工业指数创下历史新高，而公用事业指数却已经处于确定性的空头行情中。在市场行情底部，恐惧、沮丧甚至恐慌的情绪四处蔓延，而公用事业指数已开始悄然反弹。

非加权指数

非加权指数的计算方法是将一系列股票价格加总后除以股票数量。因而通过这种方法得到的指数是以价格而非市值作为权数。该类指数中应用最为广泛的是"价值线指数"（Value Line Arithmetic）。

非加权指数之所以有用，是因为它时刻密切反映个人投资者所持有的证券组合的"平均"股价，这与机构投资者更乐于持有的绩优股不同。非加权指数也有助于我们理解股市的技术结构，因为此类指数倾向于比市场（即道琼斯工业平均指数）更早到达峰位。如果与价值线出现持续性的背离，道琼斯工业指数的表现通常也会受到拖累。一旦出现背离，就应该随时保持警惕，直到道琼斯工业指数与价值线仅仅突破价格形态或下行趋势线等为止。

当主要的市场指数持续弱势时，如果非加权指数的相对强度呈现良好的走势，通常预示着下跌行情结束后会出现一轮全天重要的反弹行情。这类现象曾发生于 1978 年，价值线综合指数比道琼斯工业指数领先数月。早在 1977 年年底就触及新低。

图 21-15 对比了 1984 - 1990 年价值线指数与标准普尔综合指数的走势。1985 年年底，道琼斯工业指数创下低于年初低点的新低，而标准普尔综合指数的底部却在前一次底部的基础上有所抬高。这种背离现象属于看跌信号，却没有得到标准普尔综合指数向下突破其 40 周移动均线的确认。1986 年也出现了类似的情形，负背离仍然没有得到指数突破移动均线的确认。1990 年的情况则有所不同，标准普尔综合指数不仅突破了移动均线，而且突破了主要的上升趋势线。这个例子再次强调了一个至关重要的原则，即确认原则。我们可以运用无数种方法对两种指标或指数进行比较，并观察它们的背离现象。然而，正如摆荡指标的背离需

发通过价格本身加以确认一样，在做出当前趋势已经逆转的结论之前，指数间的背离，无论在事实上是正是负，也必须经过相应的确认




图 21-15 价值线指数与标准普尔综合指数（1984 - 1990 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 纳斯达克指数

20 世纪 90 年代，科技繁荣使纳斯达克指数受到前所未有的重视。大型高科技公司在这一市值加权指数中占据了相当大的权重，因此纳斯达克指数可以很好地反映高科技板块的走势。与道琼斯公用事业指数不同，纳斯达克指数不属于持续领先型指数，主要是因为类似于半导体的一些科技板块有滞后趋势。把纳斯达克指数局适用于相对强度分析。图 21-16 刻画了纳斯达克指数及其与标准普尔综合指数相对强度指标的走势。注意，1994 年的趋势线联合突破代表一个强劲的反弹信号。后来，RS 曲线再次突破下行趋势线得到确认。这是在阻力趋势线之上的一次强势突破，这次突破加速了多头行情的推进步伐。

同样值得注意的事实是，在 2009 年的低点，RS 曲线与纳斯达克综合指数出现正背离。这与之前多头市场的情况大不相同，纳斯达克综合指数在前期熊市的表现优于 RS 指标。虽然 RS 曲线成功地向上突破趋势线，价格本身却没有。很快，价格走势经历逆转




图 21-16 纳斯达克综合指数与纳斯达克相对强度（1983 2000 年）

资料来源：www.pring.com.

罗素指数

除了其他内容，Frank Russell 公司也发布了 3 种重要的指数：罗素 3000 指数、罗素 2000 指数和罗素 1000 指数。罗素 1000 指数属于以市值为基础构建的综合指数，涵盖了美国市值最大的 1000 只股票。罗素 2000 指数则是由罗素 1000 指数之后 2000 只市值最大的股票构成。最后，罗素 3000 指数是以上两种指数的综合，覆盖了美国可投资证券市场的 95% 以上。图 21-17 绘制了这 3 种指数。正常情况下，这 3 种指数的上涨或者下跌走势应该协调一致。假如某一者的走势不一致，这种背离有时富有极其重要的启示意义。1999 年 10 月，3 种指数都成功突破重要的下行趋势线，这种联合突破表明股价反弹行情即将来临。另一方面，经常用来代表小市值板块的罗素 2000 指数经历了一轮迅速的反弹，一直持续到 2000 年 2 月。随后，3 种指数均有所回落，但与其他两种指数不同，罗素 2000 指数在反弹时未能创下新高。这样，先前的领先指标就失去了领先地位。像这样的领先

失灵现象通常预示着当前趋势已难以为继，并且释放出了强烈的警示信号




图 21-17 3 种罗素指数（1999—2000 年）

资料来源：www.prnig.com.

技术要点 在一系列密切相关的证券当中，如果具有领先特性的板块未能对上涨行情中的新高（或下跌行情中的新低）做出确认，通常代表了衰竭信号，预示趋势很快将发生逆转。

在本例中，4 月份的反弹行情就被证实是多头行情的顶部。最后，我们可以看到，罗素 1000 指数在 2000 年 9 月再次反弹至当年春天创下的高点，但罗素 2000 指数却未能对此加以确认。当随后所有 3 种指数均突破各自的向上趋势线（用虚线表示），之前的背离随即得到确认，股价的暴跌行情已接踵而至。

罗素 2000 指数（小市值股票）和罗素 1000 指数（绩优股、高市值股票）的比率关系也具有参考价值，因为它可以揭示投资者偏好的股票类型。如图 21-18 所示，长期 KST 指标表明，罗素 2000 指数和比率关系本质上具有明显的周期性，有时候长期 KST 穿越移动均线这一信号的可靠性，可以由比率指标本身突破趋势线来加以强化。

1991 年和 1995 年所发生的情况正是如此。但是到 20 世纪 90 年代末期，比率指标的跌势过于陡峭，从而无法构建出合适的趋势线。虚线箭头标出了接下来的一次突破，但比率指标在 2000 年的退缩上涨最终却被证明是误导性信号。其

原因在于，高科技板块在第1季度的飞速上涨暂时性地主导了罗素2000指数的走势。如果能排除这一误导性信号的影响，我们可能会发现，指数随后于2000年年底触底反弹。




图21-48 罗素2000/罗素1000比例及长期动能（1987－2012年）

资料来源：www.prmg.com.

KTS指标在2002年达到峰位，整整先于2005年顶部3年，确认信号是虚线趋势线被突破。随之而来的是低于前者的一个KST指标峰位。此后是一轮小幅下跌、2008年价格突破强势的下行趋势线，为中长期多头市场的下一个上升段提供了信号。KTS指标出现了一次反常的滞后，而比率的反弹则一直持续到2011年年初。

全球股票指数

摩根士丹利资本国际（MSCI）、道琼斯和富时指数公司（FTSE）是全球股票指数的主要指数供应商。和由于大多数广泛交易的国际ETF属于摩根士丹利资本国际旗下，我们将着重考察它们中的两个。摩根士丹利世界股指自20世纪60年

代中期已经可用，其包含了来自发达国家的超过 6000 只股票。摩根士丹利全球股指（MSCI All Country World Index）是一个相关的指数，既包含了发达国家的股市指数，也包含了新兴国家的股市指数。它是一个 ETF 指标（代码为 ACWI）的追踪指数，在这里被用作全球股票的代表。

还有很多地区和单个国家指数更是不胜枚举，但摩根士丹利欧澳远东指数（MSCI Europe Australia Far East Index）却值得一提，因为它代表了 22 个发达国家的股市指数，但不包含最大的股市美国，也不包含加拿大。实际上，它代表了非美国世界的股票。其 ETF 代码是 EFA，同时 SPY 和该指标的比率也是一个有用的指标。比率上升意味着美国股市表现优于世界其他地区的股市，反之亦然。

✓ 全球债券指数

最具综合性的美国 ETF 是巴克莱综合债券（代码是 AGG）。AGG 持有的债券涵盖各个领域：美国中期国库券（美国财政部发行，期限为 2～10 年）、美国长期国库券（美国财政部发行，期限为 10 年或以上）、企业债券、公用事业债券、美国机构债券等。在 2012 年年底，它所持债券的 40% 被用于投资到成熟度超过 5 年的债券。AGG 成为整个美国信贷市场的代表。美国政府长期债券的一个理想代表就是巴克莱 20 年左右的长期国库券 ETF（代码是 TLF）。

从国际上讲，巴克莱非美国全球国债指数（Barclay's Capital Global Treasury Ex-US Capped Index）是一个有用的全球基准指数，它包含了美国以外投资评级国家发行的、以当地货币计算且剩余成熟期不少于 1 年的债券。由于这一基金追踪的指数覆盖大批国家，主权债务问题可能对其产生负面影响。这只 ETF 的代码是 BWX。

✓ 商品指数

你会发现，本书中经常使用的一个大宗商品指数是在 CRBtrader.com 上发布的 CRB 工业物料现货指数（CRB Spot Raw Industrials）。该指数由 18 种工业物料商品构建，除棉花以外，它们之中没有任何一种商品可以在大型交易所交易。该指数对跨市场及跨资产分析非常有用，因为它不是受天气影响，而是受经济发展

影响　因此，该指数出现在大宗商品市场，能更好地体现真实的通胀情形，进而对债券收益率和股票价格产生影响

按追踪的指数类别，我们可以将主要的大宗商品基金划分为两种。第一种是 DB 商品基金（DB Commodity Fund），追踪 DB 商品指数　在 2012 年年底，该指数 50% 以上由能源商品组成，22% 由粮食商品组成，余下为金属品种　它们的权重更多地取决于各种合约的流动性而非其经济意义　第二种是道琼斯瑞银商品交易所交易债券（Dow Jones UBS Commodity ETN），即 DJP，追踪道琼斯瑞银商品指数　2012 年 12 月，本册上材料的商品板块占比是 30%，农牧是 32%，工业和贵重金属是 32%，牲畜仅占 6%　在这两种基金中，DBC 的流动性更强

小　结

- 人们广泛使用各种价格指数来衡量“通胀”的变动情况。
- 计算市场平均数的简单办法是对各组成部分进行加权。
- 人们使用各种不同的指数技术方法来计算出一个通胀数值。
- 大多数情况下，各种价格指数中都包含有一些（一组）在经济衰退时期保持相对稳定的价格。

第 22 章
Chapter 22

价格：板块轮动

第 2 章中曾讨论过 3 种主要的资产类别，即债券市场、股票市场和大宗商品市场，与商业周期的关系。在某些时候，这 3 种市场走势一致，但更多的时候它们会相互背离。二者的具体关系取决于商业周期所处的发展阶段。请务必牢记，最重要的一点是，在商业周期早期，通货紧缩的力量占据上风，但随着经济逐步复苏并趋于成熟，通货膨胀压力也渐渐开始崭露头角。没有任何商业周期可以被精确复制，随着周期的循环交替，各金融市场的领先和各板块之间领先和滞后的关系也会有所不同。尽管存在这一缺陷，但债券、股票和商品市场周期顺序的发展顺序在实践中仍然具有较高的指导意义。

本章指出了不同行业板块易受不同类型经济状况的影响，并深入地阐释了这一进程。事实上，可以根据各个行业板块对通货紧缩或通货膨胀压力的敏感性，比如领先或滞后特征，对它们进行归类。由于商业周期本身不断地在通货紧缩和通货膨胀环境之间转换，因此，各个行业板块之间也在不断轮动。遗憾的是，这种归类方法远非完美。首先，很多行业不应该被绝对地归为紧缩板块或者通胀板块。其次，股价的涨落不仅受企业利润前景的影响，而且更重要的是，它会受到投资者对企业利润的预期影响。对利率敏感型股票而言，利率是影响利润的一个重要因素，但并不是决定性因素。因此，这些利率敏感型股票的价格走势，可能会时不时地与债券市场的价格波动相脱节。例如，储贷类股票在 1989 年的下跌缘于其受到该行业财务危机的影响，而非常情况下，该板块的股价应该上涨，因为在当年大部分时间里，利率水平都处于下降状态。

尽管如此，板块轮动理论仍然可以发挥两方面的作用。首先，它能够提供一

种框架，据以评估主要趋势的发展程度。例如，如果技术面的证据显示，股市正处于严重的超卖状态，而且其他因素也暗示着主要趋势正在从空头转向多头的时候，可以考察那些经常领先于大盘的板块的表现。若这些板块未能确认大盘指数本身创下的新低，或者其相对强度指标已经呈现上升趋势，这就为我们提供了非常有用的信息。在技术指标表明市场可能已经到达顶部的情形下，可以分析那些股价涨落领先于大盘的板块，是否在几周或几个月之前就已完成筑顶，同时观察股价走势相对强劲的板块是否集中在那些滞后于股市周期的板块中。

其次，板块轮动理论可以帮助我们判定应该买入或减持哪些板块的股票。对此更为详细的讨论可参见第 32 章。

本章的讨论仅针对美国的股票市场，但板块轮动的概念原则上也可以扩展到其他的股票市场当中。每个国家都会经历商业周期，意大利或日本的公用事业公司对利率的反应没有理由与美国公用事业公司不同。实际上，这一概念还可以被进一步延伸，因此可以说，对于那些自然资源类股票占比较大的股票市场而言，如加拿大、澳大利亚和挪威，其在全球经济周期的末期应该表现得最为理想，大多数情况下确实如此。

技术要点　**多头行情通常持续 9 个月到 2 年时间，其中大部分股票在大多数时间都处于上涨行情。空头行情通常也持续 9 个月到 2 年时间，其中大部分股票在大多数时间都处于下跌行情。**

✓ 板块轮动的概念

我们曾在第 2 章中提到，以标普综合指数为代表的股票市场以经济增长路径的形式体现经济状况，以及各个高峰和低谷。理论上是这样，但实际更接近于图 22-1 所展示的情况。图 22-1 刻画了马斯特经济指标（Master Economic Indicator），它由一些具有前瞻性的经济动能指标构建。股市底部与经济增长线触底持续一致，在大多数顶部也是这样，但在 2000 年和 2007 年之前，经济增长线呈现的是一系列不断下行的峰位。尽管如此，从图 22-1 反映的信息来看，股价与商业活动在大多数周期中有明显的联系。

随着周期的展开，经济可以按时间顺序划分为不同的板块，也就是说，和标

普指数一样，股票板块也以轮动的方式体现对应的经济板块。例如，图 22-2 就对标准普尔建筑公司指数与全国建筑开工数据进行了比较。




图 22-4 标普综合指数与马斯特经济指标（1966—2042 年）

资料来源：www.prmg.com.

仅凭图 22-2 中的粗略比较，很难获得大量信息。不过，图 22-3 展示了两个系列的 KST 指标：虚线反映了建筑公司的价格走势，实线代表建筑开工。毫无疑问，虚线走势领先于实线。当然，两者的关系并不明确，幅度和领先的时段也均需测而不时。但毫无争议的事实是，建筑公司的股价领先于整个行业。同样的原则也可以被应用到其他的行业和板块，结果就是板块轮动。在这一系列事物中，标普综合指数或其他大盘市场指标代表股市整体的同步指标，就如同国内生产总值（GDP）属于经济类指标。如果标普指数是一个同步指标，那么有些板块往往领先于它，也有些板块收尾。

举例来讲，图 22-4 展示了一种关键的市场内部关系——券商股与大盘之间的关系。这种关系所倚赖的理念是证券公司的利润随着行情的上涨而扩大。因为价格上涨意味着更多的客户利润，并且当客户挣钱时，他们就会进行更多的交易，

从而产生更多的经纪人佣金。更高的价格也吸引更多公司的公开上市。因此，承销数量的上涨必然伴随着手续费的上升、如此等等。由于券商类股票明待券商将至，并随市场行情而起伏，因而券商类股票有领先大盘的趋势。




图 22-2　建筑公司与建筑开工（1966 — 2012 年）

资料来源：www.pring.com

因此，得出一个重要的结论是：如果经济经历的轮动过程始于房地产、终于资本支出，那么股票板块也同样如此。每个股票板块都体现着它们在"这一轮"经济周期中的对应部分。因而也体现着板块轮动的过程。仔细观察不同的板块，有两点很明显：第一，伴随着经济的周期性运行，事情的发展按一种明确的、可预期的顺序进行；第二，即使第一点在大多数时候是正确的，也有足够多的意外使我们保持警觉。出现这些意外的原因多数是，由于特定行业经历的某些特殊环境导致特定板块适应正常商业周期进程的方式发生改变。

在多头行情的大部分时间内，大多数股票都在上涨。这也就意味着，在空头行情中，大多数股票也会随大盘指数创下新低。当我们称公用事业为领先板块时




图 22-3 建筑公司动能指标与建筑开支动能指标（1989 - 2012 年）

资料来源：www.prinp.com




图 22-4 标普综合指数与美国证券交易所股票经纪人指数（1978 - 2012 年）

资料来源：www.prinp.com.

钢铁行业为滞后板块时，并不必然表示，公用事业指数的低点将领先于标准普尔综合指数的低点，尽管大多数情况下确实如此。更可能发生的情况是，在经济周期早期，对利率敏感的公用事业指数相对于整体市场的表现要好。类似地，在多头行情的早期，钢铁板块将与大盘指数同步上涨，而其相对于大盘表现最佳的时期却倾向于在多头行情末期和空头行情初期之间出现。请注意，这里我着重强调了“倾向”这个词语，因为这正是我们要讨论的，即“倾向”和“可能性”，而非“必然性”

市场由很多的股票板块构成，这些板块代表不同的经济部门。如果用一个总量指标来定义经济，如国内生产总值，那么在任何时候，经济必定要么处于上升状态，要么处于下降状态。然而，所有的经济部门同步上升或同步下降的时间却很少。这是因为经济是由很多不同的部分构成的一个整体，而不是一个同质性单位。有些行业能够更好地适应通货紧缩的环境，在商业周期的初期有着较为理想的表现；而另一些行业在通货膨胀条件下更加繁荣，它们在商业周期末期的表现更加精彩

【注意要点】股市贴现经济，而股票板块贴现的是对应的经济板块。由于经济经历一系列的经济事件，股票板块同样如此。这个过程称之为股票轮动

经济复苏通常缘于消费者支出的带动，其中又以房地产行业为先。在经济衰退中，随着利率水平的下降，房地产需求逐渐重拾升势。因此，住宅板块和一些建筑业板块可被视为领先板块。同样，木材价格，作为房地产行业的关键要素，在总体上对领先行业的股价有一种持续（虽然不完美）的记录

受消费者支出水平改善的预期提振，零售业、酒店业、化妆品、烟草等消费板块也呈现出领先趋势；此外，某些对利率敏感的领域也是如此，譬如电话和电力公用事业、保险业、储贷机构以及消费金融公司。经济复苏持续一段时间之后，先前在衰退期间大量减少的存货，将被耗尽。制造业板块的股价或相对强度将上升，因此制造类为同步性板块。最后，在经济复苏的后期，随着制造业生产力的消耗殆尽，这些公司通过在新的工厂和设备投资来寻求扩张。因此，资本密集型行业，如钢铁业、某些化学行业以及矿业等，就在之后成为市场领先板块的趋势

市场信心是影响板块轮动的另一个因素。在多头行情初期，投资者非常谨慎、认为他们已经遭遇了相当严重的亏损，而且获悉的通常都是糟糕的利空消息。在一段时间内，资产负债状况较好且收益率较高的股票相对表现会更好。随着时间的推进，股价开始上涨，消息面逐渐转好，消费者信心得到增强。最终，轮涨将延伸至几乎无内在价值的投机性股票板块。虽然投机性股票的峰位常常领先于大盘，但它们迅速且波动频繁的涨势却通常发生在多头行情末期。

某些板块无法轻易地根据生产进程的这种方式来进行分类。具备周期性剧烈波动特征的航空运输业就是一个典型的例子。在空头行情的低点，该板块呈现出同步于大盘或稍有滞后的特征；但在峰位到来之前，它往往是最先下跌的板块之一。这可能是，一方面由于该板块对利率与能源价格非常敏感，而利率和能源价格在商业周期的后期都存在上升趋势。另一方面，在多头行情末期，制药板块的相对表现明显趋于较佳，从这方面来看，制药板块属于滞后板块。在市场底部，制药板块也可能出现滞后（表现在RS上）。尽管这种趋势远远不及在市场头部的滞后趋势那样明显。

还需要注意的是，板块轮动过程通常是在中期的反弹和回调以及周期性走势中发挥作用。

什么是板块和行业

我们所讨论的板块，指的是包含众多行业的多类股票。每个板块依次被分解为若干行业。一般有10或11个被广泛认可的板块，以及80余个行业群。具体看个人如何选择。下述板块名单与它们在商业周期中的表现大致相近。从最领先的板块，即公用事业板块开始，直到能源板块。"大致"一词之所以用黑体，是因为商业周期的行进方式很少和预期完全一致。

板块

公用事业

金融

交通

电信

必需消费品（非耐用品）

可选消费品（耐用品）

医疗卫生

科技

工业

材料

能源

上述板块名单基于道琼斯方法论列出。标准普尔（S&P）则将交通这一领先板块归于“下收”（滞后）板块之后。

以公用事业板块为例，其涵盖的行业包含电力、天然气和水等公用事业。科技包含的行业包括半导体制造商、软件公司、互联网公司、电力设备、等等。

✓ 板块轮动和全球股市

在本书中，原则上我们主要关注与美国有关的事情。然而，更大规模的企业整合让世界变小，在世界不同地区同行业企业之间的互动也越来越密切，认识到这一点是有益的。因而，如果美国的化学行业发展得好，那么欧洲的化学行业通常也会成功。这两个地区的板块走势不同的唯一原因，在于当地的法律、消费或经济状况下的货币变化和差异。

从这个角度来讲，图 22-5 比较了美国和印度在钢铁板块的相对强度动能指标。虽然二者并非完美契合，但非常明显的是，如果印度市场（Nifty 指数）的钢铁板块表现出色或不好，比较确信，在多数情况下，美国的钢铁板块也会呈现相似走势。

除追踪道琼斯指数和标普综合指数的 ETF 之外，由 Global X 和吉根海姆等机构建立的国际板块指数基金也越来越多，进一步增加了相关基金的数量。标普指数也有一个全球板块 ETF 家族，增添了多元化色彩，虽然其中大多数基金重仓美国公司。




图 22-5 标准普尔金属指数与孟买证券交易所金属指数的相对动能指标

（2006 — 2008 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 将经济周期划分为通货膨胀和通货紧缩两个阶段

将板块轮动理论运用到实务当中并非易事，因为每一个周期的特征都各不相同。粗略地讲，商业周期可以划分为通货紧缩阶段和通货膨胀阶段。首先应该构建通货膨胀/通货紧缩指标来进行判定，该指标处于下降趋势代表通货紧缩，处于上升趋势代表通货膨胀。

其中一种方法是，对两只个股的价格表现进行比较，其中一只为通缩敏感型股票，如公用事业类股；另一只为通胀敏感型股票，如矿业类股。这种方法存在一个问题，即它假设其中一只股票可能会受与商业周期完全无关的内部因素的影响。两个板块之间的比较也存在同样的缺陷，如公用事业板块与黄金板块。举例来讲，公用事业板块可能受到政府的严格管制，而作为主要的黄金生产地，南非采矿工人的罢工也可能导致黄金价格过度波动。这两个事件都与商业周期无关，但却极大地影响着通货膨胀/通货紧缩比率的趋势与水平。

一个更好的解决方法是，根据若干个通胀敏感型板块来构建通货膨胀指标，同时根据若干个通缩敏感型板块来构建通货紧缩指标。这样，即使有某个特定板块受到非周期性因素的影响，也不会过度扭曲整体的结果。对标准普尔通胀敏感型板块指数与通缩敏感型板块指数的比较并不能提供很多信息。然而，当在二者之间构建一个比率时，却有一种非常有用的通胀或通缩测评手段反馈。

通胀板块指数是标准普尔黄金、国内石油、金属、铝业等指数的简单平均数值；通缩板块指数则由电力公用事业、银行和保险公司等指数构成。

图 22-6 展示了该比率及其 KST 指标，也展示了最终通胀 / 通缩指标，即商品（CRB 原材料现货指数）债券（巴克莱 20+ 年期政府债券 ETF，代码为 TLT）比率的 KST 指标。值得注意的是，即便由完全不同的成分构成，它们的运行轨迹却密切相关。乍一看，你可能会感觉，股市的内部构件是如何随着一个典型商业周期的展开而反映通胀和通缩因素的，脉络很清晰。但遗憾的是，我们并没有一个持续确定的领先者，因为两个 KST 指标在轮流扮演这一角色。




图 22-6　通胀指数 / 通缩指数的比率与两个动能指标系列（1959 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

图 22-7 进一步比较了通货膨胀/通货紧缩比率与大宗商品价格的运行趋势。二者并非每时每刻都按相同的方向行进，但彼此之间的确存在确切联系。图 22-7 中的箭头标出了通货膨胀/通货紧缩比率的 18 个月 ROC 指标超过 +50% 水平之上的时期，或者下穿其移动均线（MA）或超买水平以下的时期。无论哪个信号最先出现，如图所示，它们基本上都为商品指数提供了绝佳的卖出信号。但就比率本身而言，这些信号甚至还要及时。这种关系如此稳定，以至于每当一个卖出信号被触发，便意味着出现有利于通缩敏感型股票的新周期趋势的概率就非常高。




图 22-7 通货膨胀-通货紧缩比率与 CRB 原材料现货指数（1974 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

在我们结束通货膨胀/通货紧缩比率关系的话题之前，值得指出的是，有一种更为简便的方式来计算该比率，即高盛自然资源 ETF 除以 Spider 必须消费品 ETF，或 IGE 除以 XLP。IGE 代表通胀敏感区域，防守型的 XLP 代表早周期领先者。如图 22-8 所示，两个系列的轨迹十分相似。不过局限于二者的关系史仅能追

到 21 世纪初，而原始的通胀 / 通缩比率却可以追溯到好几十年前。




图 22-8　1GE/XLP 比率与通货膨胀 / 通货紧缩比率（2002 — 2012 年）

✓ 领先板块与滞后板块的相对走势通常不同

图 22-9 刻画了领先的金融板块与滞后的计算机板块之间的关系。一些观察者认为科技板块是领先板块。然而，此图和《积极型资产配置指南》一书中的研究则显示，科技板块是滞后板块。该图之所以会得出这种结论，是因为两条曲线都有偏离轨迹的情况，在不同的时间段提供了不同的机会。在 1982 — 2000 年长期多头市场的最后几年，由于科技股的领先地位，金融板块表现得异常弱势。在随后空头市场的第 1 年，二者角色转换。

图 22-10 刻画了金融板块的相对长期 KST，目的是论证当金融板块跑赢标普指数时，市场走势是牛升的。这段时期以阴影部分标注。请注意，在 2000 — 2002 年的空头市场期间，有一个例外发生。




图 22-9 计算机板块与金融板块的相对动能指标（1986 - 2012 年）




图 22-10 标准普尔综合指数与金融板块相对动能指标（1984 - 2012 年）

资料来源：www.pring.com.

✓ 领先、同步及滞后板块的划分

最后，你可能感觉所有的通胀或通缩敏感型板块是协力运行的，但事实并非如此。在这一点上来讲，图 22-14 刻画了滞后板块的相对长期 KST 指标，包括黄金、金属、矿业和能源板块。在某一段时期，它们确实步调一致，但在很多情况下，它们中的一个或多个板块并不一致。这里的要点是，当其他指标指示经济周期已经达到通货膨胀阶段时，通过检查个别板块或行业确定它们是否与宏观环境步调一致，是非常重要的。




图 22-14　选取的滞后行业群相对动能指标：1995—2012 年

资料来源：www.pring.com.

请记住，上述表格对某个特定的板块在商业周期中的位置进行了大致的划分。需要牢记的一点是，并不是所有的板块都能够完全明确地划分到某个类别当中，也不是所有的这些分类在每个周期中都会“起作用”。

领先板块（流动性驱动型）

公用事业	房地产投资信托
电力	住宅建筑
电话	集装箱与包装业
天然气	非耐用消费品
金融	饮料
证券经纪	日用品与家居用品
银行	烟草
保险	个人护理
储贷机构	食品
餐厅	航空客运
鞋类	卡车运输
纺织品制造商	铁路
交通	航空货运

同步板块周期后期的领先板块
（收益驱动型）

零售	能源
制造业	石油
软件	煤炭
耐用消费品	石油开采
汽车及汽车配件	采矿业
家具家电	**基础工业**
建筑材料	纸制品
金属和玻璃容器	化学
休闲娱乐	钢铁
酒店	重型机械
废物处理	**高科技**
	计算机制造
	电子
	半导体

Summary

小 结

- 根据周期阶段特定的板块轮动特征，这缘于各阶段的推动发展顺序。对较敏感板块领涨于衰退的末段与复苏初期，因为市场预期经济大幅改善，而且资本要求或高额价格通胀预期带来利润提升的板块通常领先于大盘。
- 在扩张阶段，某一行业的基本面发生重大变化将导致整个板块获得特定的竞争优势并实现异常的增长或衰退走势，因此，根据各个板块在不同扩张阶段的表现来指导周期轮动策略就更加合理。
- 行业板块轮动的理论不仅有助于评估主要趋势的发展状况，而且有助于选择个股。
- 从广义上讲，将股市的板块划分为通胀受益型和通缩受益型是合理的。
- 板块轮动不仅限于美国，它是一个全球概念。

第 23 章
Chapter 23

时间：分析股票、债券和大宗商品的极长期趋势

我们对极长期趋势的研究将从康德拉季耶夫长波（Kondratieff long wave）开始，随后考虑什么构成了极长期趋势以及它们如何产生。最后，如何在最重要的价格变动中识别走势逆转也是非常有益的。

技术要点 债券、股票和商品存在极长期趋势，平均持续 15 — 20 年，有时更长，但很少更短。

（康德拉季耶夫）长波

20 世纪 70 年代，有一个学派（包含本书作者在内）通过康德拉季耶夫长波理论的解释，使股票价格的长期趋势得以合理化。尼古拉·康德拉季耶夫是一名俄罗斯经济学家，他观察到，美国经济从初始阶段到他开始从事研究工作的 19 世纪 20 年代，已经经历了三次完整的波动。有趣的是，来自伦敦经济学院的 E.H. 菲尔普斯·布朗（E. H. Phelps Brown）和希拉·霍普金斯（Sheila Hopkins）在他们的著作中指出，1271 — 1954 年，英国小麦价格按 50 — 52 年的周期呈规律性的波动。

康德拉季耶夫以批发价格作为其理论的核心部分，但由于商品价格和利率变动通常密切交织在一起，它们也同样适用。

康德拉季耶夫使用 18 世纪 80 年代至 20 世纪 20 年代的美国经济数据，观察

得出经济经历了三个长期结构周期，每一个周期的长度为 50 — 54 年。周期由三部分构成：上升波，通货膨胀时期；下降波，通货紧缩时期；区分二者的过渡期。上升波和下降波时间画异，但通常会持续 15 — 25 年。过渡期，或者称为高原期，持续大约 7 — 10 年。

图 23-4 使用批发（商品）价格趋势来反映周期。上升波与上涨的利率和商品价格有关；过渡期或高原期，伴随着稳定的利率和价格；下降波则与下降的利率和价格相关。

上升波的开始标志着周期的到来。当前一周期的结构性过度建设被大幅清理掉时，上升波开始。过度建设阶段包含了债务的过度集聚，相应净的资产负债表是新周期开始的另一个信号。康德拉季耶夫也注意到，每一个重大转折点都与战争有关。在下降波快结束时出现的转折点处，他标注了**底部战争**。这些战争扮演催化剂的角色，推动产能利用、重构通货膨胀阶段。在上升波早期，新技术的采用根植于前一周期播下的种子。随着上升波的前进，衰退的频率越来越少、程度越来越轻，企业家们也更有底气。信心的增长导致储蓄率的决定也越来越多。整个时期，物价通货膨胀的强度越来越大，最终达到顶峰，吸收过剩的产能，并引发大宗商品价格的暴涨。

由于价格结构间复平衡，上升波在严重的经济衰退中筑顶。随着经济的快速萎缩，储蓄、武断的商业决定导致大量企业破产。

紧接着是过渡期。过渡期之所以又称高原期，是因为大宗商品价格在离上升波峰位较近的位置持平或区间波动。这一平稳阶段的时间预测性强，备受股票投资者青睐。因此，高原期多伴随强劲的牛市，如股价暴涨的 20 世纪 20 年代。在高原期，前一繁荣期的过度产能并不会化解，而且通常还会产生新的过剩产能。这的确是康德拉季耶夫的风暴眼。作为高原期产能过剩倾向的例子，1929 年美国汽车行业的产能达到 6400 万辆，而此前最好的年份销量也不过 4500 万辆。

下一阶段是下降波，通缩力量开始占上导。系统痛苦地纠正产能过剩。一旦这个宣泄过程按常规进行，就意味着一个新的周期或将启动。

毫无疑问的是，康德拉季耶夫所研究的成长期的结构和心理趋势在今天仍然管用。然而，作为一种死板的预测工具，它还有待改善。举例来讲，图 23-2 所展示的理想周期要求在 2000 年左右出现一个低点，但如过头从股票价格的角度来看，这被证明是一个长期的峰位。债券收益在随后的 12 年持续走低，却没有触




图 23-1　康德拉季耶夫长波（1789 ~ 2000 年）

底、大宗商品价格一如既往地在世纪之交触底、峰位和谷底战争的理念突然出现在两个关键转折点，这看上去并不合理，因为它们应该是预先确定好的长波的一部分。无论如何，一般观点认为战争出现在周期结构最不稳定的阶段，因此不难看出，美国博为经济的衰退也很可能转化为军事冲突。

毋庸置疑，大宗商品价格、真实股价和债券都延续着自身的极长期趋势，而通涨力量和通缩力量之间的这些极长期趋势确实存在。由于这些趋势能为长期投资这一主题创造条件，同时它们还决定主要趋势或与商业周期相关趋势的特征，因此，我们将重点关注。

技术要点 分析极长期趋势变动的最佳方法是，假定它们的形成经历了一个长期但不确定的时间，而非预先确定的时间，并且同样适用于判定其他任何趋势逆转信号的趋势判定技术。

股市中的极长期趋势

在前面的章节中，我们讨论了极长期趋势的概念。极长期趋势是指跨越相当长一段时间、涵盖不同商业周期、平均持续 15～20 年的价格波动。在本章，我们将更为详细地讨论极长期趋势，因为它主导一切资产类别，包括债券、股票或大宗商品。每年会经过春、夏、秋、冬四季，每一个季节都会对应不同的天气现象，比如冬季是最冷的。尽管如此，世界各地的季节期不尽相同。这是因为天气最终由气候来主导。在南达科他州，冬季又长又冷，而夏天却短；但在佛罗里达州，几乎感受不到冬季，夏季却漫长而炎热。虽然两个地区的季节相同，但各自季节的特点却不同。商业周期同样如此，不论极长期趋势的方向如何，每一个周期的时间顺序都不同。但是，每一个周期的特征各不相同，具体视极长期趋势的方向和成熟度而定。图 23-2 展示了周期性的极长期趋势。

如图 23-3 所示，自 1900 年以来，美国股市就在极长期的多头市场和空头市场间交替，二者的平均持续时间分别为 14 年和 18.5 年。

我们在这里将着重讨论极长期空头市场，因其本质上较具挑战性。长期多头市场则基本处于一个买入并持有的大环境。你也许会说，1900～1920 年、1966～1982 年两个时期只是区间波动，并非空头市场。其实，你只看到了问题

的一部分。举例来讲，我们以 10 美元的价格买入一只股票，而以 20 美元卖出这意味着初始投资额翻倍，但我们必须要考虑的一个实际问题是，与买入时相比，卖出时获得部分的购买力如何。如果日常开支也翻倍了，那么相当于没有收益。图 23-2 客观地反映了这一问题，因为它展示了经消费者价格指数（CPI）调整后的标普指数走势。这样一来，长期波动时期的熊市本质就清




图 23-2　极长期趋势与主要趋势

无遗。此时可能出现的两个问题是：这些极长期熊市出现的根本原因是什么？怎样识别一个新的极长期牛市的诞生？




图 23-3　美国股价展示的极长期趋势（1990 – 2012 年）

资料来源：www.pring.com