1. Классы Vector{2 3 4}D	
2. Классы Matrix{2 3 4}D	7
3. Класс Transform	1.0
5. NJIACC 11'UIIS 1 UI'III	

Библиотека Base Math Library

Библиотека *Base Math Library* предоставляет базовые математические абстракции – *векторы*, *матрицы*, *аффинные преобразования* – и операции над ними. Библиотека имеет богатый набор поддерживаемых функций. Несмотря на то, что многие из них выполняют тривиальные операции, они носят общий характер и применяются в различных алгоритмах компьютерной графики. Большая часть функций носят такие же имена, как функции из стандартных библиотек языков C/C++, но здесь они работают с векторными и матричными аргументами. Поскольку языки C/C++ поддерживают перегрузку функций, указанные функции обычно имеют несколько вариантов с одним и тем же именем, различающихся типами входных и выходных параметров.

1. Классы Vector{2|3|4}D

Таблица 1. Поля и методы классов Vector{2|3|4}D

Открытые поля		
Синтаксис	Описание	
[2D 3D 4D] float X	Компонента х вектора	
[2D 3D 4D] float Y	Компонента у вектора	
[3D 4D] float Z	Компонента z вектора	
[4D] float W	Компонента w вектора	
Конструкторы		
Синтаксис	Описание	

```
Создает
                                                                                                               новый
                                                                                                                             вектоп
                                                                                                                                           путем
[2D] Vector2D ( float x = \theta, float y = \theta ) [3D] Vector3D ( float x = \theta, float y = \theta, float z = \theta ) [4D] Vector4D ( float x = \theta, float y = \theta, float z = \theta, float w = \theta )
                                                                                               непосредственного перечисления его
                                                                                               компонент
[2D] Vector2D ( const float[2] v )
                                                                                               Создает новый вектор путем задания
[3D] Vector3D ( const float[3] v )
                                                                                               компонент через массив
[4D] Vector4D ( const float[4] v )
                                                                                               Создает новый вектор по заданному
[2D] Vector2D ( const Vector2D& v )
[30] Vector3D ( const Vector2D& v, float z = 0 )
[40] Vector4D ( const Vector2D& v, float z = 0, float w = 0 )
                                                                                               двумерному вектору с указанием
                                                                                               недостающих компонент
                                                                                               Создает новый вектор по заданному
[2D] Vector2D ( const Vector3D& v )
                                                                                               трехмерному вектору с указанием
[3D] Vector3D ( const Vector3D& v )
                                                                                               недостающих или отбрасыванием
[4D] Vector4D ( const Vector3D& v, float w = 0)
                                                                                               лишних компонент
                                                                                               Создает новый вектор по заданному
[2D] Vector2D ( const Vector4D& v )
[3D] Vector3D ( const Vector4D& v )
                                                                                               четырехмерному
                                                                                                                               вектору
[4D] Vector4D ( const Vector4D& v )
                                                                                               отбрасыванием лишних компонент
                                                Арифметические операторы
                                    Синтаксис
                                                                                                                  Описание
[2D] Vector2D operator - ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D operator - ( const Vector3D& x )
                                                                                               Унарный минус. Возвращает –х для
[4D] Vector4D operator - ( const Vector4D& x )
                                                                                               каждой компоненты вектора х
                                                                                               Оператор сложения. Возвращает х + у
[2D] Vector2D operator + ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator + ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator + ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                               для каждой пары компонент векторов
                                                                                               xuv
[2D] Vector2D operator + ( const Vector2D& x, float y )
[3D] Vector3D operator + ( const Vector3D& x, float y )
[4D] Vector4D operator + ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                               Оператор сложения. Возвращает х + у
                                                                                               для каждой компоненты вектора х и
                                                                                               скаляра у
[2D] Vector2D operator + ( float x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator + ( float x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator + ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                               Оператор сложения. Возвращает х + у
                                                                                               для каждой компоненты вектора у и
                                                                                               скаляра х
                                                                                               Оператор вычитания. Возвращает х - у
[2D] Vector2D operator - ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator - ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator - ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                               для каждой пары компонент векторов
                                                                                               Оператор вычитания. Возвращает х - у
[2D] Vector2D operator - ( const Vector2D& x, float y )
[3D] Vector3D operator - ( const Vector3D& x, float y )
[4D] Vector4D operator - ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                               для каждой компоненты вектора х и
                                                                                               скаляра у
                                                                                               Оператор вычитания. Возвращает х - у
[2D] Vector2D operator - ( float x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator - ( float x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator - ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                               для каждой компоненты вектора у и
                                                                                               скаляра х
[2D] Vector2D operator * ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator * ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator * ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                               Оператор умножения. Возвращает
                                                                                               х * у для каждой пары компонент
                                                                                               векторов х и у
                                                                                               Оператор умножения. Возвращает
[2D] Vector2D operator * ( const Vector2D& x, float y
[3D] Vector3D operator * ( const Vector3D& x, float y
                                                                                               х * у для каждой компоненты вектора х
[4D] Vector4D operator * ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                               и скаляра у
                                                                                               Оператор умножения. Возвращает
[2D] Vector2D operator * ( float x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator * ( float x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator * ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                               х * у для каждой компоненты вектора у
                                                                                               и скаляра х
                                                                                               Оператор деления. Возвращает х/у
[2D] Vector2D operator / ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator / ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator / ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                               для каждой пары компонент векторов
                                                                                               Оператор деления. Возвращает х / у
[2D] Vector2D operator / ( const Vector2D& x, float y )
```

```
[3D] Vector3D operator / ( const Vector3D& x, float y )
[4D] Vector4D operator / ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            для каждой компоненты вектора х и
                                                                                            скаляра у
[2D] Vector2D operator / ( float x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator / ( float x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator / ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                            Оператор деления. Возвращает х / у
                                                                                            для каждой компоненты вектора у и
                                                                                            скаляра х
[2D] Vector2D operator += ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator += ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator += ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                      co
                                                                                                                                 сложением.
                                                                                            Выполняет операцию х += у для каждой
                                                                                            пары компонент векторов х и у
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                               вычитанием.
[2D] Vector2D operator -= ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator -= ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator -= ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                                                     С
                                                                                            Выполняет операцию х -= у для каждой
                                                                                            пары компонент векторов х и у
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                      co
                                                                                                                                 сложением.
[2D] Vector2D operator += ( const Vector2D& x, float y )
[3D] Vector3D operator += ( const Vector3D& x, float y )
[4D] Vector4D operator += ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            Выполняет операцию х += у для каждой
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                      С
                                                                                                                               вычитанием.
[2D] Vector2D operator -= ( const Vector2D& x, float y )
[3D] Vector3D operator -= ( const Vector3D& x, float y )
                                                                                            Выполняет операцию х -= у для каждой
[4D] Vector4D operator -= ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
[2D] Vector2D operator *= ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] Vector3D operator *= ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] Vector4D operator *= ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                              умножением.
                                                                                            Выполняет операцию х *= у для каждой
                                                                                            пары компонент векторов х и у
                                                                                            Присваивание с делением. Выполняет
[2D] Vector2D operator /= ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[30] Vector3D operator /= ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[40] Vector4D operator /= ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            операцию х/= у для каждой пары
                                                                                            компонент векторов х и у
                                                                                            Присваивание
                                                                                                                     С
                                                                                                                              умножением.
[2D] Vector2D operator *= ( const Vector2D& x, float y )
[3D] Vector3D operator *= ( const Vector3D& x, float y )
[4D] Vector4D operator *= ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            Выполняет операцию х *= у для каждой
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
                                                                                            Присваивание с делением. Выполняет
[2D] Vector2D operator /= ( const Vector2D& x, float y )
                                                                                                                    у для
[3D] Vector3D operator /= ( const Vector3D& x, float y )
                                                                                                            x /=
                                                                                                                                    каждой
                                                                                            операцию
[4D] Vector4D operator /= ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
                                                    Логические операторы
                                   Синтаксис
                                                                                                              Описание
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
[2D] bool operator < ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )</pre>
[30] bool operator < ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[40] bool operator < ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            х < у выполняется для каждой пары
                                                                                            компонент векторов х и у
                                                                                            Возвращает true, если неравенство x >
[2D] bool operator > ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator > ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator > ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            у выполняется для каждой пары
                                                                                            компонент векторов х и у
[2D] bool operator < ( const Vector2D& x, float y )</pre>
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
[3D] bool operator < ( const Vector3D& x, float y )
[4D] bool operator < ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                                                           для
                                                                                                    выполняется
                                                                                                                                    каждой
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
[2D] bool operator > ( const Vector2D& x, float y )
[3D] bool operator > ( const Vector3D& x, float y )
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
                                                                                                                                    каждой
                                                                                            x > v
                                                                                                      выполняется
                                                                                                                           для
[4D] bool operator > ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                            компоненты вектора х и скаляра у
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
[2D] bool operator < ( float x, const Vector2D& y )</pre>
[3D] bool operator < ( float x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator < ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                            х < у выполняется для
                                                                                                                                    каждой
                                                                                            компоненты вектора у и скаляра х
[2D] bool operator > ( float x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator > ( float x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator > ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
                                                                                                      выполняется для
                                                                                                                                    каждой
                                                                                            компоненты вектора у и скаляра х
[2D] bool operator <= ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator <= ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )</pre>
                                                                                            Возвращает true, если неравенство
                                                                                            х≤у выполняется для каждой пары
[4D] bool operator <= ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                            компонент векторов х и у
```

```
Возвращает true, если неравенство x \ge
[2D] bool operator >= ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator >= ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator >= ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                    у выполняется для каждой пары
                                                                                     компонент векторов х и у
                                                                                     Возвращает true, если неравенство
[2D] bool operator <= ( const Vector2D& x, float y )</pre>
[3D] bool operator <= ( const Vector3D& x, float y )
[4D] bool operator <= ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                              выполняется для каждой
                                                                                    компоненты вектора х и скаляра у
[2D] bool operator >= ( const Vector2D& x, float y )
[3D] bool operator >= ( const Vector3D& x, float y )
[4D] bool operator >= ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                     Возвращает true, если неравенство
                                                                                    x \ge y выполняется для каждой
                                                                                     компоненты вектора х и скаляра у
[2D] bool operator <= ( float x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator <= ( float x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator <= ( float x, const Vector4D& y )</pre>
                                                                                     Возвращает true, если неравенство
                                                                                              выполняется для каждой
                                                                                    x \le v
                                                                                    компоненты вектора у и скаляра х
                                                                                    Возвращает true, если неравенство
[2D] bool operator >= ( float x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator >= ( float x, const Vector3D& y )
                                                                                              выполняется для каждой
                                                                                    x \ge v
[4D] bool operator >= ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                     компоненты вектора у и скаляра х
[2D] bool operator == ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator == ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                                     Возвращает true, если равенство x = y
                                                                                    выполняется для каждой пары
[4D] bool operator == ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                     компонент векторов х и у
[2D] bool operator != ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
                                                                                     Возвращает true, если неравенство x≠
[3D] bool operator != ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                                    у выполняется для каждой пары
[4D] bool operator != ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                                    компонент векторов х и у
[2D] bool operator == ( const Vector2D& x, float y )
[3D] bool operator == ( const Vector3D& x, float y )
                                                                                     Возвращает true, если равенство x = y
                                                                                    выполняется для каждой компоненты
[4D] bool operator == ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                    вектора х и скаляра у
[2D] bool operator != ( const Vector2D& x, float y )
[3D] bool operator != ( const Vector3D& x, float y )
[4D] bool operator != ( const Vector4D& x, float y )
                                                                                    Возвращает true, если неравенство
                                                                                              выполняется
                                                                                                                  для
                                                                                                                           каждой
                                                                                     компоненты вектора х и скаляра у
                                                                                     Возвращает true, если равенство x = y
[2D] bool operator == ( float x, const Vector2D& y )
[3D] bool operator == ( float x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator == ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                     выполняется для каждой компоненты
                                                                                     вектора у и скаляра х
[2D] bool operator != ( float x, const Vector2D& y )
                                                                                     Возвращает true, если неравенство
[3D] bool operator != ( float x, const Vector3D& y )
[4D] bool operator != ( float x, const Vector4D& y )
                                                                                                                 для
                                                                                                                           каждой
                                                                                            выполняется
                                                                                     компоненты вектора у и скаляра х
                                             Операторы ввода/вывода
                                Синтаксис
                                                                                                     Описание
                                                                                     Выполняет ввод вектора
                                                                                     стандартного
                                                                                                             потока
                                                                                                                             ввода.
[2D] istream& operator >> ( istream&, Vector2D& x )
[3D] istream& operator >> ( istream&, Vector3D& x )
                                                                                     Компоненты вектора могут быть
[4D] istream& operator >> ( istream&, Vector4D& x )
                                                                                    произвольными числами, разделенными
                                                                                    символом пробела
                                                                                     Выполняет вывод вектора х в
[2D] ostream& operator << ( ostream&, const Vector2D& x )
[3D] ostream& operator << ( ostream&, const Vector3D& x )
[4D] ostream& operator << ( ostream&, const Vector4D& x )</pre>
                                                                                    стандартный поток
                                                                                                                        вывода.
                                                                                    Компоненты вектора разделяются
                                                                                    символом пробела
                                           Дополнительные операторы
                                Синтаксис
                                                                                                     Описание
                                                                                     Преобразование вектора к массиву
[2D|3D|4D] operator float * ( )
                                                                                    вещественных чисел с плавающей
                                                                                     точкой
                                                                                    Преобразование
                                                                                                                вектора
[2D|3D|4D] operator const float * ( ) const
                                                                                                                                   К
```

	константному массиву вещественных чисел с плавающей точкой	
[2D 3D 4D] float& operator [] (int index)	Обеспечивает доступ к компонентам вектора в стиле массива	
Функции общего назначения		
Синтаксис	Описание	
[2D] Vector2D Abs (const Vector2D& x) [3D] Vector3D Abs (const Vector3D& x) [4D] Vector4D Abs (const Vector4D& x)	Возвращает x , если $x \ge 0$; в противном случае возвращает $-x$ для каждой компоненты вектора x	
[2D] Vector2D Sign (const Vector2D& x) [3D] Vector3D Sign (const Vector3D& x) [4D] Vector4D Sign (const Vector4D& x)	Возвращает 1.0, если x > 0, 0.0, если x = 0 и -1.0, если x < 0 для каждой компоненты вектора x	
[2D] Vector2D FLoor (const Vector2D& x) [3D] Vector3D FLoor (const Vector3D& x) [4D] Vector4D FLoor (const Vector4D& x)	Возвращает ближайшее целое число, меньшее или равное х для каждой компоненты вектора х	
[2D] Vector2D Ceil (const Vector2D& x) [3D] Vector3D Ceil (const Vector3D& x) [4D] Vector4D Ceil (const Vector4D& x)	Возвращает ближайшее целое число, большее или равное х для каждой компоненты вектора х	
[2D] Vector2D Fract (const Vector2D& x) [3D] Vector3D Fract (const Vector3D& x) [4D] Vector4D Fract (const Vector4D& x)	Возвращает x – floor (x) для каждой компоненты вектора x	
[2D] Vector2D Mod (const Vector2D& x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Mod (const Vector3D& x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Mod (const Vector4D& x, const Vector4D& y)	Возвращает x−y· floor (x/y) для каждой пары компонент векторов x u y	
[2D] Vector2D Mod (const Vector2D& x, float y) [3D] Vector3D Mod (const Vector3D& x, float y) [4D] Vector4D Mod (const Vector4D& x, float y)	Возвращает x – y · floor (x / y) для каждой компоненты вектора x и скаляра y	
[2D] Vector2D Mod (float x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Mod (float x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Mod (float x, const Vector4D& y)	Возвращает x – y · floor (x / y) для каждой компоненты вектора у и скаляра x	
[2D] Vector2D Min (const Vector2D& x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Min (const Vector3D& x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Min (const Vector4D& x, const Vector4D& y)	Возвращает у, если у < х; в противном случае возвращает х для каждой пары компонент векторов х и у	
[2D] Vector2D Min (const Vector2D& x, float y) [3D] Vector3D Min (const Vector3D& x, float y) [4D] Vector4D Min (const Vector4D& x, float y)	Возвращает у, если у < х; в противном случае возвращает х для каждой компоненты вектора х и скаляра у	
[2D] Vector2D Min (float x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Min (float x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Min (float x, const Vector4D& y)	Возвращает у, если у < х; в противном случае возвращает х для каждой компоненты вектора у и скаляра х	
[2D] Vector2D Max (const Vector2D& x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Max (const Vector3D& x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Max (const Vector4D& x, const Vector4D& y)	Возвращает у, если у > х; в противном случае возвращает х для каждой пары компонент векторов х и у	
[2D] Vector2D Max (const Vector2D& x, float y) [3D] Vector3D Max (const Vector3D& x, float y) [4D] Vector4D Max (const Vector4D& x, float y)	Возвращает у, если у > х; в противном случае возвращает х для каждой компоненты вектора х и скаляра у	
[2D] Vector2D Max (float x, const Vector2D& y) [3D] Vector3D Max (float x, const Vector3D& y) [4D] Vector4D Max (float x, const Vector4D& y)	Возвращает у, если у > х; в противном случае возвращает х для каждой компоненты вектора у и скаляра х	
[2D] Vector2D Clamp (const Vector2D& x,	Возвращает min (max (x, a), b) для каждой группы компонент векторов x, a u b	

```
const Vector4D& a, const Vector4D& b )
                                                                         Возвращает min (max (x, a), b) для
[2D] Vector2D Clamp ( const Vector2D& x, float a, float b )
[3D] Vector3D Clamp ( const Vector3D& x, float a, float b )
                                                                         каждой компоненты вектора х и
[4D] Vector4D Clamp ( const Vector4D& x, float a, float b )
                                                                         скаляров a u b
[2D] Vector2D Mix ( const Vector2D& x, const Vector2D& y,
                    const Vector2D& a )
                                                                         Возвращает x \cdot (1 - a) + y \cdot a для каждой
[3D] Vector3D Mix ( const Vector3D& x, const Vector3D& y,
                    const Vector3D& a )
                                                                         группы компонент векторов х, у и а
[4D] Vector4D Mix ( const Vector4D& x, const Vector4D& y,
                    const Vector4D& a )
[2D] Vector2D Mix ( const Vector2D& x, const Vector2D& y,
                    float a )
                                                                         Возвращает x \cdot (1 - a) + y \cdot a для каждой
[3D] Vector3D Mix ( const Vector3D& x, const Vector3D& y,
                                                                         пары компонент векторов х, у и
                    float a )
                                                                         скаляра а
[4D] Vector4D Mix ( const Vector4D& x, const Vector4D& y,
                    float a )
                                                                         Возвращает
                                                                                         0.0,
                                                                                                если
                                                                                                        x \leq a;
[2D] Vector2D Step ( const Vector2D& x, const Vector2D& a )
                                                                         противном случае возвращает 1.0 для
[3D] Vector3D Step ( const Vector3D& x, const Vector3D& a )
[4D] Vector4D Step ( const Vector4D& x, const Vector4D& a )
                                                                         каждой пары компонент векторов х и а
                                                                         Возвращает 0.0,
                                                                                                если x \leq a;
[2D] Vector2D Step ( const Vector2D& x, float a )
                                                                         противном случае возвращает 1.0 для
[3D] Vector3D Step ( const Vector3D& x, float a )
                                                                         каждой компоненты вектора х и
[4D] Vector4D Step ( const Vector4D& x, float a )
                                                                         скаляра а
                                                                         Возвращает 0.0, если x \le a, 1.0, если
[2D] Vector2D Smooth ( const Vector2D& x,
const Vector2D& a, const Vector2D& b )
[3D] Vector3D Smooth ( const Vector3D& x,
                                                                                         выполняет
                                                                                                         плавную
                                                                         интерполяцию Хермита между 0.0 и
                       const Vector3D& a, const Vector3D& b )
                                                                         1.0, если a < x < b для каждой группы
[4D] Vector4D Smooth ( const Vector4D& x,
                      const Vector4D& a, const Vector4D& b )
                                                                         компонент векторов х, у и а
                                                                         Возвращает 0.0, если x \le a, 1.0, если
                                                                         x > h
                                                                                  Ш
                                                                                         выполняет
                                                                                                         плавную
[2D] Vector2D Smooth ( const Vector2D& x, float a, float b )
[3D] Vector3D Smooth ( const Vector3D& x, float a, float b )
                                                                         интерполяцию Хермита между 0.0 и
[4D] Vector4D Smooth ( const Vector4D& x, float a, float b )
                                                                               если
                                                                                      a < x < b для каждой
                                                                         компоненты вектора х и скаляров а и b
                                        Геометрические функции
                            Синтаксис
                                                                                        Описание
[2D] float Length ( const Vector2D& x )
[3D] float Length ( const Vector3D& x )
[4D] float Length ( const Vector4D& x )
                                                                         Возвращает длину вектора |x|
[2D] float Square ( const Vector2D& x )
                                                                         Возвращает квадрат длины вектора
[3D] float Square ( const Vector3D& x )
                                                                         |x|^2
[4D] float Square ( const Vector4D& x )
[2D] float Distance ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
[3D] float Distance ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                         Возвращает расстояние между двумя
                                                                         точками |x-y|
[4D] float Distance ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
[2D] float Dot ( const Vector2D& x, const Vector2D& y
                                                                         Возвращает скалярное произведение
[3D] float Dot ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                         векторов х и у
[4D] float Dot ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
                                                                         Возвращает векторное произведение
[3D] Vector3D Cross ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                         векторов х и у
                                                                         Возвращает вектор с тем же
[2D] Vector2D Normalize ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Normalize ( const Vector3D& x )
[4D] Vector4D Normalize ( const Vector4D& x )
                                                                         направлением, что х, но с единичной
                                                                         длиной
                                                                         Для падающего вектора і и ориентации
[2D] Vector2D Reflect ( const Vector2D& i, const Vector2D& n )
[3D] Vector3D Reflect ( const Vector3D& i, const Vector3D& n )
                                                                         поверхности
                                                                                                     возвращает
[4D] Vector4D Reflect ( const Vector4D& i, const Vector4D& n )
                                                                         направление отражения
```

```
[2D] Vector2D Refract ( const Vector2D& i, const Vector2D& n,
                                                                          Для падающего вектора і, ориентации
                        float index )
                                                                          поверхности п и относительного
[3D] Vector3D Refract ( const Vector3D& i, const Vector3D& n,
                        float index )
                                                                          коэффициента преломления
[4D] Vector4D Refract ( const Vector4D& i, const Vector4D& n,
                                                                          возвращает направление преломления
                        float index )
                             Угловые и тригонометрические функции
                            Синтаксис
                                                                                         Описание
                                                                          Для каждой компоненты вектора х
[2D] Vector2D Radians ( <mark>const</mark> Vector2D& x )
[3D] Vector3D Radians ( <mark>const</mark> Vector3D& x )
                                                                          переводит градусы в радианы и
[4D] Vector4D Radians ( const Vector4D& x )
                                                                          возвращает результат
                                                                          Для каждой компоненты вектора х
[2D] Vector2D Degrees ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Degrees ( const Vector3D& x )
                                                                          переводит радианы в градусы и
[4D] Vector4D Degrees ( const Vector4D& x )
                                                                          возвращает результат
[2D] Vector2D Sin ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Sin ( const Vector3D& x )
                                                                          Возвращает
                                                                                          sin(x)
                                                                                                     для
                                                                                                            каждой
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Sin ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Cos ( const Vector2D& x )
                                                                          Возвращает
                                                                                          cos(x)
                                                                                                     для
                                                                                                            каждой
[3D] Vector3D Cos ( const Vector3D& x )
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Cos ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Tan ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Tan ( const Vector3D& x )
                                                                          Возвращает
                                                                                                            каждой
                                                                                          tan(x)
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Tan ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Asin ( const Vector2D& x )
                                                                          Возвращает arcsin(x)
                                                                                                      для
                                                                                                            каждой
[3D] Vector3D Asin ( const Vector3D& x )
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Asin ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Acos ( const Vector2D& x )
                                                                          Возвращает arccos(x) для
                                                                                                            каждой
[3D] Vector3D Acos ( const Vector3D& x )
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Acos ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Atan ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Atan ( const Vector3D& x )
                                                                          Возвращает arctan(x) для каждой
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Atan ( const Vector4D& x )
                         Экспоненциальные и логарифмические функции
                                                                                         Описание
                            Синтаксис
[2D] Vector2D Pow ( const Vector2D& x, const Vector2D& y )
                                                                          Возвращает х<sup>у</sup> для каждой пары
[3D] Vector3D Pow ( const Vector3D& x, const Vector3D& y )
                                                                          компонент векторов х и у
[4D] Vector4D Pow ( const Vector4D& x, const Vector4D& y )
[2D] Vector2D Pow ( const Vector2D& x, float y )
                                                                                            x^y
                                                                                                   для
                                                                          Возвращает
                                                                                                            каждой
[3D] Vector3D Pow ( const Vector3D& x, float y )
                                                                          компоненты вектора х и скаляра у
[4D] Vector4D Pow ( const Vector4D& x, float y )
[2D] Vector2D Exp ( const Vector2D& x )
                                                                                            e^{x}
                                                                          Возвращает
                                                                                                   для
                                                                                                            каждой
[3D] Vector3D Exp ( const Vector3D& x )
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Exp ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Log ( const Vector2D& x )
                                                                                                            каждой
                                                                          Возвращает
                                                                                                    для
[3D] Vector3D Log ( const Vector3D& x )
                                                                          компоненты вектора х
[4D] Vector4D Log ( const Vector4D& x )
[2D] Vector2D Sqrt ( const Vector2D& x )
[3D] Vector3D Sqrt ( const Vector3D& x )
                                                                          Возвращает
                                                                                                            каждой
                                                                                                    для
[4D] Vector4D Sqrt ( const Vector4D& x )
                                                                          компоненты вектора х
```

2. Классы *Matrix*{2|3|4}*D*

Конструкторы		
Синтаксис	Описание	
[2D] Matrix2D (float d = 0) [3D] Matrix3D (float d = 0) [4D] Matrix4D (float d = 0)	Создает новую матрицу с одинаковыми элементами на главной диагонали	
[2D] Matrix2D (const float[2] d) [3D] Matrix3D (const float[3] d) [4D] Matrix4D (const float[4] d)	Создает новую матрицу с заданным массивом элементов на главной диагонали	
[2D] Matrix2D (const Vector2D& d) [3D] Matrix3D (const Vector3D& d) [4D] Matrix4D (const Vector4D& d)	Создает новую матрицу с заданным вектором элементов на главной диагонали	
[2D] Matrix2D (const float[2][2] m) [3D] Matrix3D (const float[3][3] m) [4D] Matrix4D (const float[4][4] m)	Создает новую матрицу путем задания всех ее элементов в виде массива	
[2D] Matrix2D (const Matrix2D& m) [3D] Matrix3D (const Matrix3D& m) [4D] Matrix4D (const Matrix4D& m)	Создает новую матрицу как точную копию заданной	
Арифметические операп	поры	
Синтаксис	Описание	
[2D] Matrix2D operator - (const Matrix2D& x) [3D] Matrix3D operator - (const Matrix3D& x) [4D] Matrix4D operator - (const Matrix4D& x)	Унарный минус. Возвращает –х для каждого элемента матрицы х	
[2D] Matrix2D operator + (const Matrix2D& x, const Matrix2D& y) [3D] Matrix3D operator + (const Matrix3D& x, const Matrix3D& y) [4D] Matrix4D operator + (const Matrix4D& x, const Matrix4D& y)	Оператор сложения. Возвращает $x_{ij} + y_{ij}$ для каждой пары элементов матриц x и y	
[2D] Matrix2D operator - (const Matrix2D& x, const Matrix2D& y) [3D] Matrix3D operator - (const Matrix3D& x, const Matrix3D& y) [4D] Matrix4D operator - (const Matrix4D& x, const Matrix4D& y)	Оператор вычитания. Возвращает x_{ij} - y_{ij} для каждой пары элементов матриц x и y	
[2D] Matrix2D operator * (const Matrix2D& x, const Matrix2D& y) [3D] Matrix3D operator * (const Matrix3D& x, const Matrix3D& y) [4D] Matrix4D operator * (const Matrix4D& x, const Matrix4D& y)	Оператор вычитания. Возвращает результат алгебраического умножения матриц x и y	
[2D] Matrix2D operator * (const Matrix2D& x, const Vector2D& y) [3D] Matrix3D operator * (const Matrix3D& x, const Vector3D& y) [4D] Matrix4D operator * (const Matrix4D& x, const Vector4D& y)	Оператор вычитания. Возвращает результат алгебраического умножения матрицы х на вектор у	
[2D] Matrix2D operator * (const Matrix2D& x, float y) [3D] Matrix3D operator * (const Matrix3D& x, float y) [4D] Matrix4D operator * (const Matrix4D& x, float y)	Оператор вычитания. Возвращает $x_{ij} \cdot y$ для каждого элемента матрицы x и скаляра y	
<pre>[2D] Matrix2D operator / (const Matrix2D& x, float y) [3D] Matrix3D operator / (const Matrix3D& x, float y) [4D] Matrix4D operator / (const Matrix4D& x, float y)</pre>	Оператор вычитания. Возвращает x_{ij} / у для каждого элемента матрицы x и скаляра у	
[2D] Matrix2D operator * (float x, const Matrix2D& y) [3D] Matrix3D operator * (float x, const Matrix3D& y) [4D] Matrix4D operator * (float x, const Matrix4D& y)	Оператор вычитания. Возвращает $x \cdot y_{ij}$ для каждого элемента матрицы у и скаляра х	
[2D] Matrix2D operator / (float x, const Matrix2D& y) [3D] Matrix3D operator / (float x, const Matrix3D& y) [4D] Matrix4D operator / (float x, const Matrix4D& y)	Оператор вычитания. Возвращает x / y _{ij} для каждого элемента матрицы y и скаляра x	
Операторы ввода/вывода		
Синтаксис	Описание	

```
Выполняет ввод
                                                                                            матрицы х по
                                                                      строкам из стандартного потока
[2D] istream& operator >> ( istream&, Matrix2D & x )
[3D] istream& operator >> ( istream&, Matrix3D & x )
[4D] istream& operator >> ( istream&, Matrix4D & x )
                                                                      ввода. Элементы матрицы могут
                                                                      быть
                                                                                 произвольными
                                                                                                     числами,
                                                                      разделенными символом пробела
                                                                      Выполняет вывод матрицы х по
[2D] ostream& operator << ( ostream&, const Matrix2D & x )</pre>
                                                                      строкам
                                                                                 в стандартный
                                                                                                       поток
[3D] ostream& operator << ( ostream&, const Matrix3D & x )
                                                                      вывода.
                                                                                    Элементы
                                                                                                    матрицы
[4D] ostream& operator << ( ostream&, const Matrix4D & x )</pre>
                                                                      разделяются символом пробела
                                   Дополнительные операторы
                           Синтаксис
                                                                                    Описание
                                                                      Обеспечивает доступ к элементам
[2D|3D|4D] float * operator [] ( int index )
                                                                      матрицы как к двумерному массиву
                                                                      Обеспечивает доступ к элементам
[2D|3D|4D] const float * operator [] ( int index ) const
                                                                                   как к
                                                                                             константному
                                                                      матрицы
                                                                      двумерному массиву
                                    Функции общего назначения
                           Синтаксис
                                                                                    Описание
[2D] float Determinant ( const Matrix2D& x )
[3D] float Determinant ( const Matrix3D& x )
                                                                      Возвращает определитель матрицы х
[4D] float Determinant ( const Matrix4D& x )
[2D] Matrix2D Transpose ( const Matrix2D& x )
                                                                      Возвращает
                                                                                                   результат
[3D] Matrix3D Transpose ( const Matrix3D& x )
                                                                      транспонирования матрицы х
[4D] Matrix4D Transpose ( const Matrix4D& x )
[2D] Matrix2D Adjugate ( const Matrix2D& x )
                                                                      Возвращает присоединенную матрицу
[3D] Matrix3D Adjugate ( const Matrix3D& x )
                                                                      для матрицы х
[4D] Matrix4D Adjugate ( const Matrix4D& x )
[2D] Matrix2D Inverse ( const Matrix2D& x )
[3D] Matrix3D Inverse ( const Matrix3D& x )
[4D] Matrix4D Inverse ( const Matrix4D& x )
                                                                      Возвращает обратную матрицу для
                                                                      матрицы х
                                    Функции общего назначения
                           Синтаксис
                                                                                    Описание
                                                                      Возвращает
                                                                                      матрицу
                                                                                                  отражения
[3D] Matrix3D MirrorX ( void )
                                                                      относительно плоскости YZ
                                                                      Возвращает
                                                                                      матрицу
                                                                                                  отражения
[3D] Matrix3D MirrorY ( void )
                                                                      относительно плоскости XZ
                                                                      Возвращает
                                                                                      матрицу
                                                                                                  отражения
[3D] Matrix3D MirrorZ ( void )
                                                                      относительно плоскости ХҮ
                                                                      Возвращает матрицу поворота вокруг
[3D] Matrix3D RotateX ( float a )
                                                                      оси Х на угол а (в радианах)
                                                                      Возвращает матрицу поворота вокруг
[3D] Matrix3D RotateY ( float a )
                                                                      оси Ү на угол а (в радианах)
                                                                      Возвращает матрицу поворота вокруг
[3D] Matrix3D RotateZ ( float a )
                                                                      оси Z на угол а (в радианах)
                                                                      Возвращает матрицу поворота вокруг
[3D] Matrix3D Rotate ( float a, const Vector3D& v )
                                                                      заданного направления v на угол а (в
                                                                      радианах)
                                                                      Возвращает матрицу поворота вокруг
[3D] Matrix3D Rotate ( const Vector3D& a )
                                                                      осей системы координат на заданные
```

	вектором а углы (в радианах)
[3D] Matrix3D ScaleX (float s)	Возвращает матрицу масштабирования вдоль оси X с коэффициентом s
[3D] Matrix3D ScaleY (float s)	Возвращает матрицу масштабирования вдоль оси Y с коэффициентом s
[3D] Matrix3D ScaleZ (float s)	Возвращает матрицу масштабирования вдоль оси Z с коэффициентом s
[3D] Matrix3D Scale (const Vector3D& s)	Возвращает матрицу масштабирования вдоль осей системы координат с заданными вектором s коэффициентами

3. Класс Transform

Таблица 3. Поля и методы класса Transform

Конструктор	
Синтаксис	Описание
<pre>Transform (const Vector3D& t = Vector3D :: Zero,</pre>	Создает новое аффинное преобразование для заданного вектора параллельного переноса t , углов поворота o и коэффициентов масштабирования s : $F(p) = R \cdot S \cdot p + T, p \in R^3,$ где S — матрица масштабирования, R — матрица поворота, T — вектор параллельного переноса
Функции преобразования координат	
Синтаксис	Описание
Vector3D ForwardPoint (const Vector3D& p)	Возвращает результат преобразования точки p : $F(p) = R \cdot S \cdot p + T$
Vector3D ForwardVector (const Vector3D& d)	Возвращает результат преобразования направления d : $F(p) = R \cdot S \cdot p$
Vector3D ForwardNormal (const Vector3D& n)	Возвращает результат преобразования нормали n : $F(p) = R \cdot S^{-1} \cdot p$
Vector3D BackwardPoint (const Vector3D& p)	Возвращает результат обратного преобразования точки p : $F^{-1}(p) = S^{-1} \cdot R^{-1} \cdot (p-T)$
Vector3D BackwardVector (const Vector3D& d)	Возвращает результат обратного преобразования направления d : $F^{-1}(p) = S^{-1} \cdot R^{-1} \cdot d$
Функции чтения / установки параметров преобразования	

Синтаксис	Описание
Vector3D GetTranslation (void)	Возвращает вектор параллельного переноса
Vector3D GetOrientation (void)	Возвращает вектор с углами поворота вокруг осей системы координат
Vector3D GetScale (void)	Возвращает вектор с коэффициентами масштабирования вдоль осей системы координат
<pre>void SetTranslation (const Vector3D& t)</pre>	Устанавливает новый вектор параллельного переноса
<pre>void SetOrientation (const Vector3D& o)</pre>	Устанавливает новые углы поворота вокруг осей системы координат
<pre>void SetScale (const Vector3D& s)</pre>	Устанавливает новые коэффициенты масштабирования вдоль осей системы координат