卷			号	
卷	内	编	号	
密			级	

项目编号: S103-01-2005

## **HFAS**

# 概要设计说明书

Version: 5.0

项 目 承 担 部 门: 概要设计小组

撰 写 人(签名): 肖伟. 陈光贵. 覃博军.

游俊. 戴彬. 谢波. 胡江龙. 陈永能

完 成 日 期: 2005-7-10

本文档 使 用部门: □主管领导 ■项目组 □客户(市场) ■维护人员 □用户

评审负责人(签名):

评 审 日期:

分类:分析类 使用者:开发人员 项目名称: 住房公积金管理 文档编号: HD-TS-302 四川华迪信息技术 有限公司

Hwadee 华迪

## 目 录

1.	引言	1
1.1	编写目的	1
1.2	定义	1
1.3	参考资料	2
2.	范围	2
2.1	系统主要目标	2
2.2	主要软件需求	3
2.3	设计约束、限制	3
3.	软件系统结构设计	3
3.1	复审数据流、控制流	3
3.2	软件体系结构	
3.2.	1 软件程序结构图	8.
3.2.	2 模块命名规则	11
3.2.	3 模块描述	12
3.3	功能需求追溯	35
3.4	复用策略	36
4.	数据设计	36
4.1	数据字典复审	36
4.2	数据项	37
4.3	数据库结构设计	55
4.4	数据结构与程序的关系	56
4.5	文件设计	.58
5.	接口设计	.58
5.1	用户界面设计规则	.58
5.2	内部接口设计	.58
5.3	外部接口设计	.59
6.	出错处理设计	.59
7.	系统维护设计	.59

## 1. 引言

## 1.1 编写目的

概要设计说明书是根据需求规格说明书的要求所编写的,是为详细设计作依据的,为详细设计提供标准。

## 1.2 定义

术语	解释
单位月缴	指单位根据职工缴交比例为职工每月交纳的部分公积金基数
交	
职工月缴	职工根据职工工资和缴交比例每月缴交的部分公积金基数
交	
汇缴	根据公积金条令正常按月缴交。
补缴	资金中心管理每个银行售房款资金帐户由于发生的各种原因而没
	有按时缴交, 形成过时补缴。
支取	职工根据公积金条令各种规定条件(如购建房、退休、出国、死
	亡等原因)发生支取公积金的情况。
转移	职工由于单位调动等原因而发生的从一个单位调到另一个单位的
	情况。
帐户封存	由于一定的原因要停止职工公积金的缴交处理。
帐户启封	停止缴交公积金的职工重新开始缴交处理。
到帐确认	当职工的缴交公积金总金额转到银行帐号后,银行将汇缴和支取
	情况提交资金中心确认,从而产生中心的内部业务数据。
销户	当职工因各种原因不在交纳公积金(如:出国、死亡等原因)已不再缴交公
	积金时的处理。
缴交清册	单位每月提供的职工缴交明细
补缴清册	单位在补缴时提供的职工补缴明细
变更清册	单位在职工发生变动的提交的职工变更明细
非正常汇	从单位的暂收款帐户中划拨资金进行单位的汇缴
缴	
非正常补	从单位的暂收款帐户中划拨资金进行单位的补缴
缴	

## 1.3 参考资料

<<项目开发计划书>> <<需求规格说明书>> 《项目开发委托书》

.《项目审批表》

## 2. 范围

#### 2.1 系统主要目标

通过本系统能完成公积金归集业务的开户,职工网点间的转移,缴交,支取,结转结息,分析查询,报表统计

#### 2.2 主要软件需求

架构设计: Visual

## 2.3 设计约束,限制


项目总经费:无 开发期限:六天

硬件限制:本软件适用于 PII,内存 64M 以上的机器

编程语言: java 通信协议: TCP/IP


## 3. 软件系统结构设计

### 3.1 复审数据流,控制流




住房公积金管理系 统顶层DFD


4




第2层住房公积金管理系统




第3层 帐户管理子系统



第三层.缴费管理子系统




第三层支取子系统图




第3层日志管理子系统图

### 3.2 软件体系结构


#### 3.2.1 软件程序结构图




#### 住房公积金管理系统的上层框架




帐户管理子系统 SC 图




开户子系统 SC 图



#### 支取业务子系统 SC 图



结转命令子系统 SC 图



日志管理 汇补缴日期 暂收款到帐日 调整确认 期调整确认 指令 部分支取到帐 销户支取到帐 日期调整确认 日期调整确认 汇补缴到帐 部分支取到帐 销户支取到帐 暂收款到帐日 日期调整 日期调整 日期调整 期调整

日志管理子系统 SC 图

#### 3.2.2 模块命名规则

名称	模块名称	编号	名称	模块名称	编号		
开户管理	Account_open	S01	新增职工管	New_emp	S02		
			理				
账户信息修	Account_alter	S03	账户状态变	Account_statu_al	S04		
改			更	ter			
暂缴基数调	Emp_render_alter	S05	暂收帐户管	Temp_account_man	S06		
整			理	g			
暂收帐户查	Temp_account_query	S07	平衡检查	Balance_check	S08		
询							
正常汇缴	Zc_render	S09	非正常汇缴	Fzc_render	S10		

正常补缴	Zc_later_render	S11	非正常补缴	Fzc_later_render	S12
部分支取	Takeout_part	S13	销户支取	Takeout_all	S14
汇补缴业务	Render_ensure	S15	部分支取业	Takeout_part_ens	S16
确认			务确认	ure	
销户支取业	Takeout_all_ensure	S17	平衡检查回	Balance_check_ca	S18
务确认			滚	ncel	
平衡检查回	Balance_check_cance	S19	汇补缴业务	Render_cancel	S20
滚	1		回滚		
部分支取回	Takeout_part_cancel	S21	销户支取回	Takeout_all_canc	S22
滚			滚	e1	
暂收款户业	Temp_cance1	S23	日结	Day_carry	S24
务回滚					
汇补缴到帐	Render_date_alter	S25	部分支取到	Takeout_part_dat	S26
日期调整			帐日期调整	e_alter	
销户支取到	Takeout_all_date_al	S27	暂收款到帐	Temp_date_alter	S28
帐日期调整	ter		日期调整		
汇补缴手工	Render_break	S29	职工余额调	Emp_fund_alter	S30
分解			整		
年终结转	Year_carry_forwar	S31	打印职工结	Emp_carry_forwar	S32
			息单	_print	
汇缴清册	Render_book	S33	职工开户清	Accunt_open_book	S34
			册		
基数调整清	Emp_fund_alter_book	S35	补缴清册	Later_render_boo	S36
册		_		k	
变更清册	Staute_alter_book	S37	职工缴交明	Emp_render_query	S38
V 1) 151 -> = H			细查询		
单位缴交明	Etps_render_query	S39	日结单打印	Day_carry_forwar	S40
细查询		0.4.1	F F Y D F	d_print	0.46
确认后日结	Day_carry_forward_q	S41	网点单位明	Bank_etps_query	S42
表查询	uery	0.10	细查询	D C I	0.11
职工结息查	Emp_carry_forward_q	S43	职工余额查	Emp_fund_remain_	S44
- <b>油</b>	uery	0.15	11. 名 次 4 本	query	0.10
职工余额对	Emp_fund_duizhang	S45	业务流水查	Operation_query	S46
帐单	D 1	0.17	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 11	0.10
日结前缴交	Render_query	S47	用户管理	Sys_User_manager	S48
业务查询		0.45	- A 15-1		0.55
用户组管理	Sys_group_manager	S49	口令修改	Sys_pwd_modi	S50
码表维护	Sys_code_maintain	S51			

## 3.2.3 模块描述

名称	开户管理	标识	Account_open	R01	子系统名称		
接口说明	<ul><li>入 駅工 駅工</li></ul>	取工月缴总额、单位状态、缴存精度、开始缴交月份等等职工基本信息 职工姓名、性别、缴交方式、月工资额、缴交比例、单位月缴存额等等					
功能说明	出						
运行环 境说明	所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序						
调用关	调用模块 无						
系说明	被调用模 块		New_emp) 帐户信. 更(Account_statu		ccount_alter		

名称	新增职	标识	New_emp	R02	子系统	
	工管理				名称	
接口	输入	1、输入单位系统帐号或单位	2.旧帐号或单位名	3称选择	单位	
说明		2、输入职工开户信息:职工	姓名、性别、缴	交方式、	月工资额、	缴交比例、
		单位月缴存额等等。				
	输出	1. 在未选择单位前,除返回	按钮外其余均不	可用		
		2、在选择单位后,自动显示	<b>、单位的缴交方式</b>	、单位	比例、职工员	比例、处理
		方式、单位定额、职工定额	但不允许修改			
功能	对已经是	开户的单位新增职工。				
说明						
运行	所有支持	寺 sql 和 java 的操作平台都可	可以运行此程序			
环境						
说明						
	调用模块	夬 开户管理 ( New_emp)				
调用	沖 :田 田 1	世	1 4 ) 地区户内	4.大术百	·	
关系	後   被调用模   帐户信息修改(Account_alter),,帐户状态变更					
说明	块	(Account_statu_alter	`)			

名称	帐户信	标识 Account_alter R03 子系统	
	息修改	名称	
接口	输入	1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位	
说明		2、输入单位和职工基本信息:	
		单位基本信息:单位名称、单位旧帐号、单位地址、负责人、联	关系电话等
	,	职工基本信息: 职工姓名、职工原始帐号、性别	
	输出	在选择单位后,自动显示职工的全部信息	
功能	对已经别	干户的单位和职工的基本信息(即不涉及缴交金额)的项目进行	修改。
说明			
运行	所有支持	寺sql和java的操	
环境	作平台者	都可以运行此程序	
说明			
调用	调用模	开户管理( Account_open)新增职工管理(New_emp)	
关系	块		
说明	被调用	无	
	模块		

名称	缴交基	数	标识	Emp_render_alter	R04	子系		
	调整					统名称		
接口	输入	1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位						
说明		2、	输入单位和职工基本的	言息 <b>:</b>				
		单位	立缴交信息:缴交方式	、处理方式、单位比较	例、职コ	二比例、单位是	定额、职	
		工怠	三额等职工缴交信息:	缴交方式、工资、单位	立比例、	职工比例、单	位定额、	
		职コ	二定额等、					
	输出	1,	在选择单位后,自动。	显示职工的全部信息				
		2	基数调整窗口显示信息	息:是否调整、职工系	统、职	工旧帐号、职	工姓名、	
		职긔	二帐户状态、缴交方式	、原缴交方式、原工	资、原单	自位缴交率、原	京职工缴	
			区、原单位缴交金额、					
			调整后工资、调整后		识工缴支	で率、调整后卓	单位缴交	
			页、调整后职工缴交金					
			当调整后缴交方式为比	_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
			数交金额。当调整后缴 ,	交方式为定额时,不同	可编辑调	整后工资总额	页和调整	
		后单						
			L率和调整后职工比率 					
功能			的单位和职工的缴交	基数(即涉及缴交金额	<b></b> )的功	目: 缴交比例	」、工资、	
说明	缴交额	进行	修改					
) /	°			## → N N → / → 11 4 P →				
运行	所有文	守 S	ql 和 java 的操作平台	都可以运行此程序				
环境								
说明	) HI III ##	TT A letter att / Apr 124 TT A letter att / -						
调用	调用模	其 开户管理(Account_open)新增用户管理( New_emp)						
关系	块地温品							
说明	被调用							
	模块							

名称	帐户状	5	标识	Account_statu_alter	R05	子系统	
	态变更	í				名称	
接口	输入	1,	输入单位系统帐号或	<b>战单位旧帐号或单位名称</b>	选择单位	立	
说明		2,	输入职工系统帐号或	<b>以</b> 职工旧帐号或职工名称	选择职	工	
	输出	1,	帐户状态变更显示信	言息:是否变更、职工系	统帐号	、职工旧帐	号、职工
		姓	名、当前状态、原缴	交金额、变更后状态			
		2,	在选择职工后,自动	<b>力显示职工的当前帐户状</b>	态和变	更后的帐户	状态
功能	对已经	至开.	户的职工的帐户状态	进行修改			
说明							
运行	所有支	持	sql 和 java 的操作平	台都可以运行此程序			
环境							
说明							
调用	调用模	į					
关系	块						
说明	被调用		暂收帐户管理, 暂收	双帐户查询,平衡检查,	正常汇约	激, 非正常	汇缴
	模块	模块 正常补缴, 非正常补缴, 日结前缴交业务查询					

名称	暂收	标识	Temp_account_mang	R06	子系	
	帐户				统名	
	管理				称	
接口	输入	1、输入单位系统帐号或	单位旧帐号或单位名称	水选择单	位	
说明		2、输入操作类型、金额	1、到帐日期			
	输出	1、在选择单位后,自动	显示该单位的暂收款信	[息,既	<ul><li>待汇缴</li></ul>	金额、待支
		取金额、总计。				
功能	由于单	位未按照正常缴交金额进	生行汇缴,即将此部分	资金暂收	划入暂业	文款帐户
说明						
运行	所有支	持 sql 和 java 的操作平台	台都可以运行此程序			
环境						
说明						
调用	调用模	缴交基数调整				
关系	块					
说明	被调用					
	模块					

## 2.7 暂收帐户查询

名 称 暂收帐户查询 标识	Temp_acc ount_que ry	子系 统名 称 名 名 名	
---------------	----------------------------	------------------------------	--

接口	输入		入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 入查询起始日期和终止日期							
说明	输出		查询报表上方显示:单位旧帐号、单位名称、时间。报表统计项:汇补缴资金余额和支取资金余额							
功能说明	按单位是	和日期查	日期查询该单位的暂收款情况							
运行环境说明										
调用关	调用模块	块	缴交基数调整							
	被调用机	模块								

#### 3. 2. 8 平衡检查

名称	平衡检查	查	标识	Balance _check	R08	子系 统名 称		系统 名称			
接口	输入		输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 输入汇缴月份、汇缴人数、汇缴金额								
说明	输出 显示该单位应缴人数和应缴金额										
功能说明	按单位标	按单位检查上次汇缴额加上帐户变更和基数调整是否与本次汇缴额相同							同		
运行环 境说明	所有支持	寺 sql 和	l java 的掺	操作平台都	可以运行	<b></b>					
调用关	调用模块	 夬	缴交基数	缴交基数调整							
系说明	被调用机	莫块									

#### 3. 2. 9 正常汇缴

名	称	正常汇约	敫	标识	Zc_rend er	R09	子系 统名 称		系统 名称		
接	П	输入		入单位系统 入到帐日基	依帐号或单 期	位旧帐	- 号或单位	名称选择	¥单位		
说	明	输出	选择单	择单位后自动显示最近一次平衡检查时输入的汇缴人数和金额							
功说	能明	按单位音	· 单位平衡检查的结果进行正常汇缴								
运行境设		所有支持	寺 sql 和	l java 的搜	操作平台都	可以运行	<b></b>				
调月		调用模块									
系说	兑明 	被调用机	莫块								

#### 3. 2. 10 非正常汇缴

名	称	非正常沒	非正常汇缴		Fzc_ren der	R10	子系 统名 称		系统名称		
接		输入	1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 输入 2、输入到帐日期								
说	明	输出	显示该	显示该单位的暂收款信息,包括:待汇款额和待支取额和总计							
功说	能明	从单位的暂收款户中对单位进行非正常汇缴									

运行环 境说明	所有支持 sql 和	l java 的操作平台都可以运行此程序
调用关	调用模块	缴交基数调整
系说明	被调用模块	

#### 3.2.11. 正常补缴

3. 2. 11	• п	_ 市 小幼									
名称	ζ.	正常补纸	激	标识	Zc_la ter_r ender	R11	子系 统名 称		系统名称		
接口	I	输入	2、输。 3、输。		充帐号或 外缴金额	职工旧帧	怅号或职	位名称选择 工名称选择			
说明		输出	缴交方	识工的信息包括: 职工姓名、职工帐号、职工旧帐号、职工帐户状态、 数交方式、单位缴交比率、职工缴交利率、单位缴交额、职工缴交额、 目补缴合计。							
功能说明		对单位的	位的某些职工进行正常补缴								
运行环境说明		所有支持	持 sql 和	l java 的掺	操作平台	都可以运	5行此程,	序			
调用关	-										
系说明		被调用机									

#### 3.2.12: 非正常补缴

名 称	非正常补缴	标识	Fzc_1 ater_ rendr	R12	子系 统名 称	系统 名称	

接口说明	1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 2、输入职工系统帐号或职工旧帐号或职工名称选择职工 输入 3、输入职工的补缴金额 4、输入补缴月份、到帐日期、补缴原因									
- VX - Y3	显示职工的信息包括:职工姓名、职工帐号、职工旧帐号、职工帐户 态、缴交方式、单位缴交比率、职工缴交利率、单位缴交额、职工统 额、月补缴 合计									
功能说明	从单位的	从单位的暂收款中对单位的某些职工进行非正常补缴								
运行环 境说明	所有支持	芽 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序								
调用关	调用模均	Ę.								
系说明	被调用植	<b>莫块</b>								

名	称	部分支耳	Į.	标识	Takeout_p art	R13	子系 统名 称		系统 名称	
接说	口明	输入	2、辑 3、辑	命入职工系 命入职工的	统帐号或单位 统帐号或职立 ]支取金额 ]支取方式、	口旧帐号	号或职工	名称选择		
)       	773	输出	显示职工的信息包括:职工帐号、职工姓名、职工帐户状态、上年本金、本							
功说	能明	从职工的	的帐户	中支取部	分金额用于耶	八工的购	月建房等	,并打印	《公积金	支款凭证》
运行境设		所有支持	所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序							
调月		调用模块 部分支取回滚								
系说	5明	被调用植	莫块	部分支取	7回滚, 日结					

夕 轮	<b>然</b> 白 士 丽	<del>1</del> 5-1⊓	Takeout_	D1 /	子系	系统	
名 称	销户支取	标识	all	K14	统名	名称	

						称				
		1、输	入单位系统	充帐号或单位	立旧帐号	] 或单位	名称选择	¥单位	'	
	   输入	2、输入下帐日期								
	抽/へ	3、输入职工系统帐号或职工旧帐号或职工名称选择职工								
接口		4、输入职工的支取方式、支取原因								
说明		显示职工的信息包括:职工帐号、职工姓名、职工帐户状态、支取本金								
	   输出	支取利	息、本息	合计、上年	本金、	本年本金	金、上年	积数、本	年积数、上	
	制出	年利息、本								
		年利息	、所有职	工支取总金	额					
功能	从职工的	的帐户中	支取全部	『本金和利息	,并打	印《公》	积金支款	凭证》和	《公积金利	
说明	息清单》	<b>&gt;</b>								
运行环	所有支持	持 sal 和	iava 的核	<b>操作平台都</b> 可	门以运行	此程序				
埼河   所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序   境说明										
油田子	调用模块		帐户状态变更							
调用关   系说明	炯/用/医	灭								
尔见明	被调用机	<b></b> 模块								

名	称	汇补缴 <u>)</u> 认	业务确	标识	Render_e nsure	R15	子系 统名 称		系统 名称	
接		输入	每笔汇	补缴业务	·的到帐日期	和金额				
说	明	输出	输出 显示汇补缴业务的信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、缴交 类型、缴交开始月份、缴交截止月份、缴交人数、银行录机日期							
功	能	依据银征	行返回的	下帐凭证由资金中心对汇补缴业务进行汇补缴到帐日期和金额						
说	明	的确认								
运行境说		所有支持	特 sql 和	l java 的捞	操作平台都可	「以运行	<b></b>			
调用		调用模块	调用模块		L 各确认					_
系说	心归	被调用模块								

名	称	部分支取业务确认		标识	Takeout_ part_ens ure	R16	子系 统名 称		系统 名称	
接		输入	每笔部分支取业务的到帐日期和金额							
· 按 · 说 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	明	显示部分支取业务的信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号输出 取人数、支票号、银行录机日期、支取原因、支取方式、操作员、时间								
功	能	依据银行	居银行返回的下帐凭证由资金中心对部分支取业务进行下帐日期和支取金额							
说	明	的确认								

运行环 境说明	所有支持 sql 和	所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序						
调用关	调用模块	缴交基数调整						
系说明	被调用模块							

名	称	销户支 <sup>I</sup> 确认	取业务	标识	Takeout_ all_ensu re	R17	子系 统名 称		系统 名称	
		输入	每笔销	5 销户支取业务的到帐日期和金额						
接	П		显示销户支取业务的信息				位帐号、	单位名	称、单位	日帐号、支
说	明	输出	俞出 取人数、支票号、银行录机日期、支取原因、支取方式、操作员、操作							作员、操作
			时间							
功	能	依据银行	行返回的	的下帐凭证	E由资金中心	对销户	支取业	务进行下	帐日期和	支取金额
说	明	的确认								
运行	<b></b>	   所有支持	所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序							
境说	見明	/// 195644 a 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1								
调用	月关	调用模块		缴交基数调整						
系说	说明	被调用机	莫块							

名	称	暂收款业务确 认		标识	Temp_ens	R18	子系 统名 称		系统名称		
拉		输入	每笔暂收款业务的到帐日期和金额								
接 说 ———————————————————————————————————	明	输出	显示暂收款业务的信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、资金								
功说	能明	依据银行的确认	<b></b> 行返回的	的下帐凭证	E由资金中心	对销户	支取业	务进行下	帐日期和	支取金额	
运行境说		所有支持 sql 和 java 的操作平台都可以运行此程序									
调月		调用模块		缴交基数	<b></b>						
系说	見明	被调用模块									

名	称	平衡检查	查回滚	标识	Balance_ check_ca ncel	R19	子系统 名称		系统 名称	
接	П	输入	单位系	统帐号或	单位旧帐号	或单位	名称选择	单位		
说	明	输出	无							

功 能 说 明	取消最近一次单位的平衡检查。						
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序						
调用关	调用模块						
系说明	被调用模块						

名	称	汇补缴业务回 滚		标识	Render_c ancel	R20	子系 统名 称		系统 名称	
		输入	1、网点名称 2、选中需要回滚的业务							
接说	明	输出	帐号、 份、缴		有可以回滚 、单位旧帐					
功说	能明	取消未何	取消未做日结的汇补缴业务。							
运行境设		所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调月	调用关调用模块									
系说	系说明 被诉		莫块							

名	称	部分支取回滚		标识	Takeout_ part_can cel	R21	子系 统名 称		系统 名称	
接	接口	输入	1、网点名称 2、选中需要回滚的业务							
说	明	输出	部分支取业务信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、支取金额、 支取人数、支票号、银行录机日期、下帐日期、支取原因、付款方式、 操作员、操作时间							
功说	能明	取消未何	故日结的	的部分支取	以业务。					
运行境设		所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调月	月关	调用模块								
系说	说明	被调用机	莫块							

名	称	   销户支取回滚 		标识	Takeout_ all_canc el	R22	子系 统名 称		系统 名称	
		输入		点名称 中需要回》	衮的销户业多	3				
说	明	销户业务信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、支取人数 输出 取金额、支票号、支票号、银行录机日期、付款方式、操作员、操 间								
功说	能明	取消未何	故日结的	的销户支取	以业务。					
运行环 境说明 所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序										
调用		调用模块								
系访	七明	被调用模块								

名	称	暂收款户业务 回滚		标识	Temp_can	R23	子系 统名 称		系统名称	
接	П	输入	1、网点名称 2、选中需要回滚的暂收款业务							
说	明	输出	销户业务信息包括:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、资金类型、金额、到帐日期、支票号、操作员、操作时间							
功 说	能明	取消未付	故日结的	的暂收款业	/务。					
运行境设		所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调月	1关 调用模块									
系说	系说明 被调用模块				·					

名	称	日结	标识	Day_carr	R24	子系 统名 称		系统 名称		
		输入	1、网点名称 2、输入当日2 3、输入当日智							
接说	明	输出	当日公积金帐 取、销户本金 整、支取款调 汇缴转入、支 支取款调整	、销户利息、 整、增加合计	转移转 当日暂	入、转和 收款帐/	多转出、 <sup>3</sup> 中的信息:	年度结息、 : 上日余額	汇缴款 预、单位	ズ调 互待

功 能 说 明		根据手工票据核对每天每个网点所做的汇补缴业务、部分支取、销户支取的公积 全帐户余额和暂收款帐户余额。								
运行环 境说明	所有支持 sql 和	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
	调用模块									
调用关 系说明	被调用模块	汇补缴到帐日期调整,部分支取到帐日期调整,销户支取到帐日期调整,暂收款到帐日期调整,日结单打印,确认后日结表查询,网点单位明细查询,职工结息查询,职工余额查询,职工余额对帐单								

名	称	汇补缴到帐日 期调整		标识	Render_d ate_alte r	R25	子系统		系统名称	
接	П	输入		1、网点名称 2、输入该笔汇补缴业务调整后的到帐日期						
说	明	输出	当日暂收款帐户的信息:上日余额、单位待汇缴转入、支取转入、待处理汇缴转出、支取转出、待汇缴款调整、待支取款调整							
	能 明	修改未经	经确认的	力汇缴缴业	业务的到帐日	期。				
运行 境说		所有支持	有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调用	关	关 调用模块 汇补缴到帐日期调整								
系说	明	被调用机	莫块							

#### 

名 称	部分支取到帐 日期调整		标识	Takeout_ part_dat e_alter	R26	子系统名称	系统 名称			
接口	输入		对点名称 俞入该笔部分支取业务调整后的到帐日期							
接口说明	输出	所有未经确认但日结的汇补缴信息:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、 输出 支取金额、支取人数、支票号、银行录机日期、下帐日期、支取原因、 付款方式、操作员、操作时间								
功 能 说 明	修改未经	经确认但	且已日结的	]部分支取业	条的到帐日	期。				
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序									
调用关	调用模块	夬	汇补缴到	削帐日期调整	<u> </u>					
系说明	被调用模块									

名 称	销户支取到帐 日期调整		标识	Takeout_ all_date _alter	R27	子系 统名 称		系统 名称		
接口	输入		1、网点名称 2、输入该笔销户支取业务调整后的到帐日期							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	输出	所有未经确认但日结的汇补缴信息:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、 支取人数、支取金额、支票号、支票号、银行录机日期、付款方式、操 作员、操作时间								
功 能 说 明	修改未给	经确认但	10日结的	的销户支取业	条的到	]帐日期	0			
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序									
调用关	调用模块	<u>——</u> 夬	汇补缴到帐日期调整							
系说明	被调用相	莫块								

名	称	暂收款到帐日 期调整		标识	Temp_dat e_alter	R28	子系 统名 称		系统 名称		
接		输入		点名称 入该笔暂4	<b>欠款业务调</b> 磛	<b>隆</b> 后的3	到帐日期				
说	明	输出			全确认但日结的汇补缴信息:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、型、金额、到帐日期、支票号、操作员、操作时间						
功说	能明	修改未给	经确认但	已日结的	暂收款业务	·的到帖	长日期。				
运行境说		所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用	月关	调用模块	夬	汇补缴至	汇补缴到帐日期调整						
系访	的明	被调用机	莫块								

名 称	汇补缴手工分 解		标识	Render_b reak	R29	子系 统名 称		系统 名称	
接口	输入		点名称 否分解选工	页					
说明	输出	所有经确认的汇补缴业务信息:单位帐号、单位名称、单位旧帐号、缴 交类型、缴交开始月份、缴交截止月份、缴交人数、银行录机日期							
功 能 说 明	1	对已经确认的汇补缴业务进行分解工作。即将单位汇补缴的金额分解到相应职工帐户中。此部分功能也可通过应用服务器在资金中心后台自动进行。							
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用关	调用模块	夬							

系说明	→中7田 田 1年1中	
糸��明 │ │	被调用模块	
VV 00.31	1次 例 / 17 / 大 少 (	

名 称	职工余額	额调整	标识	Emp_fund _alter	R30	子系 统名 称		系统 名称	
接口说明	输入	2、输。 3、选	入职工系统	院帐号或单位 院帐号或职□ 金类型: 汇补 朝	口旧帐号	号或职工	名称选择		
	输出								
功 说 明	对每个国	职工的余	₹额进行手	三工调整。					
运行环 境说明	所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调用关 系说明	调用模块	夬	帐户状态	帐户状态变更					
尔见明	被调用相	被调用模块							

名 称	年终结转		标识	Year_car ry_forwa r	R31	子系 统名 称		系统 名称	
接口	输入	输入网	点						
说明	输出								
功 能 说 明	在每年	的6 月30	0 日,按	网点对每个!	单位的	每个职コ	_进行结.	息处理	
运行环 境说明	所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调用关	调用模式	夬	帐户状态变更						
系说明	被调用机	莫块							

		打印职	工结息		Emp_carr		子系		无位	
名	名 称	单		标识	y_forwar	R32	统名		系统 名称	
					_print		称		右你	
		<i>t</i> ♠ )	1、输	入单位系统	<b>兖帐号或单位</b>	过旧帐	号或单位	名称选择	<b>译单位</b>	
   接	输入 1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 2、输入职工系统帐号或职工旧帐号或职工名称选择职工	<b>译职工</b>								
按   说	口 明		显示结	息后的信	息:网点名	称、结	转时间、	单位名	称、单位中	<b>怅号、单</b> 位
儿	977		原始帐	号、职工	帐号、职工	原始帐	号、职二	L姓名、.	上年日利率	率、本年日
			利率、	利息、本	金、合计、	操作员	Į			

功 能 说 明	对已经结息的职工打印其职工结息单							
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调用关	调用模块							
系说明	被调用模块							

名	称	汇缴清册		标识	Render_b	R33	子系 统名 称		系统 名称		
		输入		入单位系统 入汇缴月(	兖帐号或单位 分	立旧帐·	号或单位	名称选择	<b>译单位</b>		
接说	明	输出	汇缴清册显示的信息:序号、单位旧帐号、单位名称、清册月份、打 日期、页数、职工帐号、职工旧帐号、职工姓名、缴交方式、工资总 单位缴交率、职工缴交率、单位缴交金额、职工缴交金额、单位职工 计							额、	
功	能	查询并	打印单位	这各个月的	力汇缴清册。	若无汇	缴月份,	则查询	当前单位所	所有帐户	状
说	明	态为正	常的职口	二的汇缴清	<b></b>						
运行 境说		所有支	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用	日土	调用模块									
系说		被调用模块		基数调整 缴交明组	と清册,补绕 ⊞查询	対清册,	变更清	册,职工组	激交明细查	查询, 单	植位

名 称	职工开户清册		标识	Accunt_o pen_book	R34	子系 统名 称		系统 名称			
	输入			单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 户起始月份和终止月份							
接切明	输出	显示的信息:单位旧帐号、单位名称、单位帐号、打印日期、序号、工帐号、职工旧帐号、职工姓名、性别、缴交方式、工资总额、单位交率、职工缴交率、单位缴交金额、职工缴交金额、单位职工合计、户日期、开户日期、帐户状态。						预、单位缴			
功 说 明	在给定	在给定时间范围内查询职工开户的清册。									
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的的平台都可以运行此程序										
调用关	调用模块										

系说明	被调用模块	开户管理
-----	-------	------

名	称	基数调整	基数调整清册		Emp_fund _alter_b ook	R35	子系 统名 称		系统 名称		
接	口	输入	1、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 2、输入月份								
说	明	输出 显示的信息:单位旧帐号、单位名称、页数、序号、职工旧帐号、取 姓名								帐号、职工	
功说	能明	可查询	某单位某	共月份的耶	R工缴交基数	的变化	:情况及	对单位缴	交总额的	影响	
运行境设		所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调月	月关	调用模式	周用模块 汇缴清册								
系证	. 明	被调用模块									

名 称	补缴清册	补缴清册		Later_re nder_boo k	R36	子系 统名 称		系统名称		
	输入	1. 输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 2. 输入月份								
接切明	输出	方 金 2. 补	式,工资额,补缴	计的信息:	率,职	工缴交率	区,单位4	敫交金额,	职工缴交	
功 能 说 明	可查询基	某单位茅	<b></b>	汝清册。若一	·月内该	<b>英单位有</b>	多次补缴	,应提供	选择功能。	
运行环 境说明	所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用关 系说明		调用模块汇缴清册被调用模块(1)								

名	称	变更清	册	标识	Staute_a lter_boo k	R37	子系 统名 称		系统名称	
接	П	输入	1. 输	入单位系:	统帐号或单位	位旧帐	号或单位	2名称选技	<b>泽单位</b>	
说	明		2. 输	入月份						

	输出	旧 现 2. 补 调	更清册显示的信息:单位旧帐号,单位名称,页数,月份,职工帐号,职工帐号,职工姓名,原帐户状态,帐户状态变更类型,帐户状态,原缴额,缴交变化金额,操作员,操作时间。缴清册统计的信息:新增人数,新增金额,启封人数,启封金额,入人数,调入金额,封存人数,封存金额,销户支取人数,销户取金额,调出人数,调出金额							
功 能 说 明	可查询茅	<b></b> 某单位某	月份的变更清册。							
运行环 境说明	所有支持	持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用关	调用模块	央	汇缴清册							
系说明	被调用模块									

名	称	职工缴支 查询	ご明细	标识	Emp_rend er_query	R38	子系 统名 称		系统 名称			
		输入		入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位 人职工系统帐号或职工旧帐号或职工名称选择职工								
接说	明	输出	职工缴交明细显示的信息:单位旧帐号,单位名称,页数,打印时间,职工旧帐号,职工姓名,序号,缴交月份,缴交类型,缴交方式,工资总额,单位缴交率,职工缴交率,单位缴交率,职工缴交额,缴交后余额,补缴原因。							方式,工资		
功说	能明	查询某单	单位职工	二所有的缴	效记录。							
运行境说		所有支持	支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序									
调用		调用模均										
系访	包明	被调用模块										

名 称	单位缴查询	单位缴交明细查询		Etps_ren der_quer y	R39	子系 统名 称		系统 名称		
	输入	输入单	入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位							
接口		职工缴	交明细显	示的信息:	单位旧	帐号,」	单位名称	,页数,	打印时间,	
说明	输出	出 缴交月份,缴交人数,单位缴交额,职工缴交额,缴交类型,缴交原因,					缴交原因,			
		银行录	银行录机日期,到帐日期,支票号。							
功能说明	查询某	单位所有	f的缴交证	记录。						
<u> </u>										
运行环 境说明	所有支	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用关	调用模:	调用模块 汇缴清册								

系说明 被调用模块

名	称	日结单打印		标识	Day_car ry_forw ard_pri nt	R40	子系 统名 称		系统 名称	
接说	口明	输入		入网点名 入日结日						
100	.>1	输出								
功 说	能明	查询某	日中心前	<b></b>	全帐戸和暂り	<b>收帐户</b> 日	结单并	打印。日	结单见样	表
运行境设		所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调月	月关	调用模块	调用模块   日结							
系说	見明	被调用模块								

名 称	确认后 查询	日结表	标识	Day_carr y_forwar d_query	R41	子系 统名 称		系统 名称	
	输入	输入       1、输入网点名称         2、输入银行录机日期							
接切明		a.公积 销户本 支取款 c. 暂收 汇缴转 2、帐	金帐户显示金、销户公调整、增效款帐户的 出、支取户汇总余额	公积金帐户和 示:上日余约 利息、转移 加合计 的信息:上日 转出、待汇 预显示信息: 款户待支取	额转 余额、 余额、 网点	日汇缴金转让转移转让单位待注整、待定公积金户	金额、补约出、年度 出、年度 上缴转入 支取款调 汇总余额	结息、汇约 、支取转。 整 页、暂收款	激款调整、 入、待处理 X户待汇缴
功 说 明	按   占	查询日约	吉后某日的	日结信息和	帐户汇	L总余额 <sup>。</sup>	信息并打	印。	
运行环 境说明	別有又	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序							
调用关	调用模	调用模块 日结							
系说明	被调用	被调用模块							

4

名称	网点单位明细 查询	标识	Bank_etp s_query	R42	子系 统名 称		系统 名称	
----	--------------	----	---------------------	-----	---------------	--	----------	--

	输入	l	\网点名称 \检索条件							
接 口 说 明	输出	率、余额								
功 能 说 明	根据检索条件查询网点各单位公积金明细并打印。 检索条件为:网点、缴交月份、职工人数、实缴人数、平均人月缴额、月缴金额、月缴金额、平均人缴率									
运行环 境说明	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序									
调用关	调用模块	夬	日结							
系说明 被调用模块										

名	称	职工结息查询		标识	Emp_carr y_forwar d query	R43	子系 统名 称		系统 名称		
	接口:	输入		L 入单位系织 入结息年原	元 <u>------------------------------------</u>	位旧帐号:		I 名称选择	<b>圣</b> 单位		
说	明	输出	填报单位、页数、序号、单位名称、单位旧帐号、职工人数、月 输出								
功说	能明	查询某具	单位所有	可职工的结	· 息信息并打	:印					
运行境设		所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调月	月关	调用模块	调用模块 日结								
系说	说明	被调用机	莫块								

					Emp_fund		子系		系统		
名	称	职工余额	额查询	标识	_remain_	R44	统名		が 名称		
					query		称		<b>石柳</b>		
		输入	1、输	入单位系统	<b>兖帐号或单位</b>	立旧帐号	号或单位	名称选择	4单位		
   接		捌八	2、输入职工系统帐号或职工旧帐号或职工名称选择职工								
没   说	明		职工结息信息:单位名称、单位旧帐号、单位帐号、序号、职工帐号、								
ŊL	-5/1	输出	职工原始帐号、职工姓名、结转年度、身份证号、结转积数、本年积数、								
			结转利息、本年利息、当前余额								
功	能		<b>治 台 甘 町</b>	1丁武	7町工的全新	i					
说	明	查询某单位某职工或全部职工的余额									
运行	运行环 所		所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
境说	見明	,,,,,,,,,,	4 4 1			,,,,,,,					

调用关	调用模块	日结
系说明	被调用模块	

名	称	职工余額 単	识工余额对帐 单		Emp_fund _duizhan g	R45	子系 统名 称		系统 名称			
		输入	输入单	位系统帐	立系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位							
接说	印明	输出	旧帐号	二余额对帐信息:单位帐号、单位名称、最近缴交月份、序号、职工 公号、职工姓名、帐户状态、月缴额、当前余额。 二结息信息的统计信息:职工总人数、月缴总额、总余额								
功说	能明	查询某具			₹额并打印		<i>y</i> •33••• <i>y</i>	<u> </u>				
	运行环 所有支持 sql 和 境说明		l Java 的³	平台都可以过	运行此和	程序						
调用	美	调用模块	夬	日结								
系访	兒明	被调用相	莫块									

名和	弥	业务流动	业务流水查询		Operatio n_query	R46	子系 统名 称		系统 名称		
接口说明	输入	1、输入网点 输入 2、输入银行录机日期 3、输入单位系统帐号或单位旧帐号或单位名称选择单位(可选)									
近 <sup>円</sup>	明	输出	输出 显示信息:查询日期、单位旧帐号、单位名称、金额、缴交月份、银行 录机日期、操作员。								
	能明		务、年结		这单位查询缴 冲业务的流						
运行环 境说明		所有支持	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用分	调用关 调用		夬								
系说明	月	被调用机	莫块								

名 称	日结前统	日结前缴交业 务查询		Render_q uery	R47	子系 统名 称		系统 名称	
接口说明	输入	2、输	入网点 入银行录标 入单位系织	孔日期 流帐号或单位	立旧帐号	号或单位	名称选择	<b>译</b> 单位(可	「选 )

	输出	输出									
功能	按网点引	按网点或银行录机日期或单位查询缴交业务(日结前)的流水帐。并且通过单									
说明	位流水	位流水帐可查询职工的流水明细。									
运行环	所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序										
境说明	/// 11, 2	3 Oqi 17.	00.00 H) 1 H 1 9.00 H 20.00 H								
调用关	调用模块 缴交基数调整										
系说明	被调用植	莫块									

名 称	用户管理		标识	Sys_User _manager	R48	子系 统名 称		系统 名称	
接口	输入	输入用	户代码、	用户姓名、	所属用	户组、月	所属网点		
说明	输出								
功 能 说 明	系统管理	理员可增	曾加或删除	除用户或修改	用户所	「属组或	网点。		
运行环 境说明	所有支持	寺 sql 和	l Java 的 <sup>△</sup>	平台都可以过	运行此和	呈序			
调用关	调用模块	夬							
系说明	被调用相	莫块	口令修改	女					

名	称	用户组管理		标识	Sys_grou p_manage r	R49	子系 统名 称		系统 名称	
接	接口说明	输入	1、输入用户组名称 2、选择相应的使用权限							
炕 		输出								
功说	能明	系统管理	理员可增	曾加用户组	l,并按用户	组分配	2相应的	权限。		
运行境说		所有支持 sql 和 Java 的平台都可以运行此程序								
调用	调用关 调用模		夬							
系说	系说明 被调用模块			口令修改						

名 称	口令修改		标识	Sys_pwd_ modi	R50	子系 统名 称	系统 名称	
接口说明	输入 输出		入原口令 次输入新口	口令				

功 说 明	用户可对自己的	り口令进行修改。													
运行环 境说明															
调用关	调用模块	用户管理,用户组管理													
系说明	被调用模块														

名	称	码表维持	护	标识	Sys_code _maintai n	R51	子系 统名 称		系统 名称						
接		输入			码表名称 码表代码和名称										
说	明	输出													
功说	能明	对系统	中可以修	多改的码表	<b>是进行重新定</b>	义。									
运行境说		所有支持	寺 sql 和	l Java 的³	平台都可以這	运行此和	程序								
调用	月关	调用模块	决	无											
系说	说明	被调用机	莫块	无											

## 3.3 功能需求追溯

各项功能需求与软件模块的对应关系为

	对应的功能需求		对应的功能需求
模块 1	1	模块 27	27
模块 2	2	模块 28	28
模块 3	3	模块 29	29
模块 4	4	模块 30	30
模块 5	5	模块 31	31
模块 6	6	模块 32	32
模块 7	7	模块 33	33
模块8	8	模块 34	34
模块 9	9	模块 35	35
模块 10	10	模块 36	36
模块 11	11	模块 37	37
模块 12	12	模块 38	38
模块 13	13	模块 39	39
模块 14	14	模块 40	40
模块 15	15	模块 41	41
模块 16	16	模块 42	42
模块 17	17	模块 43	43
模块 18	18	模块 44	44
模块 19	19	模块 45	45

模块 20	20	模块 46	46
模块 21	21	模块 47	47
模块 22	22	模块 48	48
模块 23	23	模块 49	49
模块 24	24	模块 50	50
模块 25	25	模块 51	51
模块 26	26		

### 3.4 复用策略

## 4. 数据设计

### 4.1 数据字典复审

职工基本信息表=职工姓名+性别+职工系统帐号+月工资额+缴交比例+单位月缴总额单位基本信息表=单位帐号+单位名称+银行网点+主管局+单位地址+负责人+联系方式缴交方式表=缴交方式

单位缴交信息表=处理方式+单位比例+单位定额

职工缴交信息表=职工比例+职工定额

网点=单位帐号+职工系统类型+到帐日期+转入金额+转出金额+操作员

汇缴表=单位帐号+汇缴月份+汇缴人数+汇缴金额

日期表=年份+月份+开始日期+截止日期

职工帐户状态表=开户+销户+正常

缴交方式=正常汇缴+正常补缴+非正常补缴

下帐凭证=下帐日期+支取金额

回滚=查找日期并删除原有数据

部分支取业务=单位帐号+单位名称+支取金额+支取人数+支票号+银行录机日期+下帐日期+ 支取原因+付款方式+操作员+操作日期

销户业务信息=单位帐号+单位名称+资金类型+金额+到帐日期+支票号+操作员+操作时间 日结=网点名称+输入当日公积金帐户的余额+输入当日暂收款帐户的余额

根据网点显示当日公积金帐户的信息=上日余额+当日汇缴金额+补缴金额+部分支取+销户本金+销户利息+转移转入+转移转出+年度结息+汇缴款调整+支取款调整+增加合计

根据网点显示当日暂收款帐户的信息=上日余额、单位待汇缴转入、支取转入、待处理汇缴 转出、支取转出、待汇缴款调整、待支取款调整

网点显示所有未经确认但日结的汇补缴信息=单位帐号+单位名称+缴交类型+缴交开始月份+缴交截止月份+缴交人数+银行录机日期

红肿资金类型=汇补交款+支取款+转入

《年终结转=选择网点后判断该网点银行录机日期是否等于6月30,如不等不能进行结息处理。并自动调出该网点下的所有未结息的单位》

变更清册=原单位系统帐号+单位名称+变更月份+职工旧帐号+职工帐号+职工姓名+原帐户状态+帐户状态变更类型+现帐户状态+原缴额+缴交变化金额+操作员+操作时间

补缴清册=新增人数+新增金额+启封人数+启封金额+调入人数+调入金额+封存人数+封存金

额+销户支取人数+销户支取金额+调出人数+调出金额

缴交明细=单位旧帐号+单位名称+打印时间+职工旧帐号+职工姓名+缴交月份+缴交类型+缴交方式+工资总额+单位缴交额+职工缴交额+缴交后余额+补缴原因

单位缴交明细=单位旧帐号+单位名称+打印时间+缴交月份+缴交人数+单位缴交额+职工缴交额+缴交类型+缴交原因+银行录机日期+到帐日期+支票号

日结表=公积金帐户(显示)+暂收帐户(显示)

日结公积金帐户=上日余额+当日缴汇金额+补缴金额+支取转入+待处理汇缴转出+支取转出+ 待汇缴款调整+袋支取款调整

日结帐户汇总余额=网上公积金汇总余额+暂收款户待汇缴款总余额+暂收款户待支取款总余额+网点暂收款户总余额

网点单位明细=填报单位+单位名称+单位旧帐号+职工人数+月缴总额+实缴人数+实缴金额+ 平均月缴额+平均人缴额+余额

职工信息=单位名称+单位旧帐号+单位帐号+职工帐号+职工旧帐号+职工姓名+结转积数+本 年积数+结转利息+本年利息+当前余额

职工结息信息=单位名称+单位旧帐号+单位帐号+序号+职工帐号+职工旧帐号+职工姓名+帐户状态+职工月缴额+缴至月份+结转金额+结转积数+本年积数+本年汇总总额+补缴总额+销户支取总额+部分支取额+部分支取额+利息总额+当前余额

职工余额对帐=单位帐号+单位名称+最近缴交月份+序号+职工旧帐号+职工姓名+帐户状态+ 月余额+当前余额

结息利息统计=职工总人数+月缴总额+总余额

缴交业务流水信息=查询日期+单位旧帐号+单位名称+资金类型+转入金额+转出金额+银行录机日期+操作员

冲业务流水信息=查询日期+单位旧帐号+单位名称+红冲类型+金额+银行录机日期 根据每年100万职工的归集量,可以估算:

本软件每年所需数据库的容量为500M 左右.

数据表为50 张。

每条记录所占空间最大为1K

#### 4.2 数据项

#### 单位信息

名称 单位名称

别名 CompanyName

取值 char 20 位

备注

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldName

取值 char 20 位

备注

名称 单位地址

别名 CompanyAddress

取值 char 20 位

名称 负责人

别名 Chief

取值 char 10 位

备注

名称 联系电话

别名 Telephone

取值 char 20 位

备注

#### 职工信息

名称 职工姓名

别名 EmployeeName

取值 char 10 位

备注

名称 职工帐号

别名 EmployeeAccount

取值 char 20 位

备注

名称 所在单位

别名 AffiliatedCompany

取值 char 20 位

备注 也就是单位信息表中的单位名称(CompanyName)

名称 性别

别名 Sex

取值 Male, Female

备注

#### 单位公积金信息表

名称 银行网点

别名 Netpoint

取值 char 20 位

备注 银行网点的主键

名称 主管局

别名 ChiefDepartment

取值 char 20 位

备注

名称 单位月缴总额

别名 CompayMonthPay

取值 money

备注

名称 职工月缴总额

别名 EmployeeMonthPay

取值 money

备注

名称 单位状态

别名 CompanyState

取值

备注

名称 缴存精度

别名 PayFloat

取值 float

备注

名称 开始缴交月份

别名 PayStartMonth

取值 integer

备注

# 单位缴交信息一览表

名称 单位比例

别名 CompanyRatio

取值 float

备注

名称 职工比例

别名 EmployeeRatio

取值 float

备注

名称 单位定额

别名 CompanyPart

取值 float

备注

名称 职工定额

别名 EmployeePart

取值 float

备注

#### 职工缴交信息一览表

名称 缴交方式

别名 PayType

取值 比率 or 定额

备注

名称 工资

别名 Salary

取值 float

职工帐号(EmployeeAccount)单位比例(CompanyRatio)单位定额(CompanyPart)职工定额(EmployeePart)

#### 单位缴交明细信息

名称 页数

别名 PageNumber

取值 integer

备注

名称 打印时间

别名 PrintTime

取值 date

备注

名称 月份

别名 PayMonth

取值 integer

备注

名称 缴交人数

别名 PersonsNumber

取值 integer

备注

名称 单位缴交额

别名 CompanyPayMount

取值 integer

备注

名称 职工缴交额

别名 EmployeePayMount

取值 integer

备注

名称 缴交原因

别名 CompanyPayReason

取值 variable char

备注

名称 银行录机日期

别名 RecordCompanyTime

取值 date

备注

名称 到帐日期

别名 ReceiveMoneyTime

取值 date

备注

名称 支票号

别名 ChequeNumber

取值 char 20 位

#### 备注

#### 职工缴交明细信息

名称 序号

别名 SerialNumber

取值

备注

名称 缴交月份

别名 EmployeePayMonth

取值 integer

备注

名称 缴交后余额

别名 PayLeft

取值 money

备注

名称 缴交原因

别名 EmployeePayReason

取值 variable char

备注

#### 暂收帐户操作明细

名称 单位名称

别名 CompanyName

取值 char 20 位

备注

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldName

取值 char 20 位

备注

名称 操作类型

别名 OperationType

取值

备注

名称 金额

别名 TempMoney

取值 money

备注

名称 到帐日期

别名 TempReceivedDate

取值 date

### 单位补缴信息

名称 缴交方式

别名 PayType

取值 比率 or 定额

备注

名称 补交月份

别名 LaterPayMonth

取值 integer

备注

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldAccount

取值 char 20 位

备注

### 职工补缴信息

名称 缴交方式

别名 PayType

取值 比率 or 定额

备注

名称 工资

别名 Salary

取值 money

备注

名称 单位缴交率

别名 CompanyPayRatio

取值 float

备注

名称 职工缴交率

别名 EmployeePayRatio

取值 float

备注

名称 单位缴交金额

别名 CompanyPayPart

取值 money

备注

名称 职工缴交金额

别名 EmployeePayPart

取值 money

备注

名称 补缴原因

别名 EmployeeLaterPayReason

取值 variable char

#### 备注

#### 统计信息

名称 本次缴交人数

别名 OncePayPersonNumber

取值 integer

备注

名称 单位部分合计

别名 CompanyPartSum

取值 money

备注

名称 职工部分合计

别名 EmployeePartSum

取值 money

备注

名称 本次缴交合计

别名 PaySum

取值 money

备注

### 单位变更信息表

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldAccount

取值 char 20 位

备注

名称 单位名称

别名 CompanyName

取值 char 20 位

备注

名称 月份

别名 CompanyAlterMonth

取值 integer

备注

#### 职工变更信息表

名称 职工旧帐号

别名 EmployeeOldAccoout

取值 char 20 位

备注

名称 职工帐号

别名 EmployeeAccount

取值 char 20 位

#### 备注

名称 职工姓名

别名 EmployeeName

取值 char 10 位

备注

名称 原帐户状态

别名 OldAccountState

取值

备注

名称 现帐户状态

别名 AccountState

取值

备注

名称 原缴额

别名 OldPayMount

取值 money

备注

名称 现缴额

别名 PayMount

取值 money

备注

### 银行网点操作名称

名称 操作员

别名 OperatorNumber

取值 char 20 位

备注

名称 操作时间

别名 OperateTime

取值 date

备注

## 银行网点统计信息

名称 新增人数

别名 AddedPersonNumber

取值 integer

备注

名称 新增金额

别名 AddedMoney

取值 money

名称 启封人数

别名 UnseelPersonNumber

取值 integer

备注

名称 启封金额

别名 UnseelMoney

取值 money

备注

名称 调入人数

别名 SwitchinPersonNumber

取值 integer

备注

名称 调入金额

别名 SwitchinMoney

取值 money

备注

名称 封存人数

别名 BlockedPersonNumber

取值 integer

备注

名称 封存金额

别名 BlockedMoney

取值 money

备注

名称 销户支取人数

别名 DestoryGetPersonNumber

取值 integer

备注

名称 销户支取金额

别名 DestoryGetMoney

取值 money

备注

名称 调出人数

别名 SwitchoutPersonNumber

取值 integer

备注

名称 调出金额

别名 SwitchoutMoney

取值 money

备注

#### 用户帐号信息表

名称 帐号 ID

别名 Account

取值 char 20 位

备注 单位帐号或职工帐号

名称 开户时间

别名 AccountStartTime

取值 date

备注

名称 帐号密码

别名 AccountPassword

取值 20 位

备注

#### 日期表

名称 银行录机时间

别名 RecordTime

取值 date

备注

### 网点公积金帐户

名称 网点名称

别名 NetpointName

取值 char 20 位

备注

名称 上日余额

别名 DayBeforeLeft

取值 money

备注

名称 当日汇缴余额

别名 DayPayLeft

取值 money

备注

名称 补缴金额

别名 LaterPayMoney

取值 money

备注

名称 部分支取

别名 PartGet

取值

备注

名称 销户本金

别名 DestoryAccountMoney

取值 money

备注

名称 销户利息

别名 DestoryAccountInterest

取值 money

备注

名称 转移转入

别名 Movein

取值

备注

名称 转移转出

别名 Moveout

取值

备注

名称 年度结息

别名 AnnualInterest

取值

备注

名称 汇缴款调整

别名 PayMoneyAdjust

取值

备注

名称 支取款调整

别名 GetMoneyAdjust

取值

备注

名称 增加合计 别名 AddedSum

取值

备注

### 网点暂收款帐户

名称 网点名称

别名 NetpointName

取值 char 20 位

备注

名称 单位待汇缴转入

别名 CompanyWaitedPaySwitchIn

取值 money

名称 支取转入

别名 GetSwitchIn

取值 money

备注

名称 待处理汇缴转出

别名 WaitedPaySwitchOut

取值 money

备注

名称 支取转出

别名 GetSwitchOut

取值 money

备注

名称 带汇缴款调整

别名 WaitedPayMoneyAdjust

取值

备注

名称 待支取款调整

别名 WaitedGetMoneyAdjust

取值

备注

#### 网点单位月份明细

名称 网点名称

别名 NetpointName

取值 char 长度 20

备注 表示银行网点的名字

名称 单位待汇缴转入

别名 CompanyWaitedPaySwitchIn

取值 money

备注

名称 待处理汇缴转出

别名 WaitedPaySwitchOut

取值 money

备注

名称 支取转出

别名 GetSwitchOut

取值 money

备注

名称 待汇缴款调整

别名 WaitedPayMoneyAdjust

取值

备注

名称 待支取款调整

别名 WaitedGetMoneyAdjust

取值

备注

名称 缴交月份

别名 PayMonth

取值 date

备注 公积金缴拉的月份

名称 职工人数

别名 EmployeeNumber

取值 integer

备注 表示职工的人数

名称 实缴人数

别名 PaidNumber

取值 integer

备注 实际缴拉的人数

名称 平均人月缴额

别名 AverageMonthPayByPerson

取值 money

备注 平均每人每月缴纳的公积金

名称 月缴金额

别名 MonthPayNetpoint

取值 money

备注 在网点一个月缴纳的金额

名称 平均人缴率

别名 AveragePayRate

取值 float

备注

#### 汇补缴业务

名称 单位帐号

别名 CompanyAccount

取值 char 20 位

备注 表示单位的帐号

名称 单位名称

别名 CompanyName

取值 char 20 位

备注 表示单位的名称

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldName

取值 char 20 位

备注 表示单位的旧帐号

名称 缴交类型

别名 PayType

取值

备注 表示缴费类型

名称 缴交开始月份

别名 StartTime

取值 integer

备注 开始缴费的月份

名称 缴交截止月份

别名 StopTime

取值 integer

备注 停止缴费的月份

名称 缴交人数

别名 PersonNumber

取值 integer

备注 缴费的人数

名称 银行录机日期

别名 RecordTime

取值 date

备注 这笔业务的日期

#### 支取表

名称 支取方式

别名 GetType

取值

备注 用户支取的方式

名称 职工帐号

别名 EmployeeAccount

取值 char 20 位

备注 职工的账号

名称 支取金额

别名 GetMoney

取值 money

备注

名称 下账日期

别名 DownAccountDate

取值 date

备注

名称 支取原因

别名 GetReason

取值 variable char 20 位

备注

名称 是否确认

别名 Decision

取值 yes no

备注

### 职工开户清册

名称 单位系统帐号

别名 CompanyAccount

取值 char 20 位

备注

名称 开户起止月份

别名 StartMonth

取值 integer

备注

名称 终止月份

别名 EndMonth

取值 integer

备注

名称 单位旧帐号

别名 CompanyOldAccount

取值 char 20 位

#### 备注

名称 单位名称

别名 CompanyName

取值 char 20 位

备注

名称 缴交方式

别名 PayType

取值 比率 or 定额

备注

名称 工资总额

别名 SalaryTotal

取值 money

备注

名称 单位缴交率

别名 CompanyPayRatio

取值 float

备注

名称 单位职工合计

别名 TotalEmployeePayMoney

取值 money

备注

名称 开户日期

别名 EmployeeOpenCountDate

取值 date

备注 职工开户的日期

#### 基数调整清册

名称 月份

别名 AdjustMonth

取值 integer

备注

名称 职工基数缴交信息

别名 EmployeeBasePayInfo

取值 variable char

名称 缴交额增加职工数

别名 PayAddedEmployeeNumber

取值 integer

备注

名称 增加金额

别名 IncreasedMoney

取值 money

备注

名称 缴交额减少职工数

别名 PaySubEmployeeNumber

取值 integer

备注

名称 减少金额

别名 ReducedMoney

取值 money

备注

名称 缴交额不变职工数

别名 PayConstantEmployeeNumber

取值 integer

备注

### 补教清册

名称 月份

别名 LaterPayMonth

取值 integer

备注

名称 补缴信息

别名 LaterPayInfo

取值 variable

备注

名称 本次缴交人数

别名 ThisTimePersonNumber

取值 integer

备注

名称 单位部分合计

别名 LatePayCompanyPartSum

取值 money

备注

名称 职工部分合计

别名 LaterPayEmployeePartSum

取值 money

备注

名称 本次缴交合计

别名 LaterPayTotal

取值 money

备注

#### 用户组信息

名称 用户组名称

别名 GroupName

取值 char 10 位

备注

名称 相应权限

别名 CorrespondRights

取值

备注

## 用户信息

名称 用户号码

别名 UserID

取值 char 20 位

备注

名称 所属于用户组名称

别名 BelongGroup

取值 char 10位

备注


名称 口令

别名 UserPassword


取值 char 10 位

## 4.3 数据库结构设计

#### 4. 3. 1 实体 E-R 图



4. 3. 2 转化得到的物理模型



# 4.4 数据结构与程序的关系

模块编号	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R1	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
数据结构	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4		6	7	8	9	0	1	2	3	4	5
职工(职工帐	√	√	√	√	√						√	√	√	√								√			
号)																									
单位(单位帐	<b>√</b>	√	√	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>	√	√	<b>√</b>	√	√	√	√					√			<b>√</b>	<b>√</b>		
号)																									
用户(用户帐	√	√	√	√							√	√										√		√	
号)																									
职业(职业号)	<b>√</b>	<b>√</b>																				<b>√</b>			
网点(网点 ID)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
用户组(组帐	√	√																							√
号)																									
销户支取 (职工														√			√					√			
ID)																									
部分支取(职工													√			√									
ID)																									
职工正常汇缴										√					<b>√</b>						√				

(职工 ID)																
职工非正常汇						√				√				√		
缴(职工 ID)																
单位正常汇缴							√			√				<b>√</b>		
(记录 ID)																
单位非正常汇						<b>√</b>				√				√		
缴(记录 ID)																
暂收帐户管理			<b>√</b>	<b>√</b>	√							√			√	
(记录 ID)																

模块编	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
数据	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
结构																									
职工(职				√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√						√
工帐号)																									
单位(单	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√				√
位帐号																									
用户组									√					√	√							√		√	
(用户组																									
帐号)																									
用户(用														√	√							√	√	√	
户帐号)	<u>.</u>	<u>.</u>													<u>.</u>					<u>.</u>					
网点(网	√	√			√				√					√	√	√				√	√				
点 ID)		<u>.</u>																							
暂收帐		√				√	√		√		√	√	√			√	√			√	√				
户(记录																									
ID)						,	,			,	,		,												
単位非						√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√				√				
正常汇																									
缴(记录																									
ID)			,	,			,	,	,			,	,		,	,	,				,				
单位正			√	√			√	√	√			√	√		√	√	√				√				
常汇缴																									
(记录																									
ID)				,			,	,	,	,	,	,			,	,	,				,				
职工非				√			√	√	√	√	√	√			√	√	√				√				
正常汇																									
缴(职工																									
ID) 职工正							<b>√</b>	√	√			√			<b>√</b>	√	,				<b>√</b>				
							^	^	^			\ \			\ \	\ \	√				^				
常汇缴																									
(职工																									
ID)																									

部分支													
取(职工													
支取													
ID)													
销户支	√												
取(职工													
销户支 取(职工 销户													
ID)													

### 4.5 文件设计

数据文件以 SQL 数据库文件的逻辑结构存储,采用顺序方式组织,总容量约 500MB,只有公积金管理人员有相应的存取权限

## 5.接口设计

## 5.1 用户界面设计规则

采用 Window 且必须提供对鼠标键盘的支持,通用图形界面,对用户友好,界面设计应遵循:

- 1. 尽量保持一致性: 界面规范应遵循 MS Windows 软件界面的规范.
- 2. 设计完整的对话过程: 系统的每一次对话都应该有明确的次序: 开始, 中间处理过程, 结束.
- 3. 提供简单的错误处理机制
- 4. 提供信息反馈:用多种信息提示用户当前软件运行状态,软件界面元件的功能.
- 5. 操作可逆: 其动作可以是单个的操作, 或者是一个相对独立的操作系列.
- 6. 设计练好的联机帮助.
- 7. 显示启动画面:画面简洁明快富有现代气息,不能太花哨. 提供控制的内部轨迹: 系统应该让用户感觉是由用户再作决定,可以通过提示字符和提示消息的方式让用户产生这种感觉.

## 5.2 内部接口设计

#### 5.2.1 开户接口

由工作人员命令选择开户类型调用不同模块,然后在该模块中顺序调用各个子模块, 对申请信息进行操作,发出驳回信息或开户通知。

#### 5.2.2 支取业务接口

根据工作人员命令选择调用部分支取模块和销户模块

#### 5.2.3 结转命令接口

根据工作人员命令选择结转类型调用不同模块

#### 5.2.4 缴交业务接口

根据工作人员命令选择缴交业务类型调用各种缴费及相关模块

#### 5.2.5 服务器端接口

调用银行工作人员模块,得到工作人员登陆信息后查询工作人员表对界面模块发出登陆成功信息。得到操作信息后查询工作人员信息表选择调用开户,调整,支取业务设置,自主分调整设置,工作人员权限设置模块。

#### 5.2.6 客户端接口

调用客户界面模块,得到客户登陆信息后查询信用卡信息表对界面模块发出登陆成功信息。得到拥护操作信息后查询信用卡信息表选择调用通知查询模块,个人信息查询模块,帮助查询模块。

### 5.3 外部接口设计

公积金管理人员界面

必须拥有包括工作人员登陆,自主调整分值设定命令,输入自主调整分,开户申请**登**记命令,帐户信息修改,帐户状态变更,暂收帐户管理,暂收帐户查询,缴交基数调整,用户管理,用户组管理,日结,汇补缴到帐日期调整,部分支取到帐日期调整,销户支取到帐日期调整,暂收款到帐日期调整,汇补缴手工分解,职工余额调整,年终结转,职工缴交明细查询,单位缴交明细查询,确认后日结表查询,网点单位明细查询,职工结息查询,职工余额查询,职工余额对帐单,业务流水查询,日结前缴交业务查询调整规则设置命令,输入调整规则设置,在内的可视化工作人员界面。用户界面

必须拥有包括用户登陆,帮助,查询,系统通知在内的可视化用户界面

## 6.出错处理设计

本软件应充分考虑各种系统错误,避免造成数据库系统不一致或损坏,采用对话框形式为用户提供,警告信息。

一些关键性操作(如删除,都应该提供确认机制)

# 7.系统维护设计

系统必须按照软件产品设计规范的步骤进行开发,并充分考虑可维护性,详细写各阶段的文档资料,以利于移植或二次开发。