16-06 HTTP协议分析

报文结构

请求行

状态行

头部字段

常用头字段

User-Agent

Accept

Host

Range

Connection

Date

Server

Content-Type

Content-Length

腾讯课堂 零声学院 音视频高级开发教程

进一步参考文档:《HTTP协议》《图解HTTP》

报文结构

你也许对 TCP/UDP 的报文格式有所了解,拿 TCP 报文来举例,它在实际要传输的数据之前附加了一个 20 字节的头部数据,存储 TCP 协议必须的额外信息,例如发送方的端口号、接收方的端口号、包序号、标志位等等。

有了这个附加的 TCP 头,数据包才能够正确传输,到了目的地后把头部去掉,就可以拿到真正的数据。



HTTP 协议也是与 TCP/UDP 类似,同样也需要在实际传输的数据前附加一些头数据,不过与 TCP/UDP 不同的是,它是一个"**纯文本**"的协议,所以头数据都是 ASCII 码的文本,可以很容易地用肉眼阅读,不用借助程序解析也能够看懂。

HTTP 协议的请求报文和响应报文的结构基本相同,由三大部分组成:

- 起始行 (start line): 描述请求或响应的基本信息;
- 头部字段集合 (header) : 使用 key-value 形式更详细地说明报文;
- 消息正文 (entity): 实际传输的数据,它不一定是纯文本,可以是图片、视频等二进制数据。

这其中前两部分起始行和头部字段经常又合称为"**请求头**"或"**响应头**",消息正文又称为"**实体**",但与"header"对应,很多时候就直接称为"body"。

HTTP 协议规定报文必须有 header,但可以没有 body,而且在 header 之后必须要有一个"空行",也就是"CRLF",十六进制的"0D0A"。

所以,一个完整的 HTTP 报文就像是下图的这个样子,注意在 header 和 body 之间有一个"空行"。

```
起始行(start line)
头部(header)
空行(CRLF)
```

看一下我们之前用 Wireshark 抓的包吧。

```
GET / HTTP/1.1

Host: 127.0.0.1

Connection: keep-alive

Upgrade-Insecure-Requests: 1

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181

Safari/537.36

Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image
/webp,image/apng,*/*;q=0.8

Accept-Encoding: gzip, deflate, br

Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
```

在这个浏览器发出的请求报文里。

第一行"GET / HTTP/1.1"就是请求行,而后面的"Host""Connection"等等都属于 header,报文的最后是一个空白行结束,没有 body。

在很多时候,特别是浏览器发送 GET 请求的时候都是这样,HTTP 报文经常是只有 header 而没 body。

请求行

了解了 HTTP 报文的基本结构后,我们来看看请求报文里的起始行也就是**请求行**(request line),它简要地描述了**客户端想要如何操作服务器端的资源**。

请求行由三部分构成:

- 1. 请求方法: 是一个动词,如 GET/POST,表示对资源的操作;
- 2. 请求目标:通常是一个 URI,标记了请求方法要操作的资源;
- 3. 版本号:表示报文使用的 HTTP 协议版本。

这三个部分通常使用空格(space)来分隔,最后要用 CRLF 换行表示结束。(图示SP代表空格)



还是用 Wireshark 抓包的数据来举例:

- 1 GET / HTTP/1.1\r\n
- 2 GET /live/livestream.m3u8 HTTP/1.1\r\n

在这个请求行里,"GET"是请求方法,"/"是请求目标,"HTTP/1.1"是版本号,把这三部分连起来,意思就是"服务器你好,我想获取网站根目录下的默认文件,我用的协议版本号是 1.1,请不要用 1.0 或者 2.0 回复我。"

别看请求行就一行,貌似很简单,其实这里面的"讲究"是非常多的,尤其是前面的请求方法和请求目标,组合起来变化多端,后面我还会详细介绍。

状态行

看完了请求行,我们再看<mark>响应报文里的起始行</mark>,在这里它不叫"响应行",而是叫"**状态行**"(status line),意思是**服务器响应的状态**。

比起请求行来说,状态行要简单一些,同样也是由三部分构成:

- 版本号:表示报文使用的 HTTP 协议版本;
- 状态码:一个三位数,用代码的形式表示处理的结果,比如 200 是成功,500 是服务器错误;
- 原因: 作为数字状态码补充, 是更详细的解释文字, 帮助人理解原因。



1 HTTP/1.1 200 OK\r\n

意思就是: "浏览器你好,我已经处理完了你的请求,这个报文使用的协议版本号是 1.1,状态码是 200,一切 OK。"


而另一个"GET /favicon.ico HTTP/1.1"的响应报文状态行是:

1 HTTP/1.1 404 Not Found

翻译成人话就是: "抱歉啊浏览器,刚才你的请求收到了,但我没找到你要的资源,错误代码是 404,接下来的事情你就看着办吧。"

头部字段

请求行或状态行再加上头部字段集合就构成了 HTTP 报文里完整的请求头或响应头,我画了两个示意图,你可以看一下。



请求头和响应头的结构是基本一样的,<mark>唯一的区别是起始行</mark>,所以我把请求头和响应头里的字段放在一起介绍。

头部字段是 **key-value** 的形式, key 和 value 之间用":"分隔,最后用 CRLF 换行表示字段结束。比如在"Host: 127.0.0.1"这一行里 key 就是"Host", value 就是"127.0.0.1"。

HTTP 头字段非常灵活,不仅可以使用标准里的 Host、Connection 等已有头,也可以任意添加自定义头,这就给 HTTP 协议带来了无限的扩展可能。


不过使用头字段需要注意下面几点:

- 字段名不区分大小写,例如"Host"也可以写成"host",但首字母大写的可读性更好;
- 字段名里不允许出现空格,可以使用连字符"-",但不能使用下划线"_"。例如,"test-name"是合法的字段名,而"test name""test_name"是不正确的字段名;

- 字段名后面必须紧接着":",不能有空格,而":"后的字段值前可以有多个空格;
- 字段的顺序是没有意义的,可以任意排列不影响语义;
- 字段原则上不能重复,除非这个字段本身的语义允许,例如 Set-Cookie。

用wireshark抓包的分析

请求



响应

Hypertext Transfer Protocol

> HTTP/1.1 200 OK\r\n

Connection: Keep-Alive\r\n
> Content-Length: 260\r\n

Content-Type: application/vnd.apple.mpegurl\r\n

Server: SRS/3.0.141(OuXuli)\r\n

 $\r\n$

[HTTP response 1/1]

[Time since request: 0.028100000 seconds]

[Request in frame: 3867]

[Request URI: http://111.229.231.225:8081/live/livestream.m3u8]

File Data: 260 bytes

∨ Media Type

Media type: application/vnd.apple.mpegurl (260 bytes)

0000	48	54	54	50	2f	31	2e	31	20	32	30	30	20	4f	4b	0d	HTTP/1.1 200 OK
0010	0a	43	6f	6e	6e	65	63	74	69	6f	6e	3a	20	4b	65	65	·Connect ion: Kee
0020	70	2d	41	6c	69	76	65	0d	0a	43	6f	6e	74	65	6e	74	p-Alive ∙Content
0030	2d	4c	65	6e	67	74	68	3a	20	32	36	30	0d	0a	43	6f	-Length: 260··Co
0040	6e	74	65	6e	74	2d	54	79	70	65	3a	20	61	70	70	6c	ntent-Ty pe: appl
0050	69	63	61	74	69	6f	6e	2f	76	6e	64	2e	61	70	70	6c	ication/ vnd.appl
0060	65	2e	6d	70	65	67	75	72	6c	0d	0a	53	65	72	76	65	e.mpegur l∴Serve
0070	72	3a	20	53	52	53	2f	33	2e	30	2e	31	34	31	28	4f	r: SRS/3 .0.141(0
0080	75	58	75	6c	69	29	0d	0a	0d	0a	23	45	58	54	4d	33	uXuli)·· ··#EXTM3
0090	55	0a	23	45	58	54	2d	58	2d	56	45	52	53	49	4f	4e	U·#EXT-X -VERSION
00a0	За	33	0a	23	45	58	54	2d	58	2d	4d	45	44	49	41	2d	:3 *#EXT- X-MEDIA-
00b0	53	45	51	55	45	4e	43	45	3a	31	37	36	0a	23	45	58	SEQUENCE :176 #EX
00c0	54	2d	58	2d	54	41	52	47	45	54	44	55	52	41	54	49	T-X-TARG ETDURATI
00d0	4f	4e	3a	39	0a	23	45	58	54	49	4e	46	3a	35	2e	35	ON:9 #EX TINF:5.5
00e0	35	34	2 c	20	6e	6f	20	64	65	73	63	0a	6c	69	76	65	54, no d esc∙live
00f0	73	74	72	65	61	6d	2d	31	37	36	2e	74	73	0a	23	45	stream-1 76.ts·#E
0100	58	54	2d	58	2d	44	49	53	43	4f	4e	54	49	4e	55	49	XT-X-DIS CONTINUI
0110	54	59	0a	23	45	58	54	49	4e	46	3a	35	2e	34	36	31	TY #EXTI NF:5.461

常用头字段

HTTP 协议规定了非常多的头部字段,实现各种各样的功能,但基本上可以分为四大类:

- 通用字段:在请求头和响应头里都可以出现;
- 请求字段: 仅能出现在请求头里, 进一步说明请求信息或者额外的附加条件;
- 响应字段: 仅能出现在响应头里, 补充说明响应报文的信息;
- 实体字段:它实际上属于通用字段,但专门描述 body 的额外信息。

对 HTTP 报文的解析和处理实际上主要就是对头字段的处理,理解了头字段也就理解了 HTTP 报文。

这里主要讲几个最基本的头,看完了它们你就应该能够读懂大多数 HTTP 报文了。

User-Agent

User-Agent是请求字段,只出现在请求头里。它使用一个字符串来描述发起 HTTP 请求的客户端,服务器可以依据它来返回最合适此浏览器显示的页面。

但由于历史的原因,User-Agent 非常混乱,每个浏览器都自称是"Mozilla""Chrome""Safari",企图使用这个字段来互相"伪装",导致 User-Agent 变得越来越长,最终变得毫无意义。

不过有的比较"诚实"的爬虫会在 User-Agent 里用"spider"标明自己是爬虫,所以可以利用这个字段实现简单的反爬虫策略。

Accept

Accept是请求字段,代表客户端希望接受的数据类型。比如Accept: text/xml (application/json); 代表客户端希望接受的数据类型是xml (json)类型;比如Accept: */*则说明客户端接收所有类型的数据。

Host

首先要说的是**Host**字段,它属于<mark>请求字段</mark>,只能出现在请求头里,它同时也是唯一一个 HTTP/1.1 规范里要求**必须出现**的字段,也就是说,如果请求头里没有 Host,那这就是一个错误的报文。

Host 字段告诉服务器这个请求应该由哪个主机来处理,当一台计算机上托管了多个虚拟主机的时候,服务器端就需要用 Host 字段来选择,有点像是一个简单的"路由重定向"。

例如我们的试验环境,在 127.0.0.1 上有三个虚拟主

机: "www.chrono.com""www.metroid.net"和"origin.io"。那么当使用域名的方式访问时,就必须要用 Host 字段来区分这三个 IP 相同但域名不同的网站,否则服务器就会找不到合适的虚拟主机,无法处理。

Range

Range是请求字段。

比如Range: bytes=5001-10000 对于只需获资源的范围请求,包含首部字段 Range 即可告知服务器资源的指定范围。上面的示例表示请求获取从第 5001 字节到第 10000 字节的资源。

比如Range: bytes=0- 则是请求所有的数据。

接收到附带 Range 首部字段请求的服务器,会在处理请求之后返回状态码为 206 Partial Content 的响应。无法处理该范围请求时,则会返回状态码 200 OK 的响应及全部资源。

Connection

管理持久连接

①: close 断开连接

1 Connection: close

HTTP/1.1版本的默认连接都是持久连接。为此,客户端会在持久连接上连续发送请求。当服务器端想明确断开连接时,则指定Connection 首部字段的值为 close。

②: Keep-Alive 保持连接

1 Connection: keep-alive

HTTP/1.1 之前的版本的默认连接都是非持久连接。为此,如果想在旧版本的HTTP协议上维持持续连接,则需要指定 Connection 首部字段的值为 keep-alive。

在客户单发送请求给服务器时,携带此参数和值,服务器也会加上字段和值进行返回响应。

http是一个无状态的面向连接的协议。

http无状态:无状态协议是指http协议本身对于事务处理没有记忆功能,服务器不知道浏览器的状态。通俗的即使你登录了,去访问同一个网站的不同网页,服务器都不会知道你是谁,如果需要记录登录用户的信息,用户操作,用户行为等数据需要使用cookie或session来存储。

keep-alive:从HTTP/1.1起,浏览器默认都开启了Keep-Alive,保持连接特性,客户端和服务器都能选择随时关闭连接,则请求头中为connection:close。简单地说,当一个网页打开完成后,客户端和服务器之间用于传输HTTP数据的TCP连接不会关闭,如果客户端再次访问这个服务器上的网页,会继续使用这一条已经建立的TCP连接。但是Keep-Alive不会永久保持连接,它有一个保持时间,可以在不同的服务器软件(如Apache)中设定这个时间。

误解:无状态不代表HTTP不能保持TCP连接,更不能代表HTTP使用的是UDP协议(无连接)。即使http 在无状态下,只要客户端和服务器的头部信息connection:keep-alive,则在有效期内他们使用同一条 TCP连接。

Date

Date字段是一个通用字段,但通常出现在响应头里,表示 HTTP 报文创建的时间,客户端可以使用这个时间再搭配其他字段决定缓存策略。

Server

Server字段是响应字段,只能出现在响应头里。它告诉客户端当前正在提供 Web 服务的软件名称和版本号, Server 字段也不是必须要出现的,因为这会把服务器的一部分信息暴露给外界,如果这个版本恰好存在 bug,那么黑客就有可能利用 bug 攻陷服务器。所以,有的网站响应头里要么没有这个字段,要么就给出一个完全无关的描述信息。

比如 GitHub, 它的 Server 字段里就看不出是使用了 Apache 还是 Nginx, 只是显示为"GitHub.com"。

Response Headers view parsed

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 01 Apr 2019 08:05:10 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: GitHub.com
Status: 200 OK
Vary: X-PJAX
ETag: W/"7d7ba1197bcc3fdc1fc7816c19c92201"
Cache-Control: max-age=0, private, must-revalidate
X-Request-Id: ea3c2f12-661a-4f86-898c-503f014d60e4
X-Frame-Options: deny
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block

再比如srs流媒体服务器的响应 Server: SRS/3.0.141(OuXuli)\r\n

Content-Type

Content-Type是**实体字段**,表发送端(客户端|服务器)发送的实体数据的数据类型。比如: Content-Type: text/html (application/json); 代表发送端发送的数据格式是html (json)。

Content-Length

实体字段里要说的一个是Content-Length,它表示报文里 body 的长度,也就是请求头或响应头空行后面数据的长度。服务器看到这个字段,就知道了后续有多少数据,可以直接接收。如果没有这个字段,那么 body 就是不定长的,需要使用 chunked 方式分段传输。