3 RTP协议

RTP报文格式

腾讯课堂 零声学院

FFmpeg/WebRTC/RTMP 音 视 频 流 媒 体 高 级 开 发 https://ke.qq.com/course/468797?tuin=137bb271

文档: 3-RFC3550(英文)-RTP A Transport Protocol for Real-Time Applications.pdf 3-RFC3550(中文)-RTP协议中文版.pdf

RTP报文格式

RTP报文由两部分组成:报头和有效载荷。RTP报头格式如下图所示,其中:

- V: RTP协议的版本号,占2位,当前协议版本号为2。
- P: 填充标志,占1位,如果P=1,则在该报文的尾部填充一个或多个额外的八位组,它们不是有效载荷的一部分。
- X:扩展标志,占1位,如果X=1,则在RTP报头后跟有一个扩展报头。
- CC: CSRC计数器,占4位,指示CSRC 标识符的个数。
- M:标记,占1位,不同的有效载荷有不同的含义,对于视频,标记一帧的结束;对于音频,标记帧的开始。
- PT: 有效载荷类型,占7位,用于说明RTP报文中有效载荷的类型,如GSM音频、JPEM图像等。
- 序列号:占16位,用于标识发送者所发送的RTP报文的序列号,每发送一个报文,序列号增1。接收者通过序列号来检测报文丢失情况,重新排序报文,恢复数据。
- **时戳(Timestamp)**:占32位,时戳反映了该RTP报文的第一个八位组的采样时刻。接收者使用时戳来 计算延迟和延迟抖动,并进行同步控制。
- **同步信源(SSRC)标识符**:占32位,用于标识同步信源。该标识符是随机选择的,参加同一视频会议的两个同步信源不能有相同的SSRC。
- 特约信源(CSRC)标识符:每个CSRC标识符占32位,可以有0~15个。每个CSRC标识了包含在该RTP 报文有效载荷中的所有特约信源。

V	Р	Х	CC	М	PT	序列号
时戳						

同步信源(SSRC)标识符

特约信源(CSRC)标识符

. . .

RTP报头格式

```
1 typedef struct rtp header t
 2 {
3
      uint32 t v:2;
                        /* protocol version */
      uint32_t p:1;
4
                        /* padding flag */
      uint32 t x:1;
                        /* header extension flag */
 5
      uint32_t cc:4;
                        /* CSRC count */
 6
                        /* marker bit */
7
      uint32 t m:1;
      uint32 t pt:7;
                       /* payload type */
8
9
      uint32 t seq:16; /* sequence number */
      uint32_t timestamp; /* timestamp */
10
      uint32 t ssrc; /* synchronization source */
11
12 } rtp header t;
```

同步信源是指产生媒体流的信源,例如麦克风、摄像机、**RTP混合器**等。它通过RTP报头中的一个32位数字SSRC标识符来标识,而不依赖于网络地址,接收者将根据**SSRC标识符来区分不同的信源**,进行RTP报文的分组。

特约信源是指当混合器接收到一个或多个同步信源的RTP报文后,经过混合处理产生一个新的组合RTP报文,并把混合器作为组合RTP报文的SSRC,而将原来所有的SSRC都作为CSRC传送给接收者,使接收者知道组成组合报文的各个SSRC。

在发送端,上层应用程序以分组形式将编码后的媒体数据传给RTP通信模块,作为RTP报文的有效载荷,RTP通信模块将根据上层应用提供的参数在有效载荷前添加RTP报头,形成RTP报文,通过Socket接口选择UDP协议发送出去。

在接收端,RTP通信模块通过Socket接口接收到RTP报文后,将RTP报头分离出来作相应处理,再将RTP报文的有效载荷作为数据分组传递给上层应用。


同步信源(SSRC)标识符:占32位,用于标识同步信源。该标识符是随机选择的,参加同一视频会议的两个同步信源不能有相同的SSRC。

特约信源(CSRC)标识符:每个CSRC标识符占32位,可以有0~15个。每个CSRC标识了包含在该RTP报文有效载荷中的所有特约信源。

这里的**同步信源**是指产生媒体流的信源,例如麦克风、摄像机、**RTP混合器**等;它通过RTP报头中的一个32位数字SSRC标识符来标识,而不依赖于网络地址,接收者将根据SSRC标识符来区分不同的信源,进行RTP报文的分组。

特约信源是指当混合器接收到一个或多个同步信源的RTP报文后,经过混合处理产生一个新的组合RTP报文,并把混合器作为组合RTP报文的 SSRC,而将原来所有的SSRC都作为CSRC传送给接收者,使接收者知道组成组合报文的各个SSRC。

若一个RTP包流的源,对由RTP混频器生成的组合流起了作用,则它就是一个作用源。对特定包的生成起作用的源,其SSRC标识符组成的列表,被混频器插入到包的RTP报头中。这个列表叫做CSRC表。用图表示大概是这样:



例如,有三个信号源各发出一路rtp流,RTP1携带的SSRC是SSRC1,RTP2携带的SSRC是SSRC2,RTP3携带SSRC3,这三路RTP流到达混合器时,混合器会将这三路流混合成一路流发出去,它会把这三路流的SSRC记录下来,形成一个列表,叫CSRC表,在发送的混合RTP流中,SSRC域填充的字段是混合器本身的SSRC4,而CSRC字段则会根据该包的负载的源来填入。

例如当前的RTP包的负载是来自SSRC1的,那么在当前RTP包的CSRC字段填入SSRC1。 这样接收者就可以根据CSRC来区分不同的信源;

一般的,混合的RTP流中,每隔一段时间,就会有一个RTP报文包含了完整的CSRC表。例如在发送混合流时的第一个RTP包,它的CSRC域把CSRC表都填入,此时该包的负载可能是无意义或者并不是媒体流;此后的RTP报文中则根据负载的来源来填入CSRC域。