

第五章 流体力学

流体是液体和气体的总称。流体的特点是流动性，流体与固体的一个重要区别是它在静态时不可能维持剪切应力。因此静止流体作用于流体内任一面元上只有法向力或正压力。

主要内容：

- (1) 流体静力学—帕斯卡原理、阿基米德原理；
- (2) 流体动力学—伯努利方程及其应用。

§5-1 流体静力学

1、静止流体中的压强：

流体内单位面元上所受正压力的大小称为压强。

平均压强： $\bar{p} = \frac{\Delta F}{\Delta S}$

某点处的压强： $p = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta S} = \frac{dF}{dS}$

单位：帕斯卡 ($1 p_a = \frac{1N}{1m^2}$)

可以证明：流体中某点处的压强与面元的取向无关，而是各向同性的。

证：在流体中某点处取直角三角柱形体积元。

因流体静止，所以：

x 方向： $p_t \Delta l \Delta z \sin \theta = p_t \Delta y \Delta z = p_x \Delta y \Delta z$
 $\therefore p_t = p_x$

y 方向： $p_y \Delta x \Delta z = p_t \Delta l \Delta z \cos \theta + \frac{1}{2} \rho g \Delta x \Delta y \Delta z$
 $= p_t \Delta x \Delta z + \frac{1}{2} \rho g \Delta V$


当 $\Delta V=0$ 时： $p_y = p_t$

➤无论流体时静止还是流动，以上结论都成立。

2、静止流体中压强的分布：


(1) 静止流体中同一水平面上压强相等。

$p_A = p_B$



(2) 静止流体中高度相差 h 的两点间压强差为 ρgh 。

$p_B - p_A = \rho gh$



(3) 帕斯卡原理：作用在封闭容器中流体上的压强等值地传到流体各处和器壁上。

由(2)： $\rho gh = p_B - p_A = (p_B + \Delta p) - (p_A + \Delta p)$

例题5-1：大坝迎水面与水平方向夹角 $\theta=60^\circ$ ，水深 $H=10m$ ，求每米长大坝受水的总压力和水平压力有多大？

取大坝底部为坐标原点， h 轴竖直向上，则高 h 处的压强为：

$p = \rho g(H-h)$

大坝上宽为 $1m$ ，高为 dh 的面元受到水的压力为：

$df = pdS = \frac{\rho g}{\sin \theta} (H-h) dh$

积分得大坝所受总压力为：

$f = \frac{1}{2} \rho g H^2 \frac{1}{\sin \theta} = 5.66 \times 10^5 N$

水平压力为： $f_{水平} = \frac{1}{2} \rho g H^2 = 4.90 \times 10^5 N$

本题可以不考虑大气对坝的压力，为什么？

3、流体中的浮力、阿基米德原理：

物体部分或全部浸于液体中时，因压强随深度增加而增加，物体下方所受向上的压力大于物体上方所受向下的压力。其总效果为物体受到一个竖直向上的作用力，称为浮力。

对于静止流体中的一团流体，因其静止，所以该团液体所受重力与浮力相等，即：

$$F_{\text{浮力}} = \rho g V$$



其中： ρ 为该液体的密度， V 为该团液体的体积。

阿基米德原理：物体在流体中所受浮力等于该物体排开之同体积流体的重力。

§5-2 流体的流动：

1、理想流体：

完全不可压缩的无粘滞流体称为**理想流体**。

液体不易被压缩，而气体的可压缩性大。但当气体可自由流动时，微小的压强差即可使气体快速流动，从而使气体各部分的密度差可以忽略不计。

流体内各部分间实际存在着内摩擦力，它阻碍着流体各部分间的相对运动，称为粘滞性。但对于很“稀”的流体，可近似看作是无粘滞的。

忽略内摩擦的作用，实际上是假定流体流动时**无能量的损耗**。很多实际流体（水、酒精、气体等）可近似看作无粘滞流体。

2、流线和流管：

流动的流体中每一点的流速矢量 \vec{v} 构成一个流速场。

一般，空间各点的流速随时间变化：

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$$

称为流体的**不定常流动**。

特殊情况下，流速不随时间变化：

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z)$$

称为流体的**定常流动**，或**稳定流动**。

为直观描述流体流动的情况，引入**流线**的概念：在流速场中画出一系列曲线，曲线上每一点的切线方向即为该点流速矢量的方向。

►流速场中每一点都有确定的流速方向，所以**流线不会相交**。



在流体内某点附近取垂直于流线的面元，则通过该面元边界的流线围成一细管，称为**流管**。

►由于流线不相交，所以**流管内、外的流体都不会穿过流管壁**。

3、流体的连续性原理：



在定常流动的理想流体内任取一流管。

因为流体不可压缩，所以流体密度 ρ 不变。

单位时间内从流管一端流入的流体等于从另一端流出的流体：

$$\rho v_1 dS_1 = \rho v_2 dS_2 = \text{常量} \quad \text{流体的连续性原理}$$

其中 $\rho v ds$ 为单位时间内流过流管任一横截面的流体质量，称为**质量流量**。

$$v_1 dS_1 = v_2 dS_2 = \text{常量} \quad \text{流体的连续性原理}$$

其中 $v ds$ 为单位时间内流过流管任一横截面的流体体积，称为**体积流量**。

§5-3 伯努利方程：

在作定常流动的理想流体中任取一流管，用截面 S_1 、 S_2 截出一段流体。

在 Δt 时间内， S_1 由 A 移至 A' ， S_2 由 B 移至 B' 。

$$\text{则： } \Delta V_1 = S_1 \Delta l_1, \Delta V_2 = S_2 \Delta l_2.$$

因流体不可压缩，所以： $\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$ 。

$A' B$ 段内流体在 Δt 时间内运动状态不变（定常流动），能量也不变。所以要计算 Δt 时间内整段流体的能量变化，只需要计算体积元 ΔV_2 与 ΔV_1 之间的能量差。

动能增量: $\Delta E_k = \frac{1}{2} \rho \Delta V \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \rho \Delta V \cdot v_1^2$

势能增量: $\Delta E_p = \rho g (h_2 - h_1) \Delta V$

外力作功: $\Delta W = p_1 S_1 \Delta l_1 - p_2 S_2 \Delta l_2 = p_1 \Delta V - p_2 \Delta V$

因理想流体无能量损耗, 根据功能原理:

$$p_1 \Delta V - p_2 \Delta V = \frac{1}{2} \rho \Delta V \cdot v_2^2 - \frac{1}{2} \rho \Delta V \cdot v_1^2 + \rho g h_2 \Delta V - \rho g h_1 \Delta V$$

即: $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g h_2$

或: $p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g h = \text{常量}$ 称为伯努利方程。

► 伯努利方程对定常流动的流体中的任一流线也成立。

例题5-2: 一大容器中装满水, 水面下方 h 处有一小孔, 水从孔中流出。求: 水的流速。

取一根从水面到小孔的流线AB, 在A端水的流速近似为0, 此流线两端压强均为大气压。

由伯努利方程:

$$p_0 + \rho g h = p_0 + \frac{1}{2} \rho v^2$$

由上式求得:

$$v = \sqrt{2gh}$$

例题5-3: 文丘里流量计。U形管中水银密度为 ρ' , 流量计中通过的液体密度为 ρ , 其他数据如图所示。求流量。

取水平管道中心的流线。

由伯努利方程: $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$

由连续性方程: $v_1 S_1 = v_2 S_2$

由压强关系: $p_1 - p_2 = (\rho' - \rho)gh$

由以上三个方程得:

$$Q = v_1 S_1 = v_2 S_2 = \sqrt{\frac{2(\rho' - \rho)gh}{\rho(S_1^2 - S_2^2)}} \cdot S_1 S_2$$