# 1 注册并获取行云 SDK

- 1)访问行云官方网站 http://www.adwalker.cn/注册开发者账户;
- 2) 登录行云平台,完善用户基本信息和财务账户信息;
- 3) 进入"下载中心", 获取 iOS SDK;
- 4)点击"添加应用",选择"iOS",按照要求填写应用基本信息,并保存;
- 5) 点击"应用列表"中的相应应用的"编辑"按钮,将会看到"appKey",这个 ID 将在"app 启动服务 Delegate 中注册用户信息"时用到。

# 2添加行云 SDK

1. 在工程中添加 AdWalker. framework 和相应的 Frameworks。

下载 ios 版 SDK 包将其中的 AdWalker. framework 复制到自定义路径。 进入 Xcode 开发环境后点击工程文件 -> TARGETS->Summary->Linked Frameworks and Libraries,点"+",点击" Add Other" 指向到下载的 AdWalker. framework。

2. 工程中添加 Adwalker.bundle 图片资源!

Name	
StoreKit.framework	
AdSupport.framework	
SystemConfiguration.framework	
imageIO.framework	
QuartzCore.framework	
AdWalker.framework	
MapKit.framework	
CoreTelephony.framework	
CoreGraphics.framework	
UIKit.framework	
Foundation.framework	
<u> </u>	

## 3添加接口代码

### 3.1 初始化开发者信息

```
在 AppDelegate 中引用:
#import <AdWalker/GuUserConfig.h>
#import <AdWalker/GuInitServer.h>
建议在- (B00L)application: (UIApplication *)application
didFinishLaunchingWithOptions: (NSDictionary *)launchOptions 中添加:
//配置开发者媒体 key

[GuUserConfig getInstance].guAppKey
=@"EMBCU4UXMHZY9PXONNXIM00154X1WAF110";//应用 key
[GuUserConfig getInstance].guChannel =@"";//渠道(选填)
```

## 3.2 初始化数据接口

//加载初始化数据

```
GuInitServer *initEscore = [[GuInitServer alloc]init];
[initEscore getInit];
[initEscore release];
```

## 3.3 实现方式

在需要墙或者插屏等展现形式的 View 中引用:

```
#import <AdWalker/AdHotWall.h>
#import <AdWalker/GuScoreWall.h>
#import <AdWalker/PobFrameWall.h>
#import <AdWalker/GuScore.h>
如果需要知道墙的打开关闭状态,插屏的加载状态等,请实现相关协议
@interface AdWalkerViewController:
```

UIViewController<GuHotWallDelegate, PobFrameWallDelegate, GuScoreWallDelegate>

### 例如:

## //推荐墙

### 获取推荐墙

```
AdHotWall *adhotWall = [[AdHotWall alloc]init];

[self presentViewController:adhotWall animated:YES completion:nil];

[adhotWall release];
```

# //积分墙

### 积分墙协议(查询积分和消耗积分必须实现该协议)

```
@protocol GuScoreWallDelegate <NSObject>
@optional
    //pragma mark - 查询积分成功回调 _score:剩余总积分; unit: 单位
    -(void)getAdScoreSucess:(int)_score unit:(NSString *) unit;
    //pragma mark - 查询积分失败回调 _code:状态码; error:错误详情
    -(void)getAdSCoreFailed:(int)_code error:(NSString *) error;
    //pragma mark - 消耗积分成功回调 _score:消耗的分; balance:剩余总积分;unit:单位
    -(void)consumptionAdScoreSucess:(int)_score balance:(int)balance
    unit:(NSString *) unit;
    //pragma mark - 消耗积分失败回调 _code:状态码; error:错误详情
    -(void)consumptionAdScoreFailed:(int)_code error:(NSString *)error;

@end
```

#### 获取积分墙

```
GuScoreWall *socreWall = [[GuScoreWall alloc]init];
[self presentViewController:socreWall animated:YES completion:nil];
[socreWall release];
```

#### 查询积分(self 为 GuScoreWallDelegate 协议)

```
[GuScore getScore:self];
```

### 消耗积分(self 为 GuScoreWallDelegate 协议)

```
[GuScore consumptionScore:5 delegate:self];
```

## //插屏 (案例可查看 demo 源码)

插屏协议(必须实现该协议)

```
@protocol PobFrameWallDelegate <NSObject, NSURLConnectionDelegate>
@optional
-(void) showPobFrameSucess; //插屏弹出成功
-(void) showPobFrameFail; //插屏弹出失败
-(void) closeGuFrameWall; //插屏关闭
-(void) initPobFrameSuccess; // 获取数据成功
-(void) initPobFrameFail; // 获取数据失败
@end
```

### 插屏预加载()

```
[[PobFrameWall getInstance]orientation:@"Portrait" andDelegate:self andUIViewController:self];
```

## 展示插屏(在实现预加载成功协议中调用)

```
[[PobFrameWall getInstance] showpobFrame];
```

### 插屏释放内存

[PobFrameWall getInstance].delegate = nil; [PobFrameWall destroy];