PA₂

初始化和MBR复制转移

首先, 初始化通用寄存器, 并且设置栈指针到0x0:0x7c00

```
mov sp, 0x7c00
xor ax,ax
mov ss,ax
mov es,ax
mov ds,ax
push dx
```

第二步,需要将MBR从0x0:0x7c00转移到0x0:0x0600位置。这是因为,在windows系统引导stage2阶段时,需要将其从磁盘读取到0x0:0x7c00处,为了防止覆盖掉MBR,所以会先将原来的MBR转移到0x0:0x0600处。

```
mov si,0x7c00 ; 源
mov di,0x600 ; 目的地
mov cx,512 ; 大小(循环次数)
cld ; 设置方向(forward)
rep MOVSB ; 复制
jmp SKIP + DEST ; 跳转

SKIP: EQU ($ - $$)
```

设置显示

1. 清屏

原有的屏幕上有很多信息影响显示效果,使用INT 10h,ah=06h,向上滚动屏幕,实现清屏效果

```
; 清屏 利用 0x06号功能, 上卷全部行, 则可清屏幕
mov ah,0x06
;清屏
mov al,0
;设置滚动(清屏)范围
mov cx,0
mov dx,0xffff
int 0x10
```

2. 显示选项

分为两步,第一步设置光标位置,使用INT 10h,ah=02h,bh设置页码,dh和dl设置光标的行与列

```
;光标位置初始化
mov ah,0x02
;设置页码和行列位置
mov bh,0
mov dh,3
mov dl,8
int 0x10
```

第二步,打印字符串,使用INT 10h,ah=13h,为了体现选择效果,设置了一定的颜色。es:bp指向字符串,cx是字符串长度,al设置了写字符的方式,bl设置了字符串颜色,bh设置了页码

```
mov bl,0x2
...
mov ax,sys1
mov bp,ax
mov cx,10
mov ah,0x13
mov al,0x01
mov bh,0x0

int 0x10

mov bl,0x2

; es: bp 为串首地址, es 此时同 cs 一致
; cx表示字符串长度
; cx表示字符串长度
; 子功能号: 13h 是显示字符及属性, 要存入 ah 寄存器
; al 设置写字符方式 al=01: 显示字符串,光标随着移动
; bh 存储要显示的页号,此处是第 0 页
```


实际效果如下(选择前):

```
Please use 1 and 2 to select the system and press enter to confirm.

Windows 10
Linux
```

系统选择

按下数字键1和2可以进行系统选择,1--Windows 10, 2--Linux,初始未选择的显示如上图所示,按下1或2后,选中的系统名会变为红色,在按下回车键进行确定之前,选择可以改变。具体代码详见汇编代码文件,流程图(input等为函数名)和实际效果如下:



Please use 1 and 2 to select the system and press enter to confirm. Please use 1 and 2 to select the system and press enter to confirm.

DAP构建、读取磁盘与stage2跳转

这一部分基本参考了MBR的原有部分,我先根据第一次作业以及网站上的资料内容,对Win和Linux系统的stage2引导进行了学习,然后进行了模仿。在这里,Windows 10的stage2是VBR,Linux的stage2是GRUB

首先构建磁盘地址包, win和Linux的磁盘地址包构建方式不太一样:

1. win的DAP构建 采用压栈的方式构建,最后将si的值设置为sp栈指针的值

;结合分区表信息,bp现在指向第一个分区开头mov bp,0x07BE

```
; 设置DAP(磁盘地址包)
; 通过压栈的方式设置
push dword 0x0
push dword [bp+0x8]
push word 0x0
push word 0x7c00
push word 0x1
push word 0x10
; 通过int 0x13读取磁盘
mov ah,0x42
mov dl,[bp]
mov si,sp
```

[bp+0x8]所指内容如下图所示,其实就是保留分区第一个扇区的起始位置

```
0000001B0 00 00 00 00 00 00 00 52 3F B8 29 00 00 80 20 0000001C0 21 00 07 7F 39 06 00 08 00 00 00 90 01 00 00 7F
```

2. **linux的DAP构建** 在MBR中找了一段非代码区域进行构建,原来MBR是在BIOS参数块中找了一块空间进行构建的,我选择在MBR末尾(即425-440字节)进行构建

```
; 设置DAP位置
mov ax,0x0000
mov ds, ax
mov si,0x07A8
;设置DAP详细信息
xor ax,ax
mov [si+0x4],ax
inc ax
mov [si-0x1],al
mov [si+0x2], ax
mov word [si],0x10
mov ebx,0x00000001
mov [si+0x8],ebx
mov ebx,0x00000000
mov [si+0xc],ebx
mov word [si+0x6],0x7000
```

DAP : Disk Address Packet		
offset range	size	description
00h	1 byte	size of DAP (set this to 10h)
01h	1 byte	unused, should be zero
02h03h	2 bytes	number of sectors to be read, (some Phoenix BIOSes are limited to a maximum of 127 sectors)
04h07h	4 bytes	segment:offset pointer to the memory buffer to which sectors will be transferred (note that x86 is little-endian: if declaring the segment and offset separately, the offset must be declared before the segment)
08h0Fh	8 bytes	absolute number of the start of the sectors to be read (1st sector of drive has number 0) using logical block addressing (note that the lower half comes before the upper half) ^[9]

DAP的格式如上图所示, Win(上)和Linux(下)的DAP具体内容如下所示(由低位到高位):

构建完之后,主要工作已经完成,只需要调用INT 13h,ah=42h,进行读取磁盘和jmp指令跳转到stage2的 拷贝位置即可进入下一阶段,具体实现详见代码文件。

Win的stage2不能引导Linux系统,选择后,直接进入Windows 10系统,Linux的stage2提供了选择不同系统内核的界面,效果如下所示:

