# Основные понятия и количественные показатели надёжности объектов Надёжность информационных систем

Пермь, 17 февраля 2021

### Литература

- Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловьёв А. Д. Математические методы в теории надёжности. — М.: Наука, 1965.
- 2 Острейковский В. А. Теория надёжности: учеб. для вузов. — M.: Высшая школа, 2003.
- Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надёжности: учеб. пособие для вузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
- Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надёжности: практикум: учеб. пособие для вузов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.
- Ушаков И. А. Курс теории надёжности систем: учеб. пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2008.

Некоторые из данных книг издавались неоднократно, можно использовать любое издание. Кроме того, не стоит ограничиваться лишь указанными источниками.

# Безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость

Безотказность — это способность объекта непрерывно сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки.

Безотказность характеризуют показателями: вероятностью безотказной работы, средней наработкой до отказа, средней наработкой на отказ, интенсивностью отказов, параметром потока отказов.

Наработка — продолжительность или объем работы объекта, измеряемые единицами времени, числом циклов нагружения, километрами пробега и т. п.

Hаработка до отказа — наработка объекта от начала его эксплуатации до возникновения первого отказа.

Наработка между отказами — наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа.

Если показатель надёжности характеризует одно из свойств надёжности, то он называется *единичным*, если же несколько свойств — *комплексным показателем надёжности*.


Свойство надежности	Единичный показатель надежности
Безотказность	Вероятность безотказной работы Средняя наработка до отказа Гамма-процентная наработка до отказа Средняя наработка на отказ Интенсивность отказов Параметр потока отказов
Долговечность	Средний ресурс Гамма-процентный ресурс Назначенный ресурс Средний срок службы Гамма-процентный срок службы Назначенный срок службы
Ремонтопригодность	Вероятность восстановления в заданное время Среднее время восстановления Интенсивность восстановления
Сохраняемость	Средний срок сохраняемости Гамма-процентный срок сохраняемости

Под вероятностью безотказной работы (ВБР) объекта понимается вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. ВБР является основной количественной характеристикой безотказности объекта на заданном временном интервале. Если обозначить через T время непрерывной исправной работы объекта от начала работы до первого отказа, а через t — время, за которое необходимо определить ВБР, то ВБР записывается в виде

$$P(t) = P\{T \geqslant t\}, \quad t \geqslant 0.$$

Свойства ВБР:

- **2** P(0) = 1;
- **3**  $P(+\infty) = 0$ .



#### Вероятность отказа

Случайная величина Т является неотрицательной и имеет дискретное или непрерывное распределение.

Вероятность того, что отказ объекта произойдёт за время, не превышающее заданной величины t, то есть что T < t, как вероятность события, противоположного тому, при котором  $t \leq T$ , равна

$$Q(t) = P\{T < t\} = 1 - P(t), \quad t \ge 0.$$

Функция Q(t) представляет собой интегральную функцию распределения случайной величины, то есть

$$Q(t) = F(t)$$
.

# Плотность распределения времени безотказной работы


Если функция Q(t) дифференцируема, то производная от интегральной функции распределения есть дифференциальный закон (плотность) распределения случайной величины T- времени исправной работы:

$$f(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{dQ(t)}{dt},$$
  
$$f(t) = -\frac{dP(t)}{dt}.$$

Очевидно, что

$$Q(t) = \int_0^t f(s) ds,$$

$$P(t) = \int_t^\infty f(s) ds = 1 - \int_0^t f(s) ds.$$



# Среднее время безотказной работы

Момент k-го порядка:

$$m_k = \int_0^\infty t^k f(t) dt.$$

# Среднее время безотказной работы

Момент k-го порядка:

$$m_k = \int_0^\infty t^k f(t) dt.$$

Среднее время безотказной работы:

$$T_{cp} = \int_0^\infty tf(t) dt.$$

# Среднее время безотказной работы

Момент k-го порядка:

$$m_k = \int_0^\infty t^k f(t) dt$$
.

Среднее время безотказной работы:

$$T_{cp} = \int_{0}^{\infty} tf(t) dt.$$

$$T_{cp} = \int_0^\infty t f(t) dt = -\int_0^\infty t \dot{P}(t) dt = -t P(t) \Big|_0^\infty + \int_0^\infty P(t) dt,$$

$$T_{cp} = \int_0^\infty P(t) dt.$$

# Дисперсия времени безотказной работы

$$D(T) = \int_0^\infty (t - T_{cp})^2 f(t) dt.$$

# Дисперсия времени безотказной работы

$$D(T) = \int_{0}^{\infty} (t - T_{cp})^{2} f(t) dt.$$

$$\begin{split} D(T) &= \int_0^\infty (t - T_{\text{cp}})^2 f(t) \, dt = \int_0^\infty t^2 f(t) \, dt - T_{\text{cp}}^2 = \\ &= -t^2 P(t) \Big|_0^\infty + 2 \int_0^\infty t P(t) \, dt - T_{\text{cp}}^2, \\ D(T) &= 2 \int_0^\infty t P(t) \, dt - T_{\text{cp}}^2. \end{split}$$

Пусть элемент проработал безотказно до момента t. Какова вероятность  $P(t,t_1)$  того, что он не откажет на участке  $(t,t_1)$ ? Пусть A — событие, означающее безотказную работу элемента на (0,t), а B — событие, означающее безотказную работу на  $(t,t_1)$ . Тогда

$$P(t, t_1) = P_A(B) = \frac{P(AB)}{P(A)},$$
  
 $P(t, t_1) = \frac{P(t_1)}{P(t)}.$ 

Поэтому

$$Q(t,t_1) = 1 - P(t,t_1) = \frac{P(t) - P(t_1)}{P(t)}.$$

Положим теперь  $t_1 = t + \Delta t$  и устремим  $\Delta t$  к нулю. Тогда

$$Q(t,t+\Delta t) = \frac{P(t) - P(t+\Delta t)}{P(t)} = -\frac{\dot{P}(t)}{P(t)} \Delta t + o(\Delta t). \label{eq:Q}$$

Интенсивность отказов:

$$\lambda(t) = -\frac{\dot{P}(t)}{P(t)} = \frac{f(t)}{P(t)}.$$

Величина  $\lambda(t)$  является локальной характеристикой надёжности.



$$\lambda(t) = -\frac{\dot{P}(t)}{P(t)}$$

$$\int_0^t \lambda(s) ds = -\int_0^t \frac{dP(s)}{P(s)}$$

$$\int_0^t \lambda(s) ds = -\ln P(s) \Big|_0^t$$

$$\int_0^t \lambda(s) ds = -\ln P(t)$$

$$P(t) = e^{-\int_0^t \lambda(s) ds}$$

— это наработка, в течение которой отказ объекта не возникнет с вероятностью  $\gamma$ , выраженной в процентах.

Гамма-процентная наработка определяется из уравнения

$$1 - F(t_{\gamma}) = 1 - \int_{0}^{t_{\gamma}} f(t) dt = \frac{\gamma}{100}.$$

Спасибо за внимание!