حل تمرین هشتم درس سیستمهای عامل

د کتر زرندی

پاییز ۰۰

2- سه فرآیند همروند زیر را در نظر بگیرید که دارای سه سمافور باینری هستند. سمافورها به صورت S1=1، S0=0، S2=0 مقداردهی اولیه شدهاند.

Process P2

Process P1

Process P0

Process P0

Process P0

Process P0

Process P2	Process P1	Process P0
wait(S2); release (S1);	while(True) { wait (S1); print ' Hello world '; release (S0); release (S2); }	wait(S0); release (S1);

در ابتدا P1 اجرا مي شود زيرا فقط S1 برابر 1 است. پس يكبار "Hello world" چاپ خواهد شد.

سپس وقتی S0 و S2 توسط P1 releases , می شوند و هر یک از P0 و P2 می توانند اجرا شوند.

فرض كنيم P0 اجرا شده و S1 را release مي كند (اكنون مقدار 1 ، S1 است).

اكنون دو احتمال وجود دارد كه P1 يا P2 مي توانند اجرا شوند.

فرض کنیم P2 اجرا و S1 ، release شود. بنابراین در پایان P1 اجرا شده و چاپ "Hello world" انجام خواهد شد (به معنی دو "PHIIO world" اما اگر P1 قبل از P2 اجرا شود، در مجموع 3 چاپ "Hello world" انجام خواهد شد (یکی در زمان اجرای P1 و سپس اجرای P2 که S1 را آزاد می کند و سپس P1 دوباره اجرا می شود).

بنابراین پاسخ کامل حداقل دو "Hello world"است.

```
۱. الف) یک فراخوانی دستورات ()acquire و ()release در فقل mutex باید به صورت اتمی انجام شود و به همین دلیل معمولا با استفاده
       از روشهای اتمی سختافزاری پیاده سازی می شوند. شما برای این کار از دستور (compare_and_swap استفاده کنید. دقت کنید که
int compare_and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
                                                                  پیاده سازی شما نباید در هیچ حالتی دچار بن بست (deadlock) شود.
    int temp = *value;
   if (*value == expected)
    *value = new value;
                   /* old value */
   return temp;
                        int lock = 0:
                        int available = 1:
                        int acquire() {
                               while (compare and swap( &available, 1, 0) != 1);
                        int release() {
```

while (compare and swap(&lock, 0, 1) != 0);

available = 1:

lock = 0;

3- در مورد دستورات سخت افزاری حل ناحیه بحرانی Test_and_Set و Compare_and_Swap به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) چطور دستور Test_and_Set را مي توان با استفاده از Compare_and_Swap پياده سازي كرد؟

ب) هنگام استفاده از هر یک در زبانهای سطح بالا (مثل C) داخل حلقه while قبل از ناحیه بحرانی، آیا اتمیک بودن دستورات while و دیگر دستورات سطح بالا مهم نیست؟ چرا؟

ج) چطور در سیستمهای تک هسته ای (تک program counter)، اتمیک بودن دستورات فوق، مشکل ناحیه بحرانی را حل می کند (به عبارتی توضیح دهید چرا حتی با تعویض متن، شرط مسابقه و ناسازگاری پیش نخواهد آمد و چطور انحصار متقابل تامین می شود)؟

د) در سیستمهای چند هسته ای یا چند پردازنده ای که دارای چندین سخت افزار موازی من جمله program counter هستند، آیا دستورات فوق مشکل ساز نیستند؟ آیا شرایطی پیش نمی آید که دو فرآیند در دو هسته بصورت موازی (مثالی از همروندی) اجرا شوند طوریکه هر دو در حین استفاده از دستور Test_and_Set (یا کنید. Compare_and_Swap) روی یک متغیر مشترک از حافظه باشند و در این حالت، شرط مسابقه و ناسازگاری پیش آید یا انحصار متقابل تامین نشود؟ بحث کنید.

test_&_set(int * lock){

(الف

Return compare_&_swap(lock,0,1);

ب) در واقع دستورات و متغیرهای تاثیر گذار روی فرایند اجرای دستوراتی که قصد اجرای اتمیک آنها را داریم، برایمان مهم هستند اما بقیه خیر. زیرا با استفاده از روش های TAS و CAS که از اتمیک بودن آنها اطمینان داریم میتوانیم از اجرای اتمیک ناحیه ی بحرانی مورد نظر اطمینان حاصل کنیم و بقیه ی دستورات while اهمیتی ندارند.

ج) در سیستم های تک هسته ای از آنجایی که دستورات اتمیک هستند، وقتی زمان context switching یا وقفه برسد، اگر فرایندی در ناحیه ی بحرانی باشد تا پایان اجرای آن ناحیه ی بحرانی آن فریاند به اجرا ادامه میدهد پس شرایط مسابقه ای رخ نخواهد داد چون همچنان اتمیک بودن و فعالیت بک برنامه در ناحیه ی بحرانی حفظ خواهد شد. همچنین چون یک program counter در این شرایط وجود دارد عملا فقط یک فرایند وجود دارد در هر لحظه که میتواند ناحیه ی بحرانی را اجرا کند که آن هم کاملا اتمیک اجرا خواهد شد و انحصار متقابل وجود دارد.

د) اگر دو دستور TAS یا CAS به طور همزمان روی هسته های پردازشی متفاوت اجرا شوند، سخت افزار سیستم مدیریت این که این دو فرایند به طور همزمان وارد ناحیه ی بحرانی نشوند را میتواند انجام دهد. در واقع متغیری مشترک، مثلا به نام lock را برای این موضوع در نظر گرفته و به کمک مقادیر آن، این مدیریت را انجام میدهد در نتیجه انحصار متقابل تضمین شده و شرایط مسابقه رخ نخواهد داد. این کنترل سخت افزاری توسط ماژولی به نام DPROM انجام میشود و از این موضوع جلوگیری میکند که چند دستور TAS به داده ها دسترسی پیدا کنند.