浙江水学

本科实验报告

课程名称:	操作系统
姓 名:	
学 院:	计算机科学与技术学院
系:	计算机科学与技术系
专业:	计算机科学与技术
学 号:	
指导教师:	夏莹杰

2022年9月25日

浙江大学操作系统实验报告

实验名称: GDB + QEMU 调试 64 位 RISC-V LINUX

电子邮件地址: 手机:

实验地点: 曹西 503 实验日期: <u>2022</u> 年 <u>9</u>月 <u>22</u>日

一、实验目的和要求

- 1. 配置 Linux 环境
- 2. 安装 docker, 并载入实验环境镜像
- 3. 下载 linux kernel 源码,并在 docker 容器中进行编译
- 4. 加载实验环境镜像到容器中
- 5. 使用 gdb 调试内核运行情况

二、实验过程

- 1. 搭建 Docker 环境
 - ① 安装 Docker 环境: 此处我直接选用了 docker 官方阿里云映像的安装脚本,即\$curl -fsSL https://get.docker.com | bash -s docker -- mirror Aliyun。等待一段时间,安装好后即可使用 docker 命令。

② 使用 docker load 命令载入实验环境镜像 oslab. tar。使用 docker images 命令确认实验镜像已载入成功。

```
zarin@ZaricCarpathia:~$ sudo docker load < oslab.tar</pre>
[sudo] zarin 的密码:
36ffdceb4c77: Loading layer 75.15MB/75.15MB
8b59f73b2a6e: Loading layer 3.577GB/3.577GB
Loaded image: oslab:2021
zarin@ZaricCarpathia:~$ sudo docker images
REPOSITORY
              TAG
                        IMAGE ID
                                       CREATED
                                                        SIZE
oslab
              2021
                        8c15472cd111
                                       7 months ago
                                                        3.63GB
hello-world
                        feb5d9fea6a5 12 months ago
             latest
                                                        13.3kB
```


③ 从该镜像创建一个容器 oslab,并把\${HOME}目录挂载到容器中的/debug目录中。可通过 1s 等命令查看容器内部目录结构,确认挂载成功。




- 2. 获取 Linux 源码和已经编译好的文件系统
 - ① 从 kernel. org 下载获取 linux 源码。



② 使用 git 工具 clone 课程仓库,以获得根文件系统的镜像。



③ 将 linux kernel 源码解压到 os22fall-stu/src/lab0 下。



- 3. 编译 Linux 内核
 - ① 从终端进入 oslab 容器。

```
zarin@ZaricCarpathia:~$ sudo docker start oslab
oslab
zarin@ZaricCarpathia:~$ sudo docker exec -it oslab bash
root@61868c8ae428:/#
```

② 进入 debug/os22fall-stu/src/lab0/linux 目录。

```
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0/linux# ls

COPYING LICENSES arch fs kernel scripts virt

CREDITS MAINTAINERS block include lib security

Documentation Makefile certs init mm sound

Kbuild Module.symvers crypto io_uring net tools

Kconfig README drivers ipc samples usr
```

③ 使用交叉编译工具编译 linux kernel, 等待直到完成。

```
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0/linux# make ARCH=riscv CROSS_COMP
ILE=riscv64-unknown-linux-gnu- defconfig
   HOSTCC scripts/basic/fixdep
   HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0/linux# make ARCH=riscv CROSS_COMP
ILE=riscv64-unknown-linux-gnu- -j4
   HOSTCC scripts/dtc/flattree.o
   HOSTCC scripts/dtc/dtc.o
```

- 4. 使用 QEMU 运行内核
 - ① 回到上一层目录(即 1ab0),使用 qemu 命令运行内核。启动终端,可以通过 1s 等命令验证内核是否已成功编译并启动。

```
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# qemu-system-riscv64 -nographic -
machine virt -kernel linux/arch/riscv/boot/Image \
     -device virtio-blk-device,drive=hd0 -append "root=/dev/vda ro console=ttyS
0"\
     -bios default -drive file=rootfs.img,format=raw,id=hd0
OpenSBI v0.9
                        / ____ | _ \_ _ |
                __ _ _ | (___ | | |__) | | | |
1111__
 | | | | | '_ \ / _ \ '_ \ \___ \| _ < | |
 | |_| | | |_) | __/ | | | |____) | |_) || |_
 \mathbf{I}
       I \perp I
Platform Name
                        : riscv-virtio.gemu
Platform Features
                        : timer,mfdeleg
Platform HART Count
                        : 1
Firmware Base
                        : 0x80000000
Firmware Size
                        : 100 KB
Runtime SBI Version
                        : 0.2
```

```
Please press Enter to activate this console.

/ # ls

bin etc lost+found sbin usr

dev linuxrc proc sys

/ #
```

- 5. 使用 GDB 对内核进行调试
 - ① 开启两个终端,分别用 qemu 运行 linux kernel,以及使用 vmlinux 打 开 linux,准备进行调试。

② 使用 gdb 连接端口 1234,设置断点,continue,以让 linux kernel 启动。从终端可见,程序运行在断点处停止。

```
(gdb) target remote : 1234
Boot HART ID
                         : 0
                                                                                  Remote debugging using : 1234
Boot HART Domain
                         : root
Boot HART ISA
                         : rv64imafdcsu
                                                                                 (gdb) b start_kernel
                                                                                  Cannot access memory at address 0xffffffff808006b8
oot HART Features
oot HART PMP Count
                                                                                 (gdb) set riscv use-compressed-breakpoints on
Boot HART PMP Granularity : 4
                                                                                 (gdb) b start_kernel
Boot HART PMP Address Bits: 54
                                                                                 Breakpoint 1 at 0xffffffff808006
Boot HART MHPM Count
                                                                                 (gdb) continue
                                                                                  Continuing.
Boot HART MHPM Count
oot HART MIDELEG
                         : 0x00000000000000222
                        : 0x000000000000b109
Boot HART MEDELEG
                                                                                 Breakpoint 1, 0xffffffff808006b8 in start_kernel ()
```

③ 继续进行其他指令的操作,以熟悉 gdb 调试过程。这些指令及其结果可详见思考题。

```
[ 1.202278] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 254:0.
[ 1.204882] devtmpfs: mounted
[ 1.230549] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2172K
[ 1.232133] Run /sbin/init as init process

Please press Enter to activate this console. [ (gdb) ni

(gdb) ni

(start_kernel ()

(gdb) n

Single stepping until exit from function start_kernel, which has no line number information.
```

三、讨论和心得

由于实验指导书中在容器内和容器外的命令都用的是\$提示符,我一开始以为后续操作需要在自己的 linux 系统中自行安装工具链进行。等走到编译的步骤时,因为没有指定的编译器(riscv64-unknown-linux-gnu-),在思考许久之后才明白过来这个编译器是置在容器内的。所以以后希望能把指导书里容器内和容器外的提示符区分一下,比如容器内用#······

除此之外,实验过程还是很顺畅的。

四、思考题

- 1. 使用 riscv64-unknown-elf-gcc 编译单个 .c 文件
 - ① 编写程序如下:

```
рго.с
  打开(O) ~
                                                 ~/os22fall-stu/src/lab0
1 #include < stdio.h>
 3 signed main(){
           int a=1;
5
           int b=2;
           int c=a;
6
7
           a=b;
           b=c;
8
9
           printf("Hello World!\n"):
10
           return 0;
```

② 从终端进入容器,在容器内键入命令如下(采用交叉编译,因为直接编译无法在容器内进行):

```
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# make ARCH=riscv CROSS_COMPILE=riscv64-unknown-elf-gcc proccpro.c -o proccprot@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# ./proHello World!
```

- ③ 键入运行命令后程序正常执行正常输出,可见步骤成功。
- 2. 使用 riscv64-unknown-elf-objdump 反汇编 1 中得到的编译产物
 - ① 重新直接编译 pro.c:

root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# riscv64-unknown-elf-gcc -o pro p ro.c

② 使用 riscv64-unknown-elf-objdump 进行反编译:

root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# riscv64-unknown-elf-objdump -d pro > pro.asm

③ 可以查看生成的输出文件,以确认反编译过程正确。

```
66 000000000001014a <main>:
      1014a:
                    1101
67
                                               addi
                                                        sp,sp,-32
68
      1014c:
                    ec06
                                               sd
                                                        ra,24(sp)
      1014e:
                    e822
                                               sd
69
                                                        s0,16(sp)
70
      10150:
                    1000
                                               addi
                                                        s0,sp,32
                                                        a5,1
71
      10152:
                    4785
                                               li
                                                        a5,-20(s0)
                    fef42623
72
      10154:
                                               SW
73
      10158:
                    4789
                                               li
                                                        a5,2
                                                        a5,-24(s0)
                    fef42423
74
      1015a:
                                               SW
75
      1015e:
                    fec42783
                                               lw
                                                        a5,-20(s0)
                    fef42223
76
      10162:
                                                        a5,-28(s0)
                                               SW
77
      10166:
                    fe842783
                                               lw
                                                        a5,-24(s0)
78
      1016a:
                    fef42623
                                                        a5,-20(s0)
                                               SW
79
      1016e:
                    fe442783
                                               lw
                                                        a5,-28(s0)
                    fef42423
      10172:
                                               SW
                                                        a5,-24(s0)
      10176:
                                                        a5,0x12
81
                                               lui
                    67c9
82
      10178:
                    62878513
                                               addi
                                                        a0,a5,1576 # 12628 <__errno+0x8>
                    1c0000ef
83
      1017c:
                                               ial
                                                        ra,1033c <puts>
84
      10180:
                    4781
                                               li
                                                        a5,0
85
      10182:
                    853e
                                                        a0,a5
                                               ΜV
86
      10184:
                    60e2
                                               ld
                                                        ra,24(sp)
                    6442
87
      10186:
                                               ld
                                                        s0,16(sp)
88
      10188:
                                               addi
                    6105
                                                        sp,sp,32
89
      1018a:
                    8082
                                               ret
```

- 3. 调试 Linux 时:
 - ① 在 GDB 中查看汇编代码 在 gdb 中输入 layout asm 即可。

```
>0xffffffff8000351e <arch_cpu_idle+14>
                                            csrsi
                                                     sstatus,2
   0xffffffff80003522 <arch_cpu_idle+18>
                                             ld
                                                     s0,8(sp)
   0xfffffff80003524 <arch_cpu_idle+20>
                                                     sp,sp,16
                                            addi
   0xfffffff80003526 <arch_cpu_idle+22>
                                            addi
                                                     sp,sp,-32
   0xfffffff8000352a <__show_regs+2>
                                            sd
                                                     s0,16(sp)
   0xfffffff8000352c <__show_regs+4>
                                                     s1,8(sp)
   0xfffffff8000352e <__show_regs+6>
                                            sd
                                                     ra,24(sp)
   0xfffffff80003530 <__show_regs+8>
                                            addi
                                                     s0,sp,32
   0xfffffff80003532 < show regs+10>
                                                     s1,a0
                                            ΜV
   0xffffffff80003534 <__show_regs+12>
                                            auipc
                                                     a0,0xd6c
   0xffffffff80003538 <__show_regs+16>
                                            addi
                                                     a0,a0,-1996
   0xffffffff8000353c < show regs+20>
                                            auipc
                                                    ra,0x31a
remote Thread 1.1 In: arch_cpu_idle
                                                          PC: 0xffffffff8000351e
                                                   L??
(gdb)
```

② 在 0x80000000 处下断点 直接输入 b *0x80000000 即可。 (gdb) b *0x80000000 Breakpoint 1 at 0x80000000

③ 查看所有已下的断点 直接输入 info break 即可。

(gdb) info break

Num Type Disp Enb Address What

1 _ breakpoint keep y 0x000000080000000

④ 在 0x80200000 处下断点 直接输入 b *0x80200000 即可。

> (gdb) b *0x80200000 Breakpoint 2 at 0x80200000

⑤ 清除 0x80000000 处的断点 直接输入 clear *0x80000000 即可。

(gdb) clear *0x80000000 Deleted breakpoint 1

⑥ 继续运行直到触发 0x80200000 处的断点 直接输入 continue 即可。

⑦ 单步调试一次 直接输入 ni(next instruction)即可。

```
(gdb) ni
0x00000000080200002 in ?? ()
```

⑧ 退出 QEMU 先在 gdb 中按 ctrl+C 强制中断。

^C
Program received signal SIGINT, Interrupt.

0xffffffff8000351e in arch_cpu_idle ()

然后在 qemu 中先按 ctrl+A 然后按 X 即可。

/ # QEMU: Terminated

- 4. 使用 make 工具清除 Linux 的构建产物
 - ① 进入编译文件夹。

root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0# cd linux

② 运行 make clean 即可。

```
root@61868c8ae428:/debug/os22fall-stu/src/lab0/linux# make clean

CLEAN drivers/firmware/efi/libstub

CLEAN drivers/gpu/drm/radeon

CLEAN drivers/scsi

CLEAN drivers/tty/vt

CLEAN kernel

CLEAN lib

CLEAN usr

CLEAN vmlinux.symvers modules-only.symvers modules.builtin modules.builtin.m
```

5. vmlinux 和 Image 的关系和区别是什么? vmlinux 是 elf 格式,支持虚拟内存,是最原始的 kernel 文件,需要用户自主 运行。Image 是纯二进制文件,可以直接在裸机上运行。Image 是 vmlinux 通过 OBJCOPY 拷贝得到的。

五、附录

用到的参考资料:

Ubuntu Docker 安装 | 菜鸟教程 (runoob.com)