USTHB


Faculté d'Électronique et d'Informatique Département d'Informatique Master 2 Systèmes Informatiques Intelligents Représentation des Connaissances et Raisonnement 2

Année Universitaire : 2022-2023


TD N° 4- TP N° 2 Contrôleurs flous

Rappel:


L'architecture globale d'un contrôleur flou est décrite comme suit :



Exemple 1: Le contrôleur flou suivant admet trois paramètres d'entrée et fournit un paramètre de sortie :



Il y a 5 étapes à suivre pour aboutir à la sortie d'un système flou :



Les étapes 2,3,4 peuvent être regroupées en une seule étape qui consiste à spécifier les paramètres du système d'inférence flou à savoir :

- Le calcul du degré d'activation d'une règle de la base de connaissances,
- Projection du degré d'activation d'une règle sur la fonction d'appartenance de la conclusion,
- Agrégation des différentes fonctions d'appartenance des sorites de toutes les règles activables afin de définir la fonction d'appartenance de la sortie globale.

Etape 1 : Fuzzification


Cette étape consiste à subdivision les entrées/sorties sous forme de sous-ensembles flous en utilisant les fonctions d'appartenance.

Les fonctions d'appartenance les plus courantes sont :


- Triangulaire (symétrique ou asymétrique)
- demi-trapèze droit ou gauche
- Trapèze
- Sigmoïde
- Singleton

_

Elles sont représentées comme suit :



Etape 2 : Paramétrage du système d'inférence flou Une règle floue est de la forme :




Il existe plusieurs méthodes d'inférence qui spécifient les opérateurs pour matérialiser les connecteurs logiques mis en jeu dans une règle d'inférence à savoir : la conjonction, la disjonction et l'implication.

Les méthodes les plus courantes sont résumées par le tableau suivant :

	ET	OU	IMPLICATION
Méthode MAX-MIN	Min	Max	Min
Méthode MAX-PROD	Min	Max	Produit
Méthode SOMME-PRODUIT	Produit	Somme	Produit

Exemple 2 : Utilisation de la Méthode MAX-MIN :


	ET	OU	IMPLICATION
Méthode MAX-MIN	Min	Max	Min



La fonction résultante est représentée par la partie hachurée qui sera traitée lors de la prochaine étape de Defuzzification afin d'obtenir la valeur réelle du paramètre de sortie.

Exemple 3 : Utilisation de la Méthode MAX-PROD :

	ET	OU	IMPLICATION
Méthode MAX-PROD	Min	Max	Produit




Exemple 4 : Utilisation de la de la Méthode SOMME-PROD :


Il ne s'agit pas de la Somme « normale » mais de la valeur moyenne :

$$\mu_{A+B}(x, y) = \frac{\mu_{A}(x) + \mu_{B}(y)}{2}$$


	ET	OU	IMPLICATION
Méthode SOMME-PRODUIT	Produit	Somme	Produit




Exemple 6 : Agrégation entre deux règles activables avec les opérateurs Maximum et Somme




Exemple 7 : Utilisation des opérateurs MIN-MAX appliqués à trois règles



Exemple 8 : Utilisation des opérateurs MIN-MAX appliqués à deux règles :





Etape 3 : La Défuzzification

Elle consiste à transformer les sorties floues en sortie réelles. Pour cela, il faut spécifier les méthodes de transformation des sorties floues en sorties non floues. En effet, les méthodes d'inférence fournissent une fonction d'appartenance résultante pour la variable de sortie. Il s'agit donc d'une information floue qu'il faut transformer en grandeur physique. Il existe plusieurs méthodes de défuzzification. La méthode du maximum et la méthode du centre de gravité figurent parmi les procédures les plus utilisées.


Méthode du centre de gravité (COG)

C'est l'abscisse du centre de gravité de la surface sous la courbe résultat

$$sortie = \frac{\int_{U} y \cdot \mu(y) \cdot dy}{\int_{U} \mu(y) \cdot dy}$$

U = Univers du discours


= Toutes les valeurs de sorties considérées



Méthode moyenne des maximums (MM)

C'est la moyenne des valeurs de sorties les plus vraisemblables

sortie =
$$\frac{\int\limits_{S} y \cdot dy}{\int\limits_{S} dy}$$
où $S = \left\{ y_0 \in U / \mu(y_0) = SUP(\mu(y)) \right\}$




Méthode du calcul du centre de gravité :

Le centre de gravité peut être calculé d'une manière approximative en spécifiant une fréquence par rapport aux abscisses de la fonction de sortie globale obtenue.

Exemple 9 : Calcul approximatif du centre de gravité d'une aire


Soit la fonction de sortie suivante :



En considérant un pas de 10, le calcul du centre de gravité est estimé par la formule suivante :

$$CG = ((0+10+20+30)*0.5 + (40+50+60)*0.33)/0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.5 + 0.33$$


Exemple 10 : Calcul approximatif du centre de gravité d'une aire



$$COG = \frac{(0+10+20)\times0.1 + (30+40+50+60)\times0.2 + (70+80+90+100)\times0.5}{0.1+0.1+0.1+0.2+0.2+0.2+0.2+0.5+0.5+0.5+0.5+0.5} = 67.4$$


Résumé:

Les différentes étapes de conception d'un contrôleur flou sont résumées par la figure suivante :



Le choix des différents opérateurs définissent des méthodes. L'une des méthodes les plus utilisées est celle de Mamdani :

Choix des opérateurs flous



Exercice 1:

Considérons un système de contrôle des risques de la cybercriminalité (RC) en fonction de trois paramètres : la technologie de la cyber-sécurité (TC), les normes de la cyber-sécurité (NC) et la portée de l'information (PI). Ces différents paramètres sont spécifiés par les ensembles flous suivants:

- Paramètre d'entrée **TC**:

Avancée (AV)	Triangle (20,35,45)
Acceptable (AC)	Triangle (35,45,60)
Insuffisante (IN)	Triangle (45,60,80)

- Paramètre d'entrée **NC** :

Dans les normes(DN)	Trapèze (9,24,40,55)
Hors normes (HN)	Trapèze (40,55,60,70)

- Paramètre d'entrée **PI** :

Très grande (TG)	Trapèze (5,10,15,20)
Grande (GR)	Trapèze (15,20,25,30)
Moyenne (MO)	Trapèze (25,30,35,40)
Faible (FA)	Trapèze (35,40,45,50)

- Paramètre de sortie **RC**:


très fort (TF)	Triangle (-80,-50,-10)
Fort (FO)	Triangle (-50,-10,10)
Moyen (MO)	Triangle (-10,10,40)
Faible (FA)	Triangle (10,40,70)

La matrice d'inférence est la suivante:


NC		DN			HN	
TC PI	AV	AC	IN	AV	AC	IN
TG	FA	FA	FA	MO	MO	MO
GR	FA	MO	MO	MO	FO	FO
MO	MO	MO	MO	FO	FO	TF
FA	FO	FO	FO	TF	TF	TF

- a- Spécifiez les différentes étapes de la conception d'un contrôleur flou.
- b- Appliquez chaque étape au problème donné en précisant les connaissances utilisées.
- c- Simuler le fonctionnement du contrôleur avec les paramètres suivants : TC=52 ; NC=42 ; PI=17

Fonctions d'appartenance des entrées TC, NC et PI :



Fonction d'appartenance de la sortie RC (sous forme de 4 sous-ensembles flous)



Etape 1 : Fuzzification : Entrées non floues ⇒ Entrées floues

Etape 2 : Sélection des règles d'inférence :


Spécification des opérateurs \Rightarrow

ET flou : MIN
OU flou : MAX
Implication floue : MIN
Agrégation des règles : MAX
Défuzzyfication : COG


D'où la sortie floue est représentée par l'appartenance aux 4 sous-ensembles flous du paramètre RC à savoir :

- RC est TF à 0 %
- FO à 4 %
- RC est MO à 32%
- FA à 58%

Etape 3 : Defuzzification par la méthode de calcul du Centre de Gravité



Estimation du centre de gravité par une méthode approximative :



9*0.04+6*0.32+7*0.58

RC= 51,45

Exercice 2:

Contrôleur flou : Ajustement d'une vanne dans une usine de fonderie

Il s'agit de régler un paramètre **u** servant au débit d'une vanne entre un réceptacle contenant du métal en fusion, et un deuxième bassin dont le niveau est mesuré par la hauteur **h**. Ce dernier se déversant dans un moule.

Le paramètre qualifiant **h** est défini dans l'intervalle de 75 cm à 85 cm.

Le paramètre caractérisant **dh** est défini entre -0,9 et 1,2 cm/s.

La commande **u** prend les valeurs entre -1et 1.

Les règles d'inférence sont comme suit :

h petit et dh très négatif \rightarrow u est haut

h petit et dh positif \rightarrow u est haut

h moyen et dh très négatif \rightarrow u est haut

h moyen et dh positif \rightarrow u est bas

h haut et dh très négatif \rightarrow u est bas

h haut et dh positif \rightarrow u est bas

h petit et dh négatif →u est haut

h petit et dh très positif \rightarrow u moyen-haut

h moyen et dh négatif → u est haut

h moyen et dh très positif \rightarrow u est bas

h haut et dh négatif \rightarrow u est bas

h haut et dh très positif \rightarrow u est bas

Les fonctions d'appartenance correspondantes aux différents paramètres sont définies par :

- paramètre d'entrée **h**:

Petit	(75,77,78,79)
Moyen	(78,79,81,83)
Haut	(80,83,85,85)

- paramètre d'entrée **dh**:

Très négatif	(-0.9,-0.7,-0.3)
Négatif	(-0.4,0,0.2)
Positif	(0,0.4,0.6)
Très positif	(0.5,0.8,0.8)

- paramètre de sortie **u**:

Bas	(-1,-0.4,-0.2)
Moyen_haut	(-0.4,0,0.8)
Haut	(0.2,0,8,1)

- a- Spécifiez les différentes étapes de la conception d'un contrôleur flou.
- b- Appliquez chaque étape au problème donné en précisant les connaissances utilisées. Quelle est la spécificité de la matrice d'inférence ?
- c- Simuler le fonctionnement du contrôleur avec les paramètres d'entrée suivants : h=81.5 et dh=0.1.

Exercice 3:

Considérons le problème de la prise en charge de l'épidémie du coronavirus (EC) en prenant en compte les paramètres suivants : le développement d'outils de diagnostic (OD), la connaissance du virus (CV) et le développement de vaccins (DV).

Ces différents paramètres sont spécifiés par les ensembles flous suivants:

- Paramètre d'entrée **OD** :

Avancé (AV)	Triangle (30,45,70)
Acceptable	Triangle (10,30,45)
(AC)	_
Insuffisant (IN)	Triangle (-20,10,30)

- Paramètre d'entrée **CV** :

Non Maitrisée (NM)	Trapèze (20,40,55,70)
Maitrisée (MT)	Trapèze (55,70,90,110)

- Paramètre d'entrée **DV** :

Très important (TI)	Trapèze (90,110,115,120)
Important (IM)	Trapèze (65,80,90,110)
Moyen (MO)	Trapèze (32,50,65,80)
Faible (FA)	Trapèze (5,15,32,50)

- Paramètre de sortie **EC** :

Moyenne (MO)	Singleton (20,35)
Forte (FO)	Singleton (35,60)
Elevée (EL)	Singleton (50,80)

La matrice d'inférence est la suivante:

CV		NM				MT		
	FA	МО	IM	TI	FA	МО	IM	TI
DV								
OD								
IN	MO	MO	MO	MO	MO	MO	FO	FO
AC	MO	MO	FO	FO	FO	FO	EL	EL
AV	FO	FO	EL	EL	EL	EL	EL	EL

- d- Spécifiez les différentes étapes de la conception d'un contrôleur flou.
- e- Appliquez chaque étape au problème donné en précisant les connaissances utilisées.
- f- Simuler le fonctionnement du contrôleur avec les paramètres suivants : OD=20 ; CV=60; DV=100

TP 2:

En utilisant la "Fuzzy Toolbox" de Matlab, concevez et implémentez un contrôleur flou.