

# Laboratorio de redes

# Práctica 4. Enrutamiento dinámico (OSPF) - IGP


Clemente Barreto Pestana
<a href="mailto:cbarretp@ull.edu.es">cbarretp@ull.edu.es</a>
Profesor Asociado

Área de Ingeniería Telemática Departamento de Ingeniería Industrial Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

# **PARTES**


- I Simulación (casa)
- II Montaje (laboratorio)

# I. Montaje de la práctica (simulación en casa)





# I. Montaje de la práctica (laboratorio)



#### Introducción

#### **OSPF**

- Protocolo de enrutamiento dinámico de estado de enlace.
  - Cada nodo mide el estado de sus enlaces con sus vecinos.
  - Asigna un coste (definido por administrador)
    - N° de saltos / Pesos inversos al caudal
    - A menor valor más relevancia
  - Inunda la red con la información (LSA)
  - Cada nodo dispone de grafo completo de la red
  - Calcula rutas de coste mínimo a destinos (Dijkstra)
  - Actualiza estado cada 30 min o en cambios
- Agrupa redes de un Sistema Autónomo (AS) en Áreas con:
  - Base de datos de estado de enlaces (no visible a routers fuera del Área):
    - Es un Grafo:
      - Nodos: router y redes dentro del Área.
      - Aristas: enlaces entre router o interfaces.

#### **OSPF**

#### <u>Tipos de routers</u>

- Interno: sus redes son de la misma Área.
- Fronterizo ABR: pertenece a más de un Área.
- Troncal: tienen una interfaz en la red troncal (Área 0).
- ASBR: intercambia info con "otro" sistema autónomo (RIP, BGP, etc).
- DR: router designado para generar LSA
- BDR: router de respaldo del DR

#### Enrutamiento

- o Dentro de Área: BBDD de estado de enlace del Área
- Entre Áreas (3 tramos)
  - Red origen a ABR del área origen
  - Entre ABR de las dos áreas
  - Desde ABR del área destino hasta red destino

## **OSPF**

#### Tipos de LSA (mensajes del protocolo)

#### Internas

- LSA 1: Router Link LSA: LSA generado para cada área a la que el router pertenece. Este LSA da información de los enlaces dentro del área. Se inunda por el área.
- LSA 2. Network Link LSA: LSA generado por un DR y dirigido a los routers del área.

#### Entre Áreas

■ LSA 3: Network Summary Link LSA: LSA enviado entre áreas que sumariza las redes IP. Son generados por los ABR.

#### Externas


- LSA 4: AS external ASBR Summary Link LSA: LSA enviado a un ASBR por un ABR. El LSA contiene la métrica del ABR al ASBR.
- LSA 5: External Link LSA: LSA generado por el ASBR que es inundado por el AS. Describe una ruta a un destino fuera del AS. Las rutas por defecto del AS también son descritas como External Link LSA.
- LSA 6-7: NSSA External LSA: Son creados por los ASBR cuando residen en áreas NSSA. Similares a las de tipo 5, excepto porque se generan en un área NSSA y no pueden ser propagados, entonces el ABR lo transformará en LSA de tipo 5.

# Área troncal (Área 0)

- Tiene como misión interconectar otras áreas.
- Todas las redes OSPF deben tenerla (id 0 o 0.0.0.0).
- Enrutan el tráfico entre áreas no troncales.
- Todos los ABR deben pertenecer a la misma.
- o Permite:
  - Mensajes de tipo 1 y 2 internos a la misma.
  - La entrada de mensajes de tipo 3, 4 y 5 de las demás áreas.


#### Área standard

- Área por defecto. Admiten entrada de mensajes de tipo
   3, 4 y 5 a través de sus routers frontera.
- Los routers internos tienen la información detallada de fuera del sistema autónomo, de otras áreas y por supuesto de los demás routers internos.
- Se conecta al Área O. Todos los routers conocen los demás routers del área y tienen la misma BBDD topológica. Cada router tiene su propia tabla de routing.




#### Área stub

- Admiten la entrada de mensajes de tipo 3, pero bloquean los mensajes de tipo 4 y 5 y en su lugar inyectan una ruta por defecto hacia el ABR.
- Los routers internos tienen la información detallada de otras áreas y de los demás routers internos, pero no tienen todos los prefijos hacia fuentes de enrutamiento externas.




## Área totally stub

- No admiten la entrada de mensajes de tipo 3.
- El ABR bloquea los mensajes de tipo 3, 4 y 5 y en su lugar inyectan una ruta por defecto hacia el ABR.
- Los routers internos sólo tienen información de otros internos. No inundan mensajes tipo 5.
- Toda la información de enrutamiento externa al área se sustituyen por una ruta por defecto (0.0.0.0/0) hacia el ABR.



# Área Not so stubby area (NSSA)

- Las NSSA son áreas tipo stub en cuanto a los mensajes que permiten entrar. Los routers internos de una área stub no inundan los mensajes de tipo 4 y 5. Esto impide que se pueda colocar un ASBR en su interior. Para evitar esto nacen las NSSA.
- En este tipo de áreas un ASBR interno propagará mensajes de **tipo 7**, que son como tipo 5, hacia el ABR, en el que se sustituyen por mensajes de tipo 5 que se inundan hacia el resto de la red.



# I. Comandos router Mikrotik para OSPF

# Crear interfaces de loopback

R> interface **bridge** add name=lo0

## Activar OSPF (la instancia default y el área 0 ya existen)

R> routing ospf **instance** add name=default

R> routing ospf **area** add name=area1 area-id=0.0.0.1

R> routing ospf **network** add network=10.0.g.0/24 area=backbone

#### Ver estado OSPF

R> routing ospf **route** print (ver rutas)

R> routing ospf **neighbor** print (ver vecinos ospf)

#### Sumarización de rutas

R> routing ospf **area range** add area=area1 range=10.1.0.0/16

