

INSTALAÇÃO – RAJ

SERVIDOR

PROCEDIMENTOS INSTALAÇÃO DO SISTEMA RAJ

Instruções:

Este manual contem procedimentos de Instalação do Sistema RAJ referente aos Sistemas Operacional:

- ✓ Windows 7 64 Bits;
- ✓ Windows Server 2003 64 Bits;
- ✓ Windows Server 2008 64 Bits.

Antes de iniciar a instalação verifique se a maquina será servidor ou estação de trabalho (usuário), pois os procedimentos de instalação são diferentes.

Caso a estação de trabalho seja o servidor, todos os procedimentos devem ser realizados de acordo com o sistema operacional.

INSTALAÇÃO PARA O SERVIDOR

- 1. Instalar o Firebird versão 3.0, manter as configurações padrões;
- 2. Instalar o BDE Setup V4, manter as configurações padrões;
- 3. Acesse o Painel de Controle\Firewall do Windows ao abrir execute os seguintes procedimentos:
 - a. Na aba Exceções/Adicionar Programa/Procurar, ao abrir o Explorer localize o BDE em C:\Program Files\Borland\Common Files\BDE\bdeadmin e acione abrir e após acione adicionar;
 - b. Faça o mesmo processo anterior, mas localize o FireBird em C:\Program Files\Firebird\Firebird 3.0\bin\fbserver e acione abrir e após acione adicionar;
 - **c.** Faça o mesmo processo anterior, mas localize o Plug em C:\Raj\EXE e acione abrir e após acione adicionar;
 - d. Ainda na aba Exceções, selecionar o Plug/Adicionar Porta e no campo NOME preencher com Plug. No campo NÚMERO deve-se colocar a porta que está no GRP.cfg, manter opção TCP.

4. Configurar FbConfigManager

- a. Acessar pasta SYSTEM_RAJ → localizar pasta INSTALL/Firebird Copiar os arquivos FbConfigManager + FbConfigManager.lang
- **b.** Colocar os Arquivos em Arquivos de Programas/Firebird/Firebird 3.0:
- c. Executar o FbConfigManager como Administrador
 - Localizar → PROCESSPRIORITYLEVEL e definir como 1 prioridade Alta;
 - CPUAFINNITYMSK: Definir uso da CPU conforme configuração do sistema;
 - **DFAULTDBCACACHEPAGES**: Definir como 13684;

Obs: Feitas alterações clicar em Gravar e Gravar Firebird.conf.

- d. Iniciar Gerenciador de Tarefas do Windows
 - Aba Desempenho: Verificar utilização de CPU;

- Aba Processos: Localizar fbserver → Clicar com Botão Direito → Definir prioridade deve estar como ALTA e Definir Afinidade deve estar marcado CPU utilizadas;
- Aba Serviços
 - FibebirdGuardianDefaultInstance: Parar ou Inicializar os serviços;
 - FirebirdServerDefaultInstance: Parar ou Inicializar os serviços.

Obs: No caso do Windows Server 2008, é aconselhável utilizar portas de valor quebrado, pois o Windows utiliza diversas portas de valor inteiro em seus processos o que pode gerar problemas, como por exemplo, de lentidão em relação ao funcionamento do sistema.

- Configure o PLUG para ser aberto automaticamente em "INICIAR/INICIALIZAR";
- 6. Na área de trabalho do servidor crie um atalho do RAJTOOLBAR. Em seguida clique com o botão direito sobre o mesmo e no campo "INICIAR EM" preencha com "C:\SYSTEM_RAJ";
- **7.** Reinicie o servidor, verifique se o PLUG foi executado corretamente. Em seguida execute o RAJTOOLBAR e acesse com usuário e senha para verificar se sistema esta sendo executado corretamente.

CONFIGURAR BDE

Executar o **BDE Administrator** (C:\Arquivos de Programas (x86) \Borland\Common Files\BDE\bdeadmin.exe) como Administrador ao abrir execute os seguintes procedimentos:

- No BDE, acionar a ABA "Configuration";
- Acionar o "+" de "Drives", depois "Native" e depois selecionar o item "PARADOX";
- Após clicar no PARADOX, à direita na linha "NET DIR", preencher com C:\RAJ;
- Ir à opção System acionar "+", Aba Init → MAXBUFSIZE colocar 2096 e na opção SHAREDMEMSIZE 2048.
- Salvar e fechar o BDE, ele solicitará a Reinicialização do Sistema;

- Após reiniciar o sistema é necessário abrir o BDE no Painel de controle,
 - Selecionar á aba "Databases", acione o "+", para fazer o cadastro de um Alias,
 - o Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção "NEW"
 - o Em seguida selecione a opção INTRBASE.
 - Após este procedimento será criado um Alias (INTRBASE) renomear para NOME_BANCO;
 - Server Name: Alterar caminho apontando para Base de Dados .FDB;
 - o **User Name:** Alterar para SYSDBA:
 - o Clicar em Apply para salvar e Fechar;
- **1.** Após procedimentos acima, crie um atalho do RAJSTART na área de trabalho, basta:
 - a) Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho selecionar a opção novo atalho, procurar o Servidor, clicar na pasta SYSTEM RAJ\EXE e selecionar o executável RajStart.exe.
 - b) Após criar o atalho clique com o botão direito → Propriedades e no campo "Iniciar em" colocar C:\SYSTEM_RAJ
- 2. Reinicie a maquina e execute o RAJSTART como administrador. O melhor teste para se verificar a instalação é:
 - a) Consultar os Movimentos REALIZADOS ou PREVISTOS;
 - b) Gerar Relatório de FLUXO DE CAIXA.