Низкоуровневое программирование

Лекция 2

Вычисления с плавающей запятой

Числа с плавающей запятой

Формат чисел с плавающей запятой определяется стандартом IEEE-754.

Первоначально, стандарт определял два основных типа чисел — числа одинарной точности и числа двойной точности размером 4 и 8 бит соответственно.

Помимо формата чисел, стандарт определяет также правила округления, сравнения, реакцию на запрещенные операции.





$$x = (-1)^{s} \cdot 1, m_1 m_2 m_3 \dots m_M \cdot 2^{exp-bias}$$

Точность числа	M	bias
Одинарная	23	127
Двойная	52	1023

Числа с плавающей запятой

Помимо самого порядка чисел, формат определяет также специальные значения: NaN, ± Infinity, ±0.

NaN (Not a Number) — это результат запрещенной операции: деления на 0, ситуации неопределенности (0/0, Inf/Inf, Inf*0) и пр. Данное число не равно никакому другому числу, а результат любой операции над NaN равен NaN.

Различают сигнальные NaN (sNaN), и "тихие" NaN (quiet NaN, qNAN). Возникновение сигнального NaN возбуждает исключение.

Тип числа	Экспонента	Мантисса
	0001 ₂	0000 ₂
Нормализованное		
	1110 ₂	1111 ₂
		0000 ₂
Денормализованное	0000 ₂	
		1111 ₂
Бесконечность	1111 ₂	0000 ₂
		0001 ₂
sNaN	1111 ₂	0111 ₂
		10002
qNaN	1111 ₂	
		1111 ₂

Сопроцессор х87

Процессор Intel 8086 не мог самостоятельно выполнять вычисления с плавающей запятой — для этого требовался отдельный сопроцессор (FPU, floating point unit). Выпускаемый Intel сопроцессор имел маркировку 8087. В отсутствие сопроцессора операции с плавающей точкой программно эмулировались (что влекло огромную потерю производительности).

FPU стал частью центрального процессора только в Intel 80486, выпущенном в 1989 г. – через 11 лет после Intel 8086.






Сопроцессор х87

Устройство сопроцессора практически не изменилось со времен 80387 — длина регистров увеличена не была, слово состояния и управляющее слово также почти не изменились.


Набор регистров сопроцессора состоит из **8 регистров данных**, **регистра флагов**, **регистра состояния**, **регистра тэгов**, а также 3 служебных регистров, хранящих последний опкод, указатель на последние инструкцию и данные.



Регистр состояния

Регистр состояния содержит слово состояния сопроцессора. Отдельные биты слова являются флагами. Среди значимых флагов находятся СО-СЗ, которые хранят результаты сравнения, а в случае исключения — уточняющие данные; ТОР, являющийся указателем на текущую вершину стека.

Остальные флаги являются флагами исключений.




Стек FPU


Регистры данных не являются независимыми друг от друга — они организованы в **стек**. Номер регистра, являющегося текущей вершиной стека, хранится в поле TOP регистра состояния.

Состояние каждого регистра хранится в регистре тегов.

Загрузка данных и их выгрузка из стека производятся с вершины стека.

Адресация регистров осуществляется относительно текущей вершины: ST(7), ST(1), ST(0) = ST.





Стек FPU растет вниз!

Инициализация и сохранение состояния сопроцессора

Для реинициализации состояния сопроцессора (сброса всех значений и состояния), используется инструкция fninit. По умолчанию после реинициализации все исключения маскированы (см. далее).

Сохранение полного состояния сопроцессора (108 байт) осуществляется инструкцией fsave.

Загрузка состояния осуществляется инструкцией frstor.

Типы данных FPU

По умолчанию, операции в FPU осуществляются с расширенной точностью — 80 бит вместо 64. Соответствующий тип в языке C — long double. Тем не менее, можно переключить FPU в режим вычислений с одинарной и двойной точности для строгого соответствия с IEEE-754.

Операции с целыми числами FPU не осуществляет (хотя мантисса занимает 64 бита — достаточно для точного представления long long). Приведение типов и расширение/уменьшение точности производятся автоматически при загрузке/выгрузке данных с FPU.

Загрузка вещественных чисел

Помещение данных в стек осуществляется инструкцией fld. Обычные регистры (RAX/EAX и др.) в качестве операнда указывать нельзя.

Тип загружаемого значения определяется операндом (4 байта – float, 8 байт – double, 10 байт – long double).

Для обмена данных между регистрами используется инструкция fxch.

fld dword[rbx] ТОР--; (стек растет вниз) STO = *(float*)RBX;

fld qword[rbx] TOP--;
ST0 = *(double*)RBX;

fld tbyte[rbx] TOP--;
ST0 = *(long double*)RBX;

fld st5 TOP--STO = ST5;

fxch st1, st2 swap(ST1, ST2)

Приведение целых чисел к вещественным

Загрузка целых чисел осуществляется инструкцией fild. Данная инструкция также принимает 1 операнд — адрес в памяти. Операнд автоматически приводится к числу расширенной точности.

Режим округления (вверх, вниз, до ближайшего, к 0) определяется кодом режима округления в слове состояния.

```
fild dword[rbx] TOP--;
STO = *(int*)RBX;

fild qword[rbx] TOP--;
STO = *(long long*)RBX;
```

Выгрузка данных

Выгрузка данных производится инструкциями fst/fstp Инструкции имеют 1 операнд — адрес памяти, по которому производится сохранение, или один из регистров FPU.

Инструкция fst только сохраняет значение. Инструкция fstp (FPU store + pop) дополнительно удаляет знаение из вершины стека.

Целочисленные fist/fistp действуют аналогично.

fst dword[rbx] *(float*)RBX=(float)STO

fstp tbyte[rbx] *(long double*)RBX=STO;
TOP++;

fst st5 ST5 = ST0;

fstp st1 ST1 = ST0; TOP++;

fist dword[rbx] *(int*)RBX=(int)STO;

Загрузка констант

Для загрузки констант используются специальные инструкции.

FLD1	TOP; ST0 = 1.0;
FLDL2T	TOP; ST0 = $\log_2 10$;
FLDL2E	TOP; ST0 = $\log_2 e$;
FLDPI	TOP; ST0 = π;
FLDLG2	TOP; ST0 = $\log_{10} 2$;
FLDLN2	TOP; ST0 = ln 2;
FLDZ	TOP; ST0 = $+0.0$;

Арифметические операции

Арифметические операции выполняются инструкциями

fadd/fsub/fsubr/fmul/fdiv/

fdivr. Данные инструкции принимают от 0 до 2 операндов. При этом, если операнды являются регистрами – то один из них обязан быть STO.

Инструкции faddp/fsubp/fsubrp/fmulp/fdivp/ fdivrp действуют аналогично обычным арифметическим операциям, однако они дополнительно выталкивают значение с вершины стека. Операндами могут быть только регистры сопроцессора.

Инструкции без операндов (например, fadd и faddp) являются синонимами в языке ассемблера NASM и всегда выталкивают значение с вершины.

Арифметические операции

fadd	ST1 += ST0; TOP++	faddp	ST1 += ST0; TOP++;
fsub tbyte[rbx]	STO -= *(long double*)RBX	fmulp st5	ST5 *= ST0; TOP++;
fmul st5	STO *= ST5;	fdivp st1, st0	ST1 /= ST0; TOP++;
fdiv st1, <u>st0</u>	ST1 /= ST0;	fsub	ST1=ST1-ST0; TOP++;
fadd <u>st0</u> , st7	STO += ST7	fsubr	ST1=ST0-ST1; TOP++;
fdiv st0, st1	STO /=ST1		
fdiv r st0, st1	STO = ST1/STO;		

Остаток от деления

Вещественный остаток от деления вычисляется инструкциями fprem и fprem1 (Partial REMainder).

fprem функционирует, аналогично std::remainder().

fprem1 функционирует, аналогично
std::fmod().

Разница в значениях STO и ST1 не дожна превышать 2^{63} , иначе результатом инструкции является частичный остаток.

fprem

ST0 = ST0 % ST1

fprem1

ST0 = ST0 % ST1 (no IEEE-754)

Тригонометрические функции

```
Для вычисления fsin STO = sin(STO)

тригонометрических функций fptan TOP--;
fsin, fcos, fsincos, fptan, fpatan

fpatan ST1 = arctan(ST1/STO);
TOP++;
```

fsincos
 s = sin(STO);
 c = cos(STO);
 TOP--;
 STO = c; ST1 = s;

Квадратный корень и логарифм

Квадратный корень вычисляется инструкцией fsqrt.

fsqrt

ST0 = sqrt(ST0)

Двоичный логарифм вычисляется инструкцией fyl2x. Отметьте, что данная функция таже осуществляет умножение на второй элемент стека.

fyl2x

 $ST1 = ST1*log_2 ST0;$ TOP++;

Возведение в степень

Для возведения в дробную степень 2 используется инструкция f2xm1. Данная инструкция требует |STO|<1.

f2xm1

 $ST0 = 2^{ST0} -1, |ST0| < 1$

Для возведения в целую степень 2 используется инструкция fscale. Данная инструкция игнорирует дробную часть числа.

fscale

 $ST0 = ST0 * 2^{[ST1]}$

Отделить целую и дробную части можно инструкцией fperm.

Сравнение

Для установки флагов регистра RFLAGS используются инструкции fcomi/fcomip. Инструкция fcomip после выполнения сравнения выталкивает значение из вершины стека.


fcomi compare(STO, ST1)

Результат сравнения	ZF	PF	CF
ST0 > ARG	0	0	0
STO < ARG	0	0	1
STO == ARG	1	0	0
STO is NaN ARG is NaN	1	1	1

Исключения сопроцессора

В случае появления ошибки при вычислениях сопроцессор сигнализирует об этом процессору, который бросает аппаратное исключение.

Причину исключения можно узнать, анализируя соответствующие флаги регистра состояния.




Управляющий регистр и маска исключений

(см. приложение Б ЛР2)

Исключения определенного типа могут быть явно запрещены (маскированы) путем установки флагов управляющего регистра.

В управляющем регистре можно также выбрать точность вычислений и метод округления.


Для того, чтобы изменить флаги, слово управления следует выгрузить в память инструкцией fstcw, изменить его, и загрузить обратно инструкцией fldcw.



Округление (см. приложение А ЛР2)

Поскольку в ходе вычислений с плавающей запятой неизбежно возникают автоматические округления в младшем разряде, а также явные округления до целого числа, в стандарте IEEE-754 определены 4 возможных режима округления.

Код режима указывается в поле RC управляющего регистра.



Режим округления	Код
К ближайшему целому	002
Вниз	012
Вверх	102
К нулю	112

Набор инструкций SSE

Хотя математический сопроцессор есть во всех современных х86-процессорах, вычисления с плавающей запятой используется более простой и современных подход.

В 1999 году был внедрен набор инструкций **SSE**. В настоящее время большинство процессоров x86 как минимум имеют набор SSE3.

SSE — это набор инструкций для векторных вычислений. Тем не менее, его можно использовать и для обычных вычислений с плавающей запятой.

В процессоре с поддержкой SSE3 есть 16 регистров **XMM0-XMM15**, которые независимы друг от друга (подобно RAX, RBX, R8 и др.).

Загрузка/выгрузка данных

Для загрузки данных в регистр и выгрузки данных из него используются инструкции movss (move scalar single)и movsd (move scalar double), загружающие в регистр число одинарной или двойной точности из памяти или другого регистра XMM.

Автоматического приведения типов в этом случае не происходит.

```
movss xmm0,[rbx] XMM0 = *(float*)RBX
movsd [rbx], xmm0 *(double*)RBX = XMM0
movss xmm0, xmm1 XMM0 = XMM1
```

Приведение типов

Приведение между целочисленными 32-битными целыми числами и числами с плавающей запятой осуществляется инструкциями cvtss2si/cvtsd2si и cvtsi2ss/cvtsi2sd. Режим округления задается в регистре MXCSR.

Приемником для cvtss2si/cvtsd2si может быть только регистр общего назначения, а для cvtsi2ss/cvtsi2sd-только XMM-регистр

cvtsi2ss xmm0, [rbx] XMM0 = *(float*)RBX

cvtsi2sd xmm0, rax XMM0 = (double)RAX

cvtss2si eax, xmm0 EAX = (int)XMM0

cvtss2si rax, xmm0 RAX = (long long)XMM0

Приведение типов

Приведение float к double осуществляется инструкцией cvtss2sd. Приемником всегда должен быть XMM-регистр. Обратное преобразование осуществляется инструкцией cvtsd2ss.

cvtss2sd xmm0, [rbx] XMM0 = (double)*(float*)RBX

cvtss2sd xmm0, xmm1 XMM0 = (double)XMM1

cvtsd2ss xmm2, xmm1 XMM2 = (float)XMM1

Математические операции

Математические операции выполняются инструкциями addsX/subsX/divsX/mulsX/sqrtsX/rcpsX/rsqrtsX, где X — s или d.

Смысл первых 5 инструкций очевиден из названия. Инструкция rcpsX вычисляет 1/arg. Инструкция rsqrtsX вычисляет 1/sqrt(arg).

addss xmm0, [rbx] XMM0+=*(float*)RBX

Сравнение (v1)

Сравнение чисел с плавающей точкой осуществляется инструкциями cmpeqss (==), cmpltss (<), cmpless (<=), cmpunordss, cmpneqss (!=), cmpnltss (>=), cmpnless (>), cmpordss.

Результат сравнения записывается в регистр-приемник. Если сравнение вычисляется в **False**, приемник = **0**, если в **True**, то приемник = **0xFF..FF**.

Сравнение (v2)

Если сравнение необходимо для дальнейшего выполнения условного перехода, то следует использовать инструкции COMISx или UCOMISx. Инструкции сравнивают операнды и выставляют флаги ZF, CF и PF регистра RFLAGS согласно таблице 3.1. Инструкция UCOMISx используется, если NaN является допустимым значением.

comiss XMM1, XMM2

ucomiss XMM1, [rbx]

Результат сравнения	ZF	PF	CF
ARG1 > ARG2	0	0	0
ARG1 < ARG2	0	0	1
ARG1 == ARG2	1	0	0
ARG1 is NaN ARG2 is NaN	1	1	1

Сравнение


Иногда сравнение нужно только для определения наибольшего из 2 чисел. Вместо сравнения в комбинации с условным переходом, можно использовать инструкции minsX/maxsX.

minss XMM1, XMM2 XMM1=XMM1<XMM2?XMM1:XMM2

maxsd XMM1, [rbx] XMM1 = XMM1 > *RBX? XMM1 : *RBX

Регистр состояния и исключения

При возникновении ошибок во время вычислений, возникает аппаратное исключение. Тип исключения можно узнать, анализируя флаги регистра MXCSR. Здесь же можно отключить возникновение исключений и выбрать режим округления



Регистр состояния и исключения

Coxpaнeние регистра MXCSR в память осуществляется инструкцией stmxcsr.

Загрузка содержимого регистра из памяти осуществляется инструкцией ldmxcsr.

