- 1. Абсолютное и относительное удлинение определения, размерности, правило знаков.
 - LO начальная длина, L конечная. Абсолютное удлинение L-LO = дельтаL.т.е. конечное значение минус начальное.
 - **2.** Пусть l_0 длина недеформированного стержня. После приложения силы F его длина получает приращение Δl и делается равной $l=l_0+\Delta l$. Отношение

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \tag{75.4}$$

410

МЕХАНИКА УПРУГИХ ТЕЛ

[ГЛ. Х

называется *относительным* удлинением стержня. В случае растягивающих сил оно положительно, в случае сжимающих сил — отрицательно. Относительное удлинение, взятое с противоположным знаком, называется *относительным* сжатием. Таким образом, по определению относительным сжатием называется величина — $(\Delta l)/l_0$. Она положительна в случае сжимающих сил и отрицательна в случае растягивающих.

2 Если относительное удлинение составляет 1 (100%), то насколько удлинится образец?

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L0} = 1; \ \Delta L = L0; L - L0 = L0; L = 2L0$$

Образец удлинился в два раза.

3 Напряжения – определение, размерность, правило знаков. (у нас была буква сигма σ, а не Т. рой она граничит. Силу, отнесенную к еди- а б нице площади поперечного сечения стержня, Рис. 200 мы назвали напряжением. В рассматриваемом случае напряжение перпендикулярно к поперечному сечению стержня. Если стержень растянут, то это напряжение называется натяжением и определяется выражением

$$T = \frac{F}{S},\tag{75.1}$$

где S — площадь поперечного сечения стержня. Если же стержень сжат, то напряжение называется давлением и численно определяется той же формулой

$$P = \frac{F}{S}.\tag{75.2}$$

Давление можно рассматривать как отрицательное натяжение и наоборот, т. е.

$$P = -T. (75.3)$$

Это замечание освобождает нас от необходимости рассматривать отдельно растяжение и сжатие.

Размерность $\frac{H}{M^2} = \Pi a$ Ньютон на метр квадратный – паскаль. В сопромате чаще используется другая форма $\frac{\kappa \Gamma}{\text{см}^2}$ килограмм на сантиметр квадратный, это примерно десять в пятой степени паскалей. к Γ с большой буквой Γ – килограмм силы.

4 Закон Гука при растяжении-сжатии. Модуль упругости первого рода (Юнга), его размерность.

Опыт показывает, что для не слишком больших упругих деформаций натяжение T (или давление P) пропорционально относительному удлинению (или относительному сжатию)

$$T=E\,rac{\Delta l}{l_0}\,$$
 или $\,P=-E\,rac{\Delta l}{l_0},\,$ (75.5)

где E — постоянная, зависящая только от материала стержня и его физического состояния. Она называется модулем Юнга по имени английского ученого Томаса Юнга (1773—1829). Формулы (75.5) выражают закон Гука для деформаций растяжения и сжатия стержней. Это приближенный закон. Для больших деформаций он может не оправдываться. Деформации, для которых приближенно выполняется закон Гука, называются малыми деформациями. Если в формуле (75.3) положить $\Delta l = l_0$, то получится T = E. Поэтому модуль Юнга часто определяют как натяжение, которое надо приложить к стержню, чтобы его длина удвоилась, если бы при такой деформации закон Гука оставался еще верным. Недостаток этого определения состоит в том, что при таких больших деформациях закон Гука почти для всех тел становится недействительным: тело либо разрушается, либо нарушается пропорциональность между деформацией и приложенным напряжением.

Размерность такая же как и у механического напряжения. см предыдущий вопрос. $\kappa\Gamma/cm^2$

5 Коэффициент Пуассона – определение, знак, размерность.

7. Опыт показывает, что под действием растягивающей или сжимающей силы F изменяются не только продольные, но и поперечные размеры стержня. Если сила F — растягивающая, то поперечные размеры стержня уменьшаются. Если она сжимающая, то они увеличиваются. Пусть a_0 — толщина стержня до деформации, a — после деформации. За толщину можно принять для круглого стержня его диаметр, для прямоугольного — одну из сторон его прямоугольного основания и т. д. Если сила F — растягивающая, то величина — $\frac{\Delta a}{a_0} \approx -\frac{\Delta a}{a}$ называется относительным поперечными сжатием стержня ($\Delta a = a - a_0$). Отношение относительного поперечного сжатия к соответствующему относительному

414

МЕХАНИКА УПРУГИХ ТЕЛ

[ГЛ. Х

продольному удлинению называется коэффициентом Пуассона по имени французского ученого Симеона Пуассона (1781—1840):

$$\mu = -\frac{\Delta a}{a} / \frac{\Delta l}{l} = -\frac{\Delta a}{\Delta l} \frac{l}{a}.$$
 (75.12)

Отношение поперечного сжатия, взятого со знаком минус, к продольному удлинению. Безразмерный коэффициент.

6 Диаграмма растяжения, характерные точки, их определения.

Ответний выправления выправле

Сигма пц — предел пропорциональности. На этом участке выполняется закон Гука.

Сигма у — предел упругости. Закон Гука не выполняется, но деформация обратимая.

Сигма т- предел текучести. Необратимая деформация.

Сигма в — Не помню что тут. Видимо — кратковременное увеличение напряжений в образце перед его разрушением. Разрушение.

- 7 Явление наклепа, его использование на практике. Не знаю. У меня такого не написано.
- 8 Запас прочности определение, отчего зависит, пределы изменения. Правило округления данных расчетов в запас прочности.

S = сигма предельная/сигма допускаемая. То есть отношение предельной прочности, которую будет выдерживать материал, к расчитаному

Чтобы обеспечить сооружение от риска разрушения, мы должны допускать в его элементах напряжения, которые будут по своей величине составлять лишь часть предела прочности материала.

Величину допускаемых напряжений обозначают той же буквой, что и напряжение, но заключенной в прямые скобки; она связана с пределом прочности $p_{\rm B}$ равенством

$$[p] = \frac{p_B}{b}$$
,

где k — так называемый коэффициент запаса прочности — число, показывающее, во сколько раз допущенные нами в конструкции напряжения меньше предела прочности материала. Коэффициент k будем в дальнейшем называть просто коэффициентом запаса. Величина этого коэффициента колеблется на практике в пределах от 1,7—1,8 до 8—10 и зависит от условий, в которых работает конструкция. Подробнее этот вопрос разобран в §§ 16 и 17.

напряжению.

9 Решение задачи о растяжении бруса под действием собственного веса. Максимальная длина подвешенного вертикально бруса до разрушения.

§ 25. Деформации при действии собственного веса

При определении влияния собственного веса на деформацию при растяжении и сжатии стержней придется учесть, что относительное удлинение различных участков стержня будет переменным, как и напряжение $\sigma(x)$. Для вычисления полного удлинения стержня постоянного сечения определим сначала удлинение бесконечно малого участка стержня длиной dx, находящегося на расстоянии x

от конца стержня (рис. 48). Абсолютное удлинение этого участка (формула (2.5)) равно

$$\Delta dx = \frac{(P + \gamma x F) dx}{EF} = \frac{dx}{E} \left[\frac{P}{F} + \gamma x \right].$$

Полное удлинение стержня Δl равно

$$\Delta l = \int_0^l \Delta dx = \int_0^l \frac{dx}{E} \left[\frac{P}{F} + \gamma x \right] = \frac{Pl}{EF} + \frac{\gamma l^2}{2E}.$$

Рис. 48.

Что же касается деформаций стержней равного сопротивления, то, так как нормальные напряже-

ния во всех сечениях одинаковы и равны допускаемым [σ], относительное удлинение по всей длине стержня одинаково и равно

$$\varepsilon = \frac{[\sigma]}{F}$$
.

Абсолютное же удлинение при длине стержня l равно

$$\Delta l = \varepsilon l = \frac{[\sigma] l}{E} = \frac{Pl}{EF_0},$$

где обозначения соответствуют рис. 46.

Деформацию ступенчатых стержней следует определять по частям, выполняя подсчеты по отдельным призматическим участкам. При определении деформации каждого участка учитывается не только его собственный вес, но и вес тех участков, которые влияют на его деформацию, добавляясь к внешней силе. Полная деформация получится суммированием деформаций отдельных участков.

10 Удельная прочность - определение, размерность, физический смысл, примеры для разных материалов.


L = сигма/гамма.максимальное напряжение делить на удельный вес

11 Условие возникновения температурных напряжений в брусе. Почему они не зависят от площади поперечного сечения и длины бруса?

При нагревании тел они расширяются.

Напряжения возникают при:

- 1 ограничении на габариты
- 2 изделие состоит из двух материалов с разными коэффициентами линейного температурного растяжения.
- 3 Неравномерный нагрев.
- 12 Нормальные и касательные напряжения в наклонных сечениях бруса при его растяжении.




13 Испытания на сжатие – проводится для каких материалов и на каких образцах?

14 Деформация смятия. Расчет на смятие для детали цилиндрической формы.

В ряде конструкций мы встречаемся со случаем передачи сжима-

ющих напряжений от одного элемента другому через сравнительно небольшую площадь, по которой соприкасаются между собой эти элементы. Подобные напряжения называют обыкновенно напряжениями смятия или контактными напряжениями. Распределение напряжений около места соприкасания весь-



ма сложно и поддается определению лишь методами теории упругости. При обычных расчетах рассматривают в большинстве случаев эти напряжения просто как сжимающие и ограничиваются лишь назначением для них специального допускаемого напряжения. В дальнейшем в особых случаях вопрос о выборе допускаемых напряжений будет рассмотрен подробнее.