Memo minimaliste de l'API C des Sockets TCP/IP Posix

A- GENERALITES sur les sockets :

- 1/ Définition :

Une **socket** est une **porte de communication** par laquelle un processus peut émettre ou recevoir des messages. Pour utiliser ce concept, des bibliothèques ont été développées et intégrées sous UNIX BSD, puis normalisées par POSIX.

Les sockets peuvent être utilisées pour des processus qui désirent communiquer en local, ou à distance. Elles sont donc utilisées dans un domaine particulier, dit **domaine de communication**. Deux domaines de communication principaux sont définis :

- AF UNIX : donne une portée de communication locale (i.e. sur la même machine).
- AF INET : donne une portée de communication distante.

Nous nous intéresserons dans la suite de ce memo uniquement à ce second domaine (et ciblé IPv4).

Un **type de socket** définit le mode de communication dans le domaine : deux types principaux ont été définis pour les protocoles de transport historiques, respectivement TCP et UDP :

- **SOCK_STREAM**: correspond au mode connecté. Avant l'échange de données, une connexion de bout en bout est établie entre les deux processus communicants. Ce mode garantit la fiabilité de l'échange (pas de perte, pas de duplication, pas d'altération, séquencement assuré).
- **SOCK_DGRAM** : correspond à un mode de communication sans connexion (ou datagrammes) qui ne garantit pas la fiabilité des échanges.

Nous nous intéresserons dans la suite de ce memo uniquement au premier type.

Le tableau ci-dessous résume les configurations classiques :

Domaine	Туре	Protocole
AF_INET	SOCK_STREAM	TCP/IP
_	SOCK_DGRAM	UDP/IP
AF_UNIX	SOCK_STREAM	
_	SOCK DGRAM	

- 2/ Fichiers et structures de données :

- Pour utiliser les primitives d'exploitation des sockets AF_INET et des utilitaires annexes, tout programme C doit inclure les fichiers suivants :

```
<sys/types.h>
<sys/socket.h>
<arpa/inet.h>
<netdb.h>
```

- Des structures permettent de stocker les informations d'adressage nécessaires à l'utilisation des sockets. Dans le cas de AF INET, ces structures sont définies dans le fichier <netinet/in.h>

TD, EL 20-21 Page 1 sur 5

B- <u>UTILISATION</u> en mode <u>CONNECTE</u>

Cette section s'intéresse à l'utilisation des sockets AF_INET de type SOCK_STREAM. Elle rappelle les opérations à effectuer d'un côté par un processus client et de l'autre un processus serveur.

Opérations réalisées dans l'ordre côté SERVEUR

- Créer une socket d'écoute.
- Associer une adresse socket (adresse IP et numéro de port) au service : c'est l'opération de binding.
- Mettre la socket à l'écoute de demandes d'établissement de connexion TCP entrantes.
- Accepter une connexion TCP entrante et créer une nouvelle socket dédiée à cette connexion.
- Recevoir/Lire puis Emettre/Ecrire sur la nouvelle socket.
- Fermer la nouvelle socket

Opérations réalisées dans l'ordre côté CLIENT

- Créer une socket.
- Se connecter au serveur en donnant l'adresse de la socket distante (adresse IP du serveur et numéro de port de service). Cette connexion attribue un numéro de port au client.
- Emettre/Ecrire puis Recevoir/Lire sur la socket.
- Fermer la socket

D-PRIMITIVES d'UTILISATION des SOCKETS en mode CONNECTE

- a - création d'une socket :

Cette fonction retourne un entier, qui identifiera la socket créée dans le reste du programme. Pour plus d'informations : http://manpagesfr.free.fr/man/man2/socket.2.html

Exemple d'utilisation:

```
int sid;
...
sid = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sid == -1) {
    perror("Socket creation error");
    return EXIT_FAILURE;
}
```

- b - association (binding):

Cette fonction permet d'associer une adresse locale à un descripteur de socket créé par socket (). Cette opération est facultative pour les clients qui utilisent les sockets en mode connecté, car l'adresse est attribuée au moment de la connexion avec le serveur si le binding n'a pas été effectué.

Cette fonction retourne un nombre négatif si l'opération s'est mal déroulée.

TD, EL 20-21 Page 2 sur 5

Remarque:

Avant d'appeler cette primitive, il est nécessaire d'initialiser les champs de la structure sockaddr in à zéro, puis de donner les valeurs correctes des champs suivants :

- le domaine de communication,
- le numéro de port (soit fixé par programme, soit 0),
- l'adresse IP d'une interface de la machine, ou bien la constante INADDR_ANY qui permet de lier à la socket l'ensemble des interfaces de l'équipement.

Exemple d'utilisation:

```
struct sockaddr_in sk_addr;
...
memset(&sk_addr, 0, sizeof(sk_addr));
sk_addr.sin_family = AF_INET;
sk_addr.sin_port = htons(PORT_NUMBER);
/* htons: host to net byte order (short int) */
sk_addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); /* any interface */
if (bind(sid, (struct sockaddr*) &sk_addr, sizeof(sk_addr)) == -1) {
    perror("Bind error");
    close(sid);
    return EXIT_FAILURE;
```

- c - demande de connexion d'un client à un serveur :

Cette fonction retourne un entier négatif si la connexion TCP avec le processus distant n'a pu être réalisée.

Remarque:

Avant d'appeler cette primitive, il est nécessaire d'initialiser les champs de la structure sockaddr in à zéro, puis de fixer les valeurs correctes pour les champs suivants :

- le domaine de communication,
- le numéro de port (celui associé à la socket du serveur distant),
- l'adresse de la machine distante sur laquelle s'exécute le processus serveur (la fonction inet_pton permet de convertir une chaîne de caractères représentant une adresse IPv4 en notation décimale pointée en une structure d'adresse réseau).

Exemple d'utilisation:

TD, EL 20-21 Page 3 sur 5

- d - mise d'un serveur à l'état d'écoute :

Cette fonction indique que le serveur est prêt à recevoir au maximum qlen demandes de connexion simultanément.

Exemple d'utilisation :

```
if (listen(sid, 15) == -1) {
    perror("Listen error");
    close(sid);
    return EXIT_FAILURE;
}
```

- e - acceptation de connexion par un serveur :

```
int accept (sock, addrdist, addrlen)
int sock;   /* descripteur de socket locale d'écoute */
struct sockaddr_in *addrdist; /* adresse du socket distant se connectant*/
int *addrlen;/* longueur de l'adresse */
```

Cette fonction, bloquante, est utilisée par le serveur pour créer une socket dédiée à une nouvelle connexion et retourner le descripteur de cette socket spécifique, descripteur qui sera utilisé pour l'échange de données avec le client distant désormais connecté. A noter que la structure pointée par addrdist sera remplie par l'adresse du correspondant se connectant.

Exemple d'utilisation:

```
int newsock;
int sid;
struct sockaddr_in cli_adr;
socklen_t cli_adr_len = sizeof(cli_adr);
...
newsock = accept(sid, &cli_adr, &cli_adr_len);
if (newsock < 0) {
    perror("accept failed");
    close(sid);
    exit(EXIT_FAILURE);
}</pre>
```

- f - fermeture de connexion :

Le noyau essaie d'envoyer les données non émises avant de sortir du close().

Exemple d'utilisation :

```
int sid;
...
close(sid);
```

TD, EL 20-21 Page 4 sur 5

- g - envoi de messages en mode connecté :

Cette primitive permet d'envoyer sur la socket sock un message mess de longmess octets. Elle retourne le nombre d'octets envoyés, -1 en cas d'échec.

- h - réception de messages en mode connecté :

Cette primitive permet de retirer depuis la socket sock un message mess de longmess octets. Elle retourne le nombre d'octets reçus, -1 en cas d'échec.

TD, EL 20-21 Page 5 sur 5