LSQ+

LSQ+: Improving low-bit quantization through learnable offsets and better initialization

文章思路

1. 背景:

- 低位量化(2、3、4位)对高效神经网络推理至关重要,尤其是 在资源受限的设备上。
- 传统量化方法假定激活函数为非负(例如ReLU),但现代高效 网络(如EfficientNet、MixNet)使用了Swish等具有负值输出 的激活函数,导致现有方法难以有效量化。

2. 问题:

- 负激活值处理不足:现有方法对负激活值直接置零(Unsigned Quantization)或均等处理正负范围(Signed Quantization),导致信息损失或精度降低。
- **训练不稳定**:基于梯度的量化方法对参数初始化高度敏感,尤 其在低位量化中。

3. 改讲:

- 提出LSQ+方法,通过**可学习的偏移量(offset)**和改进的初始 化策略,解决负值处理不足的问题。
- 通过MSE优化初始化量化参数,显著提高训练稳定性。

与之前方法的对比

• LSQ:

- 仅使用对称量化,偏向ReLU激活函数,忽略了负值范围的重要性。
- 采用简单的平方均值初始化参数,未考虑分布统计特性。

• LSQ+:

- \circ 引入偏移量 β ,实现非对称量化,更好地适应非对称分布(如 Swish激活)。
- 改进初始化方案,降低训练结果的方差,提高稳定性。

具体小节内容分析

1. 引言

介绍了低位量化的重要性及其在现代架构中的挑战,特别是对负激活值的处理和训练稳定性问题。强调了LSQ+在EfficientNet等网络上的优越性能。

2. 相关工作

分类讨论了两种量化方法:

- 后训练量化: 无需微调, 仅适用于高位(8位)量化。
- **量化感知训练**:适合低位量化,但需要较长训练时间。 同时讨论了知识蒸馏和位宽学习的研究,但这些方法与LSQ+是正 交的,可联合使用。

3. 方法

1. LSQ+的非对称量化方案:

○ 公式:

$$ar{x} = \left \lfloor \operatorname{clamp} \left(\frac{x - eta}{s}, n, p \right) \right
brace, \quad \hat{x} = ar{x} \cdot s + eta \quad (1)$$

x:量化后的编码值。

x̂: 反量化后的值。

■ $s \setminus \beta$: 分别为可学习的尺度和偏移参数。

○ 偏导数公式:

$$\frac{\partial \hat{x}}{\partial s} = \begin{cases} -\frac{x-\beta}{s} + \left\lfloor \frac{x-\beta}{s} \right\rceil & n < \frac{x-\beta}{s} < p \\ n \ \text{或} \ p & \text{否则} \end{cases}$$
 (2)

$$\frac{\partial \hat{x}}{\partial \beta} = \begin{cases} 0 & n < \frac{x-\beta}{s} < p \\ 1 & 否则 \end{cases} \tag{3}$$

- 使用直通估计(STE)近似不可导部分。
- 权重量化仍采用对称量化,无额外推理成本。

2. 初始化策略:

- 激活量化:
 - 基于MSE优化,解决传统min-max法对异常值敏感的问题。

$$s_{\text{init}}, \beta_{\text{init}} = \arg\min_{s,\beta} ||\hat{x} - x||_F^2$$
 (4)

○ 权重量化:

■ 通过分布统计信息(均值μ和标准差σ)初始化:

$$s_{\text{init}} = \frac{\max(|\mu - 3\sigma|, |\mu + 3\sigma|)}{2^b - 1} \tag{5}$$

4. 实验

1. Swish激活的量化:

- 表2展示了EfficientNet-B0在W4A4条件下的精度从71.9%(LSQ)提高到73.8%(LSQ+)。
- 可学习偏移量使正负范围的量化层次更均衡。

2. ReLU激活的量化:

○ 对传统架构(ResNet18)的实验表明LSQ+与LSQ性能一致,未 引入性能开销。

3. 初始化影响:

○ 表5显示LSQ+初始化在低位量化中显著降低了训练不稳定性。

4. 固定偏移与可学习偏移对比:

○ 表6表明可学习偏移优于固定偏移,提高了表示精度。

公式分析

1. 核心公式:

○ 非对称量化(公式2):为不同层动态调整范围,缓解负值带来的信息丢失。

○ 偏移量和尺度的梯度计算(公式3、4): 保证训练过程的有效 优化。

2. 性能优化公式:

○ MSE优化初始化(公式8):通过数据分布初始化参数,避免因 极值导致的量化错误。

总结

LSQ+通过学习偏移量和改进的初始化方法,在低位量化中实现了更高的性能和稳定性。这些改进使其特别适合现代网络的Swish激活,显著超越了传统的LSQ方法。

补充

非对称量化方案和对称方案

非对称量化方案和**对称量化方案**是深度学习模型量化的两种主要策略,它们在量化范围的设计和实现方法上存在显著差异。

1. 对称量化方案

定义

对称量化假设被量化的值(如权重或激活值)的分布是对称的,其量化范围均匀地分布在零的两侧。

公式

对称量化的公式为:

$$x_q = \text{round}\left(\frac{x}{s}\right) \cdot s$$
 (6)

其中:

$$s = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{2^{b-1} - 1} \tag{7}$$

- s 是量化的尺度(scale)。
- x_{max} 和 x_{min} 分别是值的最大值和最小值。
- b 是比特宽度。

特点

1. 量化范围:

- \circ 对称分布在 $[-s \cdot (2^{b-1}-1), s \cdot (2^{b-1}-1)]$ 。
- 例如, 4 位对称量化范围为 [-8,7], 共 16 个值。

2. 实现简单:

- 不需要额外的偏移量, 计算开销较低。
- 适用于分布接近对称的权重或激活值(如 ReLU 激活输出)。

3. 不足:

如果数据分布不对称(如 Swish 激活),可能导致量化范围的一部分浪费(例如,负值部分很小但分配了较多的量化级别)。

2. 非对称量化方案

定义

非对称量化允许量化范围不以零为中心,通过引入偏移量 β 适应数据分布的不对称性。

公式

非对称量化的公式为:

$$x_q = \text{round}\left(\frac{x-\beta}{s}\right) \cdot s + \beta$$
 (8)

其中:

$$s = \frac{x_{\text{max}} - x_{\text{min}}}{2^b - 1} \tag{9}$$

- *s* 是量化的尺度。
- eta 是量化偏移量(offset),通常设置为 x_{\min} 。

特点

- 1. 量化范围:
 - \circ 动态分布在 $[x_{\min},x_{\max}]$ 。
 - 例如,4位非对称量化范围可能是 [-0.3,15.7]。
- 2. 灵活性更高:

 \circ 适用于分布不对称的权重和激活值(如 Swish 激活函数的分 布: $[-0.278,\infty)$)。

3. 实现复杂:

- \circ 需要存储额外的偏移量 β 。
- 在推理时可能需要额外的计算调整。

3. 对比分析

特性	对称量化方案	非对称量化方案
量化范 围	中心对称,固定范围	可动态调整,覆盖数据的真实范围
适用数 据分布	对称分布(如 ReLU 激 活)	不对称分布(如 Swish 或 Leaky-ReLU 激活)
计算复 杂度	较低	略高,需引入偏移量 eta
存储需 求	无需存储偏移量	需要存储偏移量 β
精度表 现	在分布不对称的情况 下,量化误差较大	在复杂分布情况下量化精度 更高

4. 使用场景

对称量化适用场景

- **简单模型**:如 ResNet 等基于 ReLU 的架构。
- 资源受限设备:对计算复杂度要求较低的硬件(如微控制器)。

非对称量化适用场景

- **现代架构**:如 EfficientNet 和 MixNet,使用 Swish 或 Leaky-ReLU 激活。
- **需要高精度的任务**:如图像分类、目标检测。

5. 非对称量化的改进

以 **LSQ+** 为例,提出了学习偏移量 β 的非对称量化方法,显著提升了模型性能。核心思想:

• β 和 s 都在训练过程中通过梯度优化学习:

$$\beta, s = \arg\min||x_q - x||_F^2 \tag{10}$$

• 通过 MSE 初始化量化参数,减少训练的不稳定性。

这种动态非对称量化方法有效解决了 Swish 激活值分布的不对称性问题,使模型在低比特量化(如 W4A4)下仍保持高性能。

通过对称与非对称量化的灵活选择,可以根据模型特点与硬件限制设计最优量化策略,从而在效率与性能之间找到平衡点。