# 实验 3: 通过编程获取 IP 地址与 MAC 地址的对应关系

# 实验要求

通过编程获取 IP 地址与 MAC 地址的对应关系实验,要求

- (1) 在IP数据报捕获与分析编程实验的基础上,学习NPcap的数据包发送方法。
- (2) 通过NPcap编程,获取IP地址与MAC地址的映射关系。
- (3)程序要具有输入IP地址,显示输入IP地址与获取的MAC地址对应关系界面。界面可以是命令行界面,也可以是图形界面,但应以简单明了的方式在屏幕上显示。
- (4) 编写的程序应结构清晰, 具有较好的可读性。

## 实验原理

## 1.Npcap捕获数据包

• 设备列表获取方法:

NpCap 提供了pcap\_findalldevs 函数来获取计算机上的网络接口设备的列表;此函数会为传入的pcap\_if\_t 赋值(该类型是一个表示了设备列表的链表头;每一个这样的节点都包含了 name 和 description 域来描述设备)。

#### • 打开网络接口方法:

NpCap 提供了pcap\_open 函数于获取数据包捕获句柄以查看网络上的数据包。

#### • 数据报捕获方法:

Npcap提供了 pcap\_next\_ex 函数。

```
int pcap_next_ex(
pcap_t *p,//当为调用pcap_open()成功之后返回的值,它指定了捕获哪块网卡上的数据包
struct pcap_pkthdr ** pkt_header,//捕获该数据包的时间戳、数据包的长度等等信息
u_char ** pkt_data//捕获到的网络数据包
)
```

#### • 数据报发送方法:

Npcap提供了pcap\_sendpacket函数。

```
int pcap_sendpacket(
    pcap_t *p,// 一个已经打开的 pcap 句柄,表示一个网络适配器
    const u_char *buf,// 一个指向待发送数据包的缓冲区的指针
    int size// 待发送数据包的长度
);
```

#### 2.ARP 的基本思想


ARP (Address Resolution Protocol) 是一种用于解析网络层地址和链路层地址之间关系的协议。它的基本思想是将网络层地址(通常是IP地址)映射到链路层地址(通常是MAC地址)。

ARP根据IP地址获取物理地址的一个TCP/IP协议。主机发送信息时将包含目标IP地址的ARP请求广播到局域网络上的所有主机,并接收返回消息,以此确定目标的物理地址;收到返回消息后将该IP地址和物理地址存入本机ARP缓存中并保留一定时间,下次请求时直接查询ARP缓存以节约资源。地址解析协议是建立在网络中各个主机互相信任的基础上的,局域网络上的主机可以自主发送ARP应答消息,其他主机收到应答报文时不会检测该报文的真实性就会将其记入本机ARP缓存。

#### ARP的基本工作原理如下:

- 1. **ARP请求**: 当设备A需要知道设备B的MAC地址时,设备A会在本地网络广播一个ARP请求,询问"谁拥有这个IP地址?"。
- 2. ARP应答: 设备B收到ARP请求后,会向设备A直接发送ARP应答,包含自己的MAC地址。
- 3. **ARP缓存:** 设备A收到ARP应答后,会将设备B的IP地址和MAC地址的映射关系存储在本地的ARP缓存中,以便将来的通信。
- 4. **ARP缓存定时过期**: ARP缓存中的映射关系是有时效性的,因为设备的网络连接可能会变化。因此,ARP缓存中的条目会有一个定时器,当超过一定时间后,会自动删除。

#### ARP的基本工作流程如下:



#### ARP的报文格式程如下:

0	15	16	31
硬件类型		协议类型	
硬件地址长度	协议地址长度	操作	
源MAC地址(0-3)			
源MAC地址(4-5)		源IP地址(0-1)	
源IP地址(2-3)		目的MAC地址(0-1)	
目的MAC地址 (2-5)			
目的IP地址(0-3)			

- **硬件类型 (Hardware Type)**: 16位字段,定义运行 ARP 的网络类型。例如,以太网的类型为 1。ARP 可在任何物理网络上使用。
- **协议类型 (Protocol Type)**: 16位字段,定义使用的网络层协议。例如,对于IPv4协议,该字段是 0x0800。ARP 可用于任何高层协议。
- **硬件地址长度(Hardware Address Length)**: 8位字段,定义 MAC 地址的长度,以字节为单位。例如,对于以太网,该值为6。
- **协议地址长度(Protocol Address Length)**: 8位字段,定义 IP 地址的长度,以字节为单位。例如,对于 IPv4 协议,该值为4。
- 操作 (Operation): 16位字段, 定义报文的类型。已定义的分组类型有两种: ARP请求 (0x0001) 和 ARP响应 (0x0002)。

- **源 MAC 地址(Sender Hardware Address)**: 这是一个可变长度字段,用于定义发送方的 MAC 地址。例如,对于以太网,该字段长度为6字节。
- **源 IP 地址(Sender Protocol Address)**: 这是一个可变长度字段,用于定义发送方的 IP 地址。例如,对于 IPv4 协议,该字段长度为4字节。
- **目的 MAC 地址(Target Hardware Address)**: 这是一个可变长度字段。在 ARP 请求中,该字段没有意义;在 ARP 响应中,该字段表示接收方的 MAC 地址。例如,对于以太网,该字段长度为6字节。在 ARP 请求中,该字段为全0,表示发送方不知道目标的 MAC 地址。在 ARP 请求中,该字段为全1,表示广播地址。
- **目的 IP 地址 (Target Protocol Address)**: 在 ARP 请求中,该字段表示要解析的目标 IP 地址;在 ARP 响应中,该字段表示接收方的 IP 地址。

# 代码编写

#### ARP报文格式设计

```
//14字节以太网首部
typedef struct EthernetHeader
{
   u_char DestMAC[6]; // 目的MAC地址6字节
   u_char SrcMAC[6];
                    // 源MAC地址 6字节
   u_short EthType; // 上一层协议类型,如0x0800代表上一层是IP协议,0x0806为arp 2
字节
}EthernetHeader;
//28字节ARP帧结构
typedef struct ArpHeader
   unsigned short HdType; // 硬件类型
   unsigned short ProType; // 协议类型
   unsigned char HdSize; // 硬件地址长度
   unsigned char ProSize; // 协议地址长度
   unsigned short OP; // 操作类型, ARP请求(1), ARP应答(2), RARP请求(3), RARP应
答(4)。
   u_char SrcMac[6]; // 源MAC地址
                         // 源IP地址
   u_char SrcIp[4];
                          // 目的MAC地址
   u_char DestMac[6];
                       // 目的IP地址
   u_char DestIp[4];
}ArpHeader;
//定义整个arp报文包,总长度42字节
struct ArpPacket {
   EthernetHeader *ed;
   ArpHeader *ah;
};
```

## ARP数据包初始和打印

```
memset(ah->SrcMac, 0x00, 6); // ARP字段源MAC地址
   // ARP字段目的MAC地址
                                       // ARP字段目的IP地址
   memcpy(ah->DestIp, dest_ip, 4);
   // 赋值MAC地址
   eh->EthType = htons(ETH_ARP); //htons:将主机的无符号短整形数转换成网络字节顺序
   ah->HdType = htons(ARP_HARDWARE);
   ah->ProType = htons(ETH_IP);
   ah->HdSize = 6;
   ah->ProSize = 4;
   ah->OP = htons(ARP_REQUEST);
   // 构造一个ARP请求
   memset(sendbuf, 0, sizeof(sendbuf)); // ARP清零
   memcpy(sendbuf, eh, sizeof(*eh));
                                              // 首先把eh以太网结构填充上
   memcpy(sendbuf + sizeof(*eh), ah, sizeof(*ah)); // 接着在eh后面填充arp结构
}
void PrintArpHeader(const u_char * packetData) {
   struct EthernetHeader *eth_protocol;
   eth_protocol = (struct EthernetHeader *)packetData;
   if (ntohs(eth_protocol->EthType) == 0x0806) { // 检查是否是 ARP 协议
       struct ArpHeader *arp_protocol;
       arp_protocol = (struct ArpHeader *)(packetData + sizeof(struct
EthernetHeader));
       printf("ARP 操作类型: %s\n", ntohs(arp_protocol->OP) == 1 ? "ARP 请求":
"ARP 应答");
       printf("硬件类型: %u\n", ntohs(arp_protocol->HdType));
       printf("协议类型: 0x%x\n", ntohs(arp_protocol->ProType));
       printf("硬件地址长度: %u\n", arp_protocol->HdSize);
       printf("协议地址长度: %u\n", arp_protocol->ProSize);
       printf("源MAC地址: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
          arp_protocol->SrcMac[0], arp_protocol->SrcMac[1], arp_protocol-
>SrcMac[2].
          arp_protocol->SrcMac[3], arp_protocol->SrcMac[4], arp_protocol-
>SrcMac[5]);
       printf("源IP地址: %u.%u.%u.%u\n",
           arp_protocol->SrcIp[0], arp_protocol->SrcIp[1], arp_protocol-
>SrcIp[2], arp_protocol->SrcIp[3]);
       printf("目的MAC地址: %02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
           arp_protocol->DestMac[0], arp_protocol->DestMac[1], arp_protocol-
>DestMac[2],
           arp_protocol->DestMac[3], arp_protocol->DestMac[4], arp_protocol-
>DestMac[5]);
       printf("目的IP地址: %u.%u.%u.%u\n",
           arp_protocol->DestIp[0], arp_protocol->DestIp[1], arp_protocol-
>DestIp[2], arp_protocol->DestIp[3]);
   }
```

```
else {
    printf("不是 ARP 协议\n");
}
```

# 打印所有设备信息

```
void DisplayDevs() {
   pcap_if_t *alldevs;//设备链表
   pcap_if_t *d;//用于遍历
   char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];
   if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &alldevs, errbuf) == -1) {
        fprintf(stderr, "Error in pcap_findalldevs_ex: %s\n", errbuf);
        return;
   }
   int i = 0, inum;
   // 显示所有检测到的设备
   pcap_addr_t* a;
    for (d = alldevs; d != NULL; d = d->next) {
        printf("\n");
        printf("网卡%d\n", ++i);
        PrintDevInfo(d);
    if (i == 0) {
        printf("No interfaces found! Make sure Npcap is installed.\n");
        return;
   pcap_freealldevs(alldevs);
}
```

# 打开指定网卡

```
pcap_t* OpenPcap(int nchoose, pcap_if_t** ptr) {
    pcap_t* pcap_handle;
    pcap_if_t* alldevs;
    char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];

// 获取到所有设备列表
    if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &alldevs, errbuf) == -1)
        exit(0);

// 找到指定的网卡设备
    for (int x = 0; x < nChoose - 1; ++x)
        alldevs = alldevs->next;

*ptr = alldevs; // 修改指针的值

PrintDevInfo(*ptr);
```

```
if ((pcap_handle = pcap_open((*ptr)->name, // 设备名
                  // 每个包长度
       65536.
       PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS, // 混杂模式
                  // 读取超时时间
       1000,
      NULL,
                  // 远程机器验证
       errbuf
                  // 错误缓冲池
   )) == NULL) {
       pcap_freealldevs(alldevs);
       exit(0);
   }
   printf("成功打开该网卡\n");
   return pcap_handle;
}
```

## 向指定网卡发送ARP请求数据包

```
bool SendArpRequestSelf(pcap_t *handle, const u_char *src_ip, const u_char
*dest_ip, u_char *SendIp, u_char *SendMac) {
   EthernetHeader eh;
   ArpHeader ah;
   unsigned char sendbuf[42];
   pcap_pkthdr *Packet_Header;
   const u_char *Packet_Data;
   char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];//错误信息缓冲区
   BuildArpRequest(&eh, &ah, sendbuf, src_ip, dest_ip);
   // 发送 ARP 请求包
   if (pcap_sendpacket(handle, sendbuf, 42) == 0) {
       printf("发送ARP请求成功!\n");
   printf("捕获 ARP 响应!\n");
   return CapArpPacket(handle, src_ip, dest_ip, SendIp, SendMac);
   return false:
}
```

# 监听并接受ARP响应数据包

```
bool CapArpPacket(pcap_t *handle, const u_char *src_ip, const u_char *dest_ip, u_char *SendIp, u_char *SendMac) {
    printf("捕获 ARP 响应!\n");
    pcap_pkthdr *Packet_Header;
    const u_char *Packet_Data;
    char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];//错误信息缓冲区

while (true) {
    int n = pcap_next_ex(handle, &Packet_Header, &Packet_Data);
    if (n == -1)
    {
        printf("捕获数据包时发生错误: %d\n", errbuf);
        return false;
```

```
else
       {
           if (n == 0)
           {
               printf("没有捕获到数据报\n");
           }
           else
           {
               printf("捕获到数据报\n");
               ArpPacket *IPPacket = (ArpPacket*)Packet_Data;
               PrintArpHeader(Packet_Data);
               struct ArpHeader *arp_protocol;
               arp_protocol = (struct ArpHeader *)(Packet_Data + sizeof(struct
EthernetHeader));
               if (CompareIP(arp_protocol->DestIp, src_ip) &&
CompareIP(arp_protocol->SrcIp, dest_ip))
               {
                   printf("捕获到回复的数据报,请求 IP 与其 MAC 地址对应关系: \n");
                   printf("----\n");
                   printf("IP:");
                   PrintIp(arp_protocol->SrcIp);
                   printf("MAC:");
                   PrintMac(arp_protocol->SrcMac);
                   printf("----\n");
                   printf("\n");
                   u_char* a;
                   int i = 0;
                   if (SendIp != NULL) {
                      // 复制 arp_protocol->SrcIp 到 SendIp
                      for (int j = 0; j < 4; ++j) {
                          SendIp[i++] = arp_protocol->SrcIp[j];
                      }
                      // 复制 arp_protocol->SrcMac 到 SendMac
                      for (int j = 0; j < 6; ++j) {
                          SendMac[j] = arp_protocol->SrcMac[j];
                      }
                   }
                   break;
               }
           }
       }
   }
   return true;
}
```

# 实验结果展示

#### 打印所有设备信息

```
网卡2
Device: rpcap://Device\NPF_(9C54FDAD-4622-433B-B53A-E9ED73FB395D)
Description: Network adapter 'WAN Miniport (IPv6)' on local host

网卡3
Device: rpcap://Device\NPF_(39AAF87B-F777-42B1-A146-FBD3501B64BF)
Description: Network adapter 'WAN Miniport (IP)' on local host

阿卡4
Device: rpcap://Device\NPF_(A27E2643-BEDC-4065-9E80-0F207F88D32D)
Description: Network adapter 'Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz' on local host
IP地址: 10. 130. 65. 109
子网在69: 255. 255. 128. 0
广播地址: 10. 130. 127. 255

阿卡5
Device: rpcap://Device\NPF_(37DF5BB4-2B91-456E-BC2C-5C16EDFD1957)
Description: Network adapter 'VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8' on local host
IP地址: 192. 168. 219. 1
子网在69: 255. 255. 255. 0
广播地址: 192. 168. 219. 255
```

#### 打开指定网卡

```
成功打开该网卡
Get Dev Ip:10.130.65.109
Device: rpcap://\Device\NPF_{A27E2643-EEDC-4065-9E80-OF207F88D32D}
Description: Network adapter 'Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz' on local host
IP地址: 10.130.65.109
子网掩码: 255.255.128.0
广播地址: 10.130.127.255
```

## 向打开的网卡发送ARP请求数据包和接受ARP响应数据包

```
捕获到数据报

ARP 操作类型: ARP 请求

硬件类型: 0x800

硬件地址长度: 6

协议地址长度: 4

源MAC地址: 00:00:00:00:00

厚IP地址: 0.0.0

目的MAC地址: 00:00:00:00:00

目的IP地址: 10.130.65.109

捕获操作类型: ARP 应答

硬件类型: 0x800

硬件类型: 0x800

硬件地址长度: 6

协议地址长度: 6

协议地址长度: 4

源MAC地址: F4:B3:01:F2:EA:31

源IP地址: 10.130.65.109

目的MAC地址: 00:00:00:00:00
```

## 得到并输出该网卡的IP与MAC地址对应关系

```
捕获到回复的数据报,请求 IP 与其 MAC 地址对应关系:
------
IP:10.130.65.109
MAC:F4:B3:01:F2:EA:31
-----
```

#### 向其他IP地址发送ARP请求数据包

ARP 操作类型: ARP 请求 硬件类型: 1 协议类型: 0x800 硬件地址长度: 6 协议地址长度: 4

原MAC地址: F4:B3:01:F2:EA:31

源IP地址: 10.130.65.109 目的MAC地址: FF:FF:FF:FF:FF 目的IP地址: 10.130.65.111

## 捕获ARP响应数据包得到并输出IP与MAC地址对应关系

捕获到数据报 ARP 操作类型: ARP 应答 硬件类型: 1 协议类型: 0x800 硬件地址长度: 6 协议地址长度: 4 源MAC地址: 00:00:5E:00:01:0D

源IP地址: 10.130.65.111 目的MAC地址: F4:B3:01:F2:EA:31

目的IP地址: 10.130.65.109

捕获到回复的数据报,请求 IP 与其 MAC 地址对应关系:

IP:10.130.65.111 MAC:00:00:5E:00:01:0D