Programmation Réseaux

En C sous Linux

V. Limouzy

Utilisation des sockets

- Socket est utilisé pour communiquer en réseaux
- Différents types unifiés dans une même structure:
 - TCP
 - UDP
 - RAW

Fonction socket()

- Permet de créer une socket
 - i.e. un identifiant unique pour la communication réseau (comme un descripteur de fichier)
- int socket(int domain, int type, int protocol);
- <u>Domain</u>: type de réseaux on utilisera PF_INET (pour IPv4) OU PF_INET6 (pour IPv6) (PF pour Procotol Family)
- <u>Type</u>:
 - SOCK STREAM pour TCP
 - SOCK_DGRAM pour UDP
 - SOCK_RAW pour faire de l'ICMP par exemple (nécéssite des droits particuliers)
- Protocol: 0 dans le doute Correspond au protocole de couche 4
 - Liste disponible dans /etc/protocols
 - Ip: 0; icmp: 1; tcp: 6; udp: 17
- Renvoie -1 si erreur et erreur disponible avec perror(); descripteur sinon

Affectation d'une Adresse: bind() 1/2

- Pour être contacté on doit affecter une adresse à la socket
 - Choix sur le n° de port (>1024)
 - Choix sur l'adresse IP si la machine a plusieurs adresses IPs.
 - Sinon affectation Automatique
 - On ne peut pas utiliser l'adresse d'une autre machine!
- int bind(int socket, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

bind() 2/2

- socket est la socket qui va être traitée
- addr est une structure d'adresse générique (qui fonctionnera avec IPv4 et IPv6)
- addrlen correspond à la taille de la structure précédente
- Renvoie:

Structure sockaddr

- Structure générique pour stocker les adresses
- Utilisée comme paramètre dans les fonctions qui manipulent des adresses
- Des cast sont nécessaires avec les vrais structures d'adresses...

```
struct sockaddr{
sa family t sa family;
// famille de sockaddr
// champ commun à toutes
// les struct d'adresses
// AF_INET;AF_INET6 ;
// AF UN...
char sa_data[14];
// Données de l'adresse
// réelle
```

sockaddr_in et sockaddr_in6

```
struct sockaddr_in {
sa_family_t sin_family;
uint16_t sin_port;
struct in_addr sin_addr;
};
```

- Pour IPv4
- famille d'adresses : AF INET
- Port dans l'ordre d'octets réseau
- Adresse Internet (entier 32bits)

sockaddr_in et sockaddr_in6

```
struct sockaddr_in6 {
uint16_t sin6_family;
uint16_t sin6_port;
uint32_t sin6_flowinfo;

struct in6_addr sin6_addr;
uint32_t in6_scope_id;
};
```

- Pour IPv6
- AF_INET6
- Numéro de port
- Information de flux IPv6
- Adresse IPv6 (struct)
- Scope ID (nouveauté 2.4)

sockaddr_in et sockaddr_in6

```
struct in6_addr {
unsigned char
s6_addr[16];
};
```

Adresse IPv6
 Pour coder les 128 bits d'adresses

Stockage des entiers (1/2)

- Exemple un entier (en héxa): OxA0B1C2D3
- Big Endian / Gros Boutisme

Ordre des octets:

00|01 |02|03

A0|B1|C2|D3

- Little Endian / Petit Boutisme
 - Ordre des octets:

00|01 |02|03

D3|C2|B1|A0

- Dépend du processeur
- Big Endian:
 - IBM
 - Motorola

-

- Little endian
 - Archi x86 (Intel, Amd,...)
 - Arm

_

Stockage des entiers (2/2)

- Nécéssité de s'accorder sur un standard
- Ordre des bits du réseaux: BigEndian
- Nécéssite de convertir les entiers
 - À l'envoie
 - À la réception
 - Pour les adresses IPv4
- Fonctions Hôtes vers réseaux: htnol et htons
- Fonctions Réseaux vers hôtes: ntol et ntos

Initialisation de structure d'adresse

```
Exemple pour l'affectation côté serveur struct sockaddr_in addr ; addr.sin_family=AF_INET ; addr.sin_port= htons(15550); addr.sin_addr= htonl(INADDR_ANY);
```

- Création d'une struct d'adresse
- Indique que c'est une adresse IPv4
- Indique le port (format réseau)
- Indique que l'adresse IP est toutes les Ips dispo de la machine

Manipulation d'adresse

- Les adresses sont soit au format IP (125.10.10.25 IPv4 ou fe80::c1f3:be71:f1a8:d8c6 IPv6
- Soit sous forme d'url (www.uca.fr; www.lamontagne.fr...)
- Pour établir une connexion, on doit renseigner une adresse IP
- Deux fonctions permettent de faire la conversion
 - gethostbyname() fonctionne uniquement pour IPv4
 - getaddrinfo() fonctionne pour IPv4 et IPv6

Structure addrinfo

```
struct addrinfo {
    int ai_flags;
    int ai_family;
    int ai_socktype;
    int ai_protocol;
    size_t ai_addrlen;
    struct sockaddr *ai_addr;
    char *ai_canonname;
    struct addrinfo *ai_next;
};
```

- options
- Indique la famille d'adresse AF_INET; AF_INET6 ou AF_UNSPEC
- Type de socket, (SOCK_STREAM ou SOCK_DGRAM) dans le doute 0
- Protocole, mettre à 0 pour tout accepter
- Taille de la structure d'adresse
- Structure d'adresse
- Nom canonique
- Prochaine structure d'adresse (comme dans une liste).

Fonction getaddrinfo()

```
int getaddrinfo(const char *node, const char
*service,const struct addrinfo *hints, struct addrinfo
**res);
```

- Node adresse forme pointée (125.6.6.7) ou texte (www.uca.fr)
- Service: protocole visée ou numéro de port
- Hints: contient les infos types demandés (cf. Exemple)
- Res: tableau de pointeur résultat, chaque case contient une antrée
- freeaddrinfo(res) libère le tableau utilisé

Utilisation getaddrinfo (1/3)

```
// Mise à 0 de la structure
                                        memset(&hints, 0, sizeof(struct
struct addrinfo hints;
                                        addrinfo));
struct addrinfo *result, *rp;
                                        hints.ai family = AF UNSPEC;
                                       /* Allow IPv4 or IPv6 */
int sfd, s;
                                        hints.ai_socktype = SOCK_DGRAM;
                                         /* Datagram socket */
struct sockaddr_storage peer_addr;
socklen_t peer_addr len;
                                        hints.ai flags = AI_PASSIVE;
                                        hints.ai protocol = 0;
ssize t nread;
                                        /* Any protocol */
char buf[BUF SIZE];
                                        hints.ai canonname = NULL;
                                        hints.ai addr = NULL;
                                        hints.ai next = NULL;
```

Utilisation getaddrinfo (2/3)

```
s = getaddrinfo(addr,port , &hints, &result);
if(s!=0){
  fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n",
     gai_strerror(s));
  exit(EXIT_FAILURE);
  }
return result;
```

Utilisation getaddrinfo (3/3)

```
Struct addrinfo * Addr ;//structure renseignée par getaddrinfo
struct addrinfo * rp ;
char message[BUF_SIZE] ;
memset(message, 0, BUF SIZE) ;
for(rp=Addr;rp!=NULL;rp=rp->ai_next){
      if(rp->ai_family==AF_INET){
       char * adress_ip = (char * )
malloc(sizeof(char)*INET_ADDRSTRLEN) ;
   struct sockaddr_in * sai =(struct sockaddr_in *) rp-
>ai addr :
   struct in_addr Adresse= sai->sin_addr ;
   inet_ntop(rp->ai_family,& Adresse,adress_ip,
INET ADDRSTRLEN);
   printf("IPv4 : %s | port: %d\n", adress_ip,ntohs
(sai->sin port)) ;
free(adress ip) ;
```

Conversion Adresse IP → ASCII (IPv4)

- Fonction qui permettent de convertir une adresse IP en notation pointée inet_ntoa() pour Network to Ascii
- Fonction qui permet de transformer une adresse Ascii (i.e. ''148.56.77.12'') en version réseau inet_aton() pour Ascii to Network
- Ne fonctionne qu'avec IPv4

Conversion Adresse IP → ASCII (IPv4 et IPv6) (1/2)

- Convertir une adresse Binaire en chaîne de caractères: inet_ntop()
- const char *inet_ntop(int af, const void *src,char *dst, socklen_t cnt);
- Af pour Adresse Family: AF_INET (pour IPv4), AF_INET6 (pour IPv6)
- Src: Structure d'adresse (src pointe soit vers une struct in_addr ou in_addr6)
- Cnt: longueur de la structure
- Renvoie une chaîne de caractère qui représente l'adresse

Conversion Adresse IP → ASCII (IPv4 et IPv6) (2/2)

- Convertir une chaîne de caractères en Binaire :inet_ntop()
- const char *inet_ntop(int af, const void *src,char *dst, socklen_t cnt);
- Af pour Adresse Family: AF_INET (pour IPv4), AF_INET6 (pour IPv6)
- Src: Structure d'adresse (src pointe soit vers une struct in_addr ou in_addr6)
- Cnt: longueur de la structure
- Renvoie une chaîne de caractère qui représente l'adresse

connect()

- Permet de d'initier la connexion vers une autre machine
- S'effectue coté Client
- int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);
 - 1) Socket par laquelle faire la connexion
 - 2) Adresse de l'hôte distant (IPv4 ou IPv6)
 - 3) Taille de la structure d'adresse
- Renvoie 0 si Ok, -1 sinon; erreur dispo avec perror()

accept()

- Permet d'accepter une nouvelle connexion (coté Serveur)
- int accept(int sockfd, struct sockaddr *adresse, socklen_t *longueur);
 - 1) Socket sur laquelle accepter la connexion
 - 2) Adresse du client qui demande la connexion
 - 3) Taille de la structure d'adresse (pour déterminer si IPv4 ou IPv6)
 - 4) Renvoie -1 si erreur ; une valeur positive (nouvelle socket)

accept()

- Crée un nouveau socket pour la communication dédiée
- La fonction est bloquante
- En général utilisé avec un fork() ou des threads
- La fonction getpeername () permet de connaître l'identité de de l'autre côté de la socket
- La fonction getsockname() permet de connaître l'identité de notre socket. Utile quand on a fait un connect() sans bind()

Schéma d'utilisation de accept ()

```
int so= accept(fd,...);
switch(fork()){
   case 0: // fils
      close(fd);
      //communiquer sur so
   case 1://erreur
      exit(-1);
   default: //père
     close(so) ;
```

- Dans le processus père on gère les connexions entrantes
- Dans le processus fils on s'occupe de la communication sur la socket dédiée

Flonction close()

- Une fois les communications terminées, on doit fermer les socket (comme des fichiers
 - Libère les ressources au niveaux du système (buffer; descripteur de fichiers;...)
 - Libère l'adresse et surtout le port utilisé

_

- En TCP, l'adresse ne redevient pas disponible tout de suite!
 - Dû au protocole qui doit être fiable et donc possiblement demander de réexpédier les dernières données envoyées.
 - Peut poser des problèmes en phase de test. Bind() impossible

Fonctions read()/write()

- La communications peut se faire avec les fonctions classiques:
 - Read: ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
 - Lit depuis le descripteur fd.
 - Écrit le résultat dans buf.
 - De taille au plus count.
 - Renvoie le nombre d'octets réellement lus.
 - Fonction bloquante
 - Write: ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
 - Même paramètre que read()
 - Renvoie le nombre d'octets réellement écrits
 - Peut être bloquante si pas de lecture de l'autre côté.

Fonctions send()

- Des fonctions plus orientées réseaux sont dispo
- ssize_t send(int s, const void *buf, size_t len, int flags);
- Fonctionne en Mode Connecté (i.e. SOCK_STREAM)
- Fonctionne comme write mais avec des possibilités d'options
- Parmis les flags dispo on notera
 - MSG_DONTWAIT // Rend l'écriture non bloquante
 - MSG_00B // Permet d'envoyer des données Hors bande

Fonction recv()

- Analogue à la fonction read()
- ssize_t recv(int s, void *buf, ssize_t len, int flags);
- Même type d'options que pour send()
 - MSG_PEEK permet de lire dans la file sans enlever les données
 - MSG_DONTWAIT lecture non bloquante mais possiblement incomplète
 - MSG_WAITALL Attend que toutes les données demandées soient transmises (bloque en attendant)

Entrées/Sorties non bloquantes

- On peut avec send() et recv() avoir des entrées sorties non bloquantes
- On doit gérer le fait que
 - Aucune donnée n'arrive
 - La donnée arrive de manière parcellaire (donner à reconstituer)
- On peut mettre les entrées/sorties classiques (read/write)
 en mode non bloquant avec fcntl() (mise en place et gestion compliquée)

select()

- La fonction select permet de *« surveiller »* les descripteurs de fichiers/sockets
- Surveille plusieurs éléments
- Indique quels éléments sont prêts en lectures
- Permet de garder des lectures bloquantes et de ne pas passer en mode non bloquant...

Fonctions pour select() (1/3)

- int select(int nfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval *timeout);
- nfds: Plus grand descripteur des 3 ensembles + 1
- readfds: Ensemble de descripteurs à surveiller en lecture
- writefds: Ensemble de descripteurs à surveiller en écriture
- exceptfds: Utilisé pour les sockets pour les données hors bande
- Structure de timeout : temps maximum à attendre avant de renvoyer une valeur

Fonctions pour select() (2/3)

- Retour:
 - Renvoie le nombre de descripteurs qui sont prêts (à liré/écrire ou autre)
 - 0 Si le timeout est arrivé à son terme
 - -1 sinon
- 4 Macros sont disponibles pour manipuler les FDSet
 - FD_ZERO(): Mets la structure à 0
 - FD_CLR(): Enlève un descripteur du set
 - FD_SET(): Ajoute le descripteur au set
 - FD_ISSET(): détermine si un descripteur a été activé

Fonctions pour select() (3/3)

- Select modifie les sets
 - Avant d'invoquer select on indique les descripteur à surveiller dans le set avec FD_SET()
 - Après le retour de la fonction on teste sur avec FD_ISSET() si un descripteur a déclenché une action
 - On doit réinitialiser la liste des descripteurs à surveiller si on souhaite ré-invoquer select()

Exemple d'utilisation de select()

```
fd set rfds;
struct timeval tv;
int retval;
/* Surveiller stdin (fd 0) en attente d'entrées */
FD_ZERO(&rfds); //initialise la strucutre à 0
FD_SET(0, &rfds); //indique de surveiller sur 0
/* Pendant 5 secondes maxi */
    tv.tv sec = 5;
    tv.tv\_usec = 0;
    retval = select(1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
    /* Considérer ty comme indéfini maintenant ! */
    if (retval == -1)
        perror("select()");
    else if (retval)
        printf("Des données sont disponibles maintenant\n");
        /* FD_ISSET(0, &rfds) est vrai */
    else.
        printf("Aucune données durant les 5 secondes\n");
    exit(EXIT_SUCCESS);
```

Schéma Client/Serveur TCP

- Serveur
 - 1) Socket
 - 2)Bind
 - 3)Listen
 - 4) Accept
 - 5) send/recv
 - 6)Close

- Client
 - 1)Socket
 - 2)Connect
 - 3)send/recv
 - 4)Close

Communication UDP

- En UDP (SOCK_DGRAM) mode déconnecté
- Pas de listen()/accept() côté serveur
- Pas de connect () côté client.
- Par contre bind() est toujours nécessaire
- Deux variantes de send et recv :
 - sentdo()
 - recvfrom()

Fonction sendto()

- ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *dest_addr, socklen_t addrlen);
- Les 4 premiers paramètres commun à send()
- Les 2 derniers correspondent à l'adresse de l'hôte que l'on veut joindre
 - Il faut donc conserver les structures d'adresses

Fonction recvfrom()

- ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *src_addr, socklen_t *addrlen);
- Idem que pour sendto
- L'adresse src_addr doit exister (ce n'est pas la fonction qui la créé)
- Utile côté serveur pour savoir à quelle machine répondre
- Peut être laissé à NULL (ainsi que addrlen)
 - Fonctionnera quand même / Ne permettra pas de répondre

Inclusion de fichiers d'en tête

- #include <stdio.h>
- #include <stdlib.h>
- #include <unistd.h>
- #include <string.h>

- #include <sys/types.h>
- #include <sys/socket.h>
- #include
 <netinet/in.h>
- #include <arpa/inet.h>
- #include <netdb.h>

Ressources utiles:

- http://manpagesfr.free.fr
 - Contient la doc des fonctions réseaux et systèmes de manières détaillée.
- Livre de Cristophe Blaess : Développement système sous Linux Ordonnancement multitâche, gestion mémoire, communications, programmation réseau

Christophe Blaess



