# Serviço de Email

## 1. Ambiente IT - Aulas ASI




Figura 1 - Ambiente IT aulas ASI

# 2. Ambiente - Setup VMS para DNS

A. Faça um clone de uma VM dando-lhe o nome SMTP-SERVER. Use as opções conforme ilustrado na Figura 2.




Figura 2 - Clone da VM (opções)

#### [SMTP-SERVER]

Editar ficheiro /etc/netplan/00-installer-config.yaml e colocar o seguinte conteúdo

```
ddresses: [192.168.57.50/24]
```

192.168.57.50


- Faça netplan apply
- Faça reboot à VM

## 3. Exercícios - SMTP (Postfix)

- a) Instalar o software postfix no servidor SMTP-SERVER
- b) Configure um servidor de **postfix** para o domínio <u>aulas</u>.asi em modo mbox
  - Obs: defina o nome do servidor de SMTP como smtp.aulas.asi na zona aulas.asi do DNS
- c) Crie os utilizadores mail1, mail2 e mail3 no S.O.
  - Teste o envio de e-mail usando a o comando mail -s "assunto" mailN@aulas.asi (faça CTRL+D para sair do utilitário e enviar o email)
    - Se necessário instale os utilitários de email: apt-get install mailutils
  - Pode ler os emails de cada utilizador utilizando o comando mail.
- d) Crie um "alias" (/etc/aliases) chamado grupo1 que contemple os utilizadores anteriores; envie um e-mail para o grupo (grupo1@aulas.asi) e veja se o e-mail é recebido.
- e) Faça com que o e-mail do utilizador mail1 seja reencaminhado para o utilizador mail2
- f) Mude a configuração do servidor de mbox para maildir (home\_mailbox = Maildir/), envie novos emails e pesquise a home directory dos utilizadores para que enviou email (obs: pode usar o comando mail -f /home/<user>/Maildir)

## 4. Exercícios - POP/IMAP (Dovecot)

- a) Instale o software dovecot e configure-o para aceitar ligação aos protocolos imap e pop3
- b) Configure numa das VM ou sistema base um MUA (e.g. Thunderbird) de forma a ler através do protocolo IMAP os e-mails que estão no inbox do utilizador mail1 (ver ponto 4).



c) Teste o envio e recepção de e-mail.

## 5. Configurações adicionais sobre o dovecot para permitir ligação com o MUA:

## [Dovecot – modo MBOX]

Editar o ficheiro: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf e definir:

```
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
```

#### Mudar permissões dos ficheiros:

```
chmod 0600 /var/mail/*
```

## [Dovecot - modo MailDir]

Editar o ficheiro: /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf e definir:

```
#mail location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
mail_location = maildir:~/Maildir
```