UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Matéria: Redes Avançadas

Professor: Kleber Nabas kleber@utfpr.edu.br whatsapp - 4199603-1790

AULA NÚMERO - 02 - IPv6

1) Comandos Básicos para Configuração dos Roteadores

Para fazer essa topologia funcionar precisamos configurar a interface fast Ethernet, interface serial e a rota no roteador e também o endereço IPv6, a máscara e o gateway do computador.

Logo que se liga o roteador aparecerá o nome do roteador com o sinal de maior (>).

1) router > enable (digitamos enable para habilitar o roteador, caso ele peça uma senha digite rede)

Para configurar a interface fast Ethernet

- 2) router # config terminal (dá permissão para que o roteador seja configurado)
- 3) router (config) # interface fast Ethernet 0/0 (entra na interface fast Ethernet para que a mesma possa ser configurada)
 - 4) router (config-if) # ipv6 address <endereço IP da fast Ethernet / máscara>
 - 5) router (config-if) # no shutdown (serve para ativarmos a interface)
 - 6) <ctrl> < z> (volta para a raíz)
 - 7) router # wr (salva a configuração)

Para configurar a interface serial

- 8) router # config terminal
- 9) router (config) # interface serial 0/1/0 (entra na interface serial para que a mesma possa ser configurada)
 - 10) router (config-if) # ipv6 address <endereço IP da Serial / máscara>
 - 11) router (config-if) # clock rate 1000000 (somente utilizada na interface DCE)
 - 12) router (config-if) # no shutdown
 - 13) <ctrl> <z>
 - 14) router # wr

Para configurar uma rota estática

- 15) router # config terminal
- 16) router (config) # ipv6 unicast-routing (habilita o roteamento)
- 17) router (config) # ipv6 route <rede destino / máscara destino > <IP do gateway>
- 18) Rota default

Router (config) # ipv6 route ::/0 <IP do gateway>

19) Comandos de visualização

router # show running-config (mostra a configuração corrente do roteador)

route # show interfaces serial 0/1/0 (mostra a configuração da interface Serial 0/1/0)

router # show interfaces fast Ethernet 0/0 (mostra a configuração da interface fast Ethernet

route # show ipv6 route (mostra as rotas configuradas no roteador)


18) Comando de teste

router # ping <endereço IPv6> (verifica se o link está ativo)


2) Exercícios de Fixação da aula

a)


0/0)




b)




c)




d)




e)



f)



- g)
 Dada a topologia a seguir, configure os dispositivos seguindo as seguintes restrições.
- Foi dado o seguinte endereço IPv6 2001:db8:cafe:0::0/51. Descubra o valor de cada uma das sub-redes.
- Todos os roteadores poderão ter somente 2 rotas sumarizadas (não poderão ter rota default).



h) Projeto IPv6

- Endereço disponível: 2001:db8:XX:0::0/51
- Utilizar o roteador 2811 e adicionar as placas NM-2FE2W (fast ethernet) e WIC-2T (serial) quando necessário.
- Os roteadores: xaxim, cabral e mercês só podem tem 1 rota default
- O roteador do centro só pode ter 3 rotas sumarizadas (não pode ter rota default)

