## 三种数组传递方式

Fortran 中,调用函数或子程序时,默认将实参的地址传递给形参,称为地址传递或引用传递。究其原因,是因为 Fortran 主要针对数值计算,参数多为大型数组(二维数组称矩阵),如果采用值传递,会复制实参的一个拷贝给形参,占用时间和内存,而地址传递则仅仅将实参数组的首地址传递给形参,没有时间和内存冗余。

这里介绍3种常见的数组传递方式。看下面的代码:

```
! 方法1
program test
  implicit none
                                   subroutine fun1(a)
                                     real a(*)
  real a(2, 3)
  interface
                                     a(1:6)=1
    subroutine fun3(a)
                                   end subroutine
    real a(:,:)
                                   ! 方法 2
    end subroutine
                                   subroutine fun2(a, m, n)
  end interface
                                     integer m, n
                                     real a(m, n)
  call funl(a)
                                     a=2
  write(*,'(6f3.0)') a
                                   end subroutine
  call fun2(a, 2, 3)
                                   ! 方法3
  write(*,'(6f3.0)') a
                                   subroutine fun3(a)
  call fun3(a)
                                     real a(:,:)
  write(*,'(6f3.0)') a
                                     a=3
end program
                                   end subroutine
```

执行结果:

```
T. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 请按任意键继续. . .
```

三种方法的形参数组,第一种称假定大小数组(assumed-size arrays),第二种称自动数组(auto arrays),第三种称假定形状数组(assumed-shape arrays)。

第一种:可对数组元素或数组片段进行操作(如 a(3)=2, a(2:4)=3),但不能直接对数组名进行操作(如 a=1)。如果对整个数组进行操作,需指明数组边界(如代码所示);

第二种: 最常见,也最常用,不解释:

第三种:可用 size 函数获取数组每一维的元素个数: m=size(a,1), n=size(a,2),操作与第二种一致。注意:这种方式需要显式接口,可用 interface 指定接口,或将子程序写入 module 中使用。

在某些老代码中,可能会见到第四种写法,其与第一种类似。

```
! 方法 4
subroutine fun4(a)
    real a(1)
    a(1:6)=4 !全部 6 个元素赋值为 4
    a = 0 !第一个元素赋值 0,其余不变
end subroutine
```

## 总结:

第一种将高维数组变形为 1 维数组,丢失了数组的维度信息,实参和形参元素的位置对应关系不确定。对于 2×3 的数组,其在内存中的排列顺序有两种: 1、按列存储 a11, a21, a12, a22, a13, a23; 2、按行存储 a11, a12, a13, a21, a22, a23. Fortran 标准并未对此做规定,其存储方式取决于编译器本身,因此不建议使用。

第二种最常用,但需要传递额外的参数来指定数组大小。

第三种很灵活,能实现第二种的所有功能,而且减少了参数个数,但需要显 式接口。

第四种则坚决反对使用。