



Ресурсы создают возможности



Методы расчета динамических характеристик производственных запасов

#### Содержание

- Оборачиваемость запасов
- Виды ТМЦ по показателю оборачиваемости
- Прогнозируемая обеспеченность запасом
- Страховой запас
- Точка заказа
- Аварийно-технический запас
- «Горячие» транзакции SAP









#### Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость запасов – сумма периодов пребывания запасов сырья и материалов, готовой продукции и продукции незавершенного производства на балансе предприятия.

Расчет оборачиваемости:

$$\mathsf{O6}_3 = \frac{\mathsf{T}*(0,5*3_1 + \sum_{n=1}^{t-1} 3_n + 0,5*3_t)}{(t-1)*C_{\mathsf{TMI}}},$$
 где

Об<sub>3</sub> — период оборачиваемости запасов ТМЦ

3<sub>1</sub> — запасы на первую дату анализируемого периода

 $\mathbf{3}_{\mathsf{t}}\,$  — запасы на последнюю дату анализируемого периода

 $3_{\rm n}$  — запасы на отчетную дату

n – отчетная дата

t - количество отчетных дат в анализируемом периоде

Т – количество календарных дней анализируемого периода

 $C_{\scriptscriptstyle \mathrm{TMI}}$  — общее количество списанного ТМЦ за анализируемый период

Средняя оборачиваемость запасов за период характеризует скорость вовлечения / реализации запасов, и является суммой периодов пребывания запасов сырья и материалов, готовой продукции незавершенного производства на балансе предприятия.



## Виды ТМЦ по показателю оборачиваемости (регулярности списания)

Рассматриваемый сегмент ТМЦ Определение целевого уровня Значение, формулировка, признак Высокая регулярность потребления – хотя Определяется расчетным: Высокооборачиваемые ТМЦ бы одно списание каждые два месяца на или регулярно потребляемые • Для нормируемых/условно нормируемых: протяжении рассматриваемого периода материалы - РПМ на основании плана потребления Для ненормируемых: на основании статистики списания Низкооборачиваемые ТМЦ Низкая регулярность потребления – меньше, Определяется расчетным методом чем одно списание каждые два месяца, на основании статистики списания или материалы разового стабильно на протяжении рассматриваемого потребления - МРП периода ТМЦ без списания – ни одного списания за Невостребованные ТМЦ Целевой уровень запаса – 0 рассматриваемый период





### Прогнозируемая обеспеченность запасом

Обеспеченность запасом – это количество дней, в течение которых подразделение обеспечено необходимым количеством ТМЦ.

Определение прогнозируемой обеспеченности основывается на данных о списании ТМЦ предыдущих периодов.

#### Расчет прогнозируемой обеспеченности запасом в днях:

$$Q_{
m o6} = rac{Q_t}{(C_{
m TMU}/T)}$$
, где

 $Q_{\text{об}}$  — обеспеченность МПЗ в днях

 $\mathcal{C}_{\text{ТМЦ}}$  — общее количество списанного ТМЦ за анализируемый период

 $Q_t$  — количество МПЗ на складах на последнюю дату


Т – количество календарных дней анализируемого периода

Информация об обеспеченности запасом способствует правильной оценке движения ТМЦ, правильности планирования с учетом статистических данных о списании, дает возможность управлять процессами как планирования, так и формирования запаса.



# <u>Расчет оборачиваемости и обеспеченности ТМЦ</u>

#### Анализ остатков МПЗ на складах СП на 30.09.2019 г., тыс. руб.



#### Анализ обеспеченности ТМЦ для периода оборачиваемости 0-60 дней



Расчет оборачиваемости:

$$Oб_3 = \frac{T*(0,5*3_1 + \sum_{n=1}^{t-1} 3_n + 0,5*3_t)}{(t-1)*C_T},$$
 где

Об<sub>3</sub> — период оборачиваемости запасов ТМЦ

31 — запасы на первую дату анализируемого периода

 $3_t$  — запасы на последнюю дату анализируемого периода

 $3_n$  — запасы на отчетную дату

n – отчетная дата

t – количество отчетных дат в анализируемом периоде

Т – количество календарных дней анализируемого периода

Ст - общее количество списанного ТМЦ за анализируемый период

#### Расчет обеспеченности запасами в днях:

$$T_{\text{об}} = \frac{Q_t}{\binom{C_T}{T}},$$
 где

 $T_{00}$  — обеспеченность МПЗ в днях

Ст - общее количество списанного ТМЦ за анализируемый период

 $Q_t$  — количество МПЗ на складах на последнюю дату

Т – количество календарных дней анализируемого периода

#### Расчет даты формирования заявки:

$$N_3 = T_{\text{of}} - \Pi \coprod \Pi T$$

 $N_{\scriptscriptstyle 3}$  — количество дней до формирования заявки на закупку


Для эффективного планирования заявок на закупку ТМЦ предлагается внести в систему SAP алгоритм расчета обеспеченности запасами и расчет даты формирования заявки





#### Анализ ТМЦ запланированных на 2020 г. СП

#### Категоризация ТМЦ по прогнозируемой обеспеченности



#### Результат:

Выполнена категоризация по следующим группам обеспеченности (с учетом динамики потребления ТМЦ в 2019):

- Обеспеченность до 1 года
- Обеспеченность от 1 года до 2-х лет
- Обеспеченность до 3-х лет
- Обеспеченность свыше 3-х лет


Анализ показал, что в заказах по СП на 2020 год преобладают ТМЦ, для которых категория обеспеченности не определена. Это могут быть ТМЦ с новыми кодами ЕНС, ТМЦ, которые не списывались в 2019 году и т.д.

Вывод: категории с ТМЦ обеспеченностью от 1 до 2-х лет, от 2 до 3-х лет, более 3-х лет и «Не определено» являются потенциальными группами для пересмотра количества заявленных МТР на 2020 г.





### Страховой запас



Страховой запас (SS) 
$$= z \cdot \sqrt{L_t \cdot \sigma_d^2 + d^2 \cdot \sigma_{Lt}^2}$$

z = уровень сервиса;  $L_t$  = период между поставками; d = средний расход ТМЦ;  $\sigma_{Lt}$  = стандартное отклонение периода между поставками(колебания периода между поставками);  $\sigma_d$  = стандартное отклонение расхода ТМЦ (колебания расхода ТМЦ)

Страховой запас – это «буферный» запас для защиты от неопределенностей, необходим для покрытия двух видов риска для производства:

- риск того, что фактический темп потребления превысит плановый;
- ✓ риск того, что произойдет задержка материалов в пути.

При расчете страхового запаса каждый из данных рисков оценивается с помощью соответствующих показателей:

- относительное отклонение потребления оценивает риск превышения планового объем потребления;
- относительное отклонение сроков поставки оценивает риск задержки ресурса в пути.

#### Преимущества:

 Позволяет повысить уровень сервиса для заявителя (материал всегда в наличии на складе)

#### Риски:


• Образование неликвидных запасов, если потребность в материале исчезнет

Коэффициент уровня сервиса (s) определяет терпимость к отсутствию ТМЦ на складе при ее необходимости. Например, уровень сервиса 90 % означает, что СП терпимо к отсутствию ТМЦ на складе в 1 из 10 случаев, когда оно понадобилось.





#### Точка заказа



Заказ должен происходить в точке, запаса в которой ровно столько, что запас опустится до страхового уровня за срок поставки ТМЦ при текущих темпа расходования

Точка заказа (*англ. Reorder Point*) или момент возобновления заказа является таким уровнем складских остатков, когда должен быть размещен новый заказ на поставку для пополнения запасов.

#### Расчет точки заказа:

для высокооборачиваемого ТМЦ:

$$RP = d * L_t + z * \sqrt{L_t * \sigma_d^2 + d^2 * \sigma_{Lt}^2}$$

для низкооборачиваемых ТМЦ

$$RP = d + z * \sigma_d$$

где

z – уровень сервиса;

 $L_t$  — срок поставки;

d — средний расход ТМЦ;

 $\sigma_{Lt}$  — стандартное отклонение срока поставки;

 $\sigma_d$  — стандартное отклонение расхода ТМЦ (колебания расхода ТМЦ)






## Аварийно-технический запас (АТЗ)

**Аварийно-технический запас** – запасные части и узлы, предназначенные для устранения технологических нарушений и их последствий на оборудовании.

#### Условный вид зависимости ущерба от технологического нарушения

Оптимальный объем аварийно-технического запаса экономически обоснованное количество номенклатурных позиций запасных частей оборудования В составе аварийно-технического запаса, определяемое минимальным уровнем затрат приобретение на аварийного содержание рисков запаса OT технологических нарушений, обусловленных его отсутствием.






## Алгоритм формирования АТЗ

Алгоритм определения оборудования, для формирования АТЗ

Алгоритм принятия решений при расчете и определении оптимального количества АТЗ



Расчет  $N_{c.p.}$ Расчет  $3_{\Pi$ риоб.и содерж. $N_{c.p}$ Нет Да  $3_{\Pi$ риоб.и содерж. $N_{c.p}$  $< S_{\text{простоя}}$  $N_{c.p.} = \frac{S_{\text{простоя}}}{3_{\text{приобр.и содерж.}}}$ Принимаем расчетное количество

Обоснована необходимость формирования АТЗ

Определено оптимальное количество АТЗ для определенного ТМЦ

Число округляем до целого в

меньшую сторону





AT3  $N_{\rm c.p}$ 

# Расчет АТЗ

Действие	Формула, определение критерия
Обоснование формирования АТЗ	категория критичности оборудования «А» или «В»
Определение затрат на хранение AT3:	$S(s) = s * 3_{\text{приобр. и содерж.}}$
<ul> <li>затраты на приобретение и содержание аварийно-технического запаса (тыс. руб.)</li> </ul>	$3_{\text{приобр. и содерж.}} = \ \ensuremath{\mbox{\ensuremath{I}}}\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$
<ul> <li>упущенная выгода в случае альтернативных вложений средств, затраченных на приобретение аварийного запаса в инвестиционные проекты</li> </ul>	$УВ_{a.в.} = \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Определение размера ущерба производства от простоя оборудования определяется	$S_{\text{простоя}} = Q * v * M\Pi$
Расчет оптимального количества ТМЦ в АТЗ:	
■ вероятность отказа оборудования	$p_{ ext{otk}} = rac{\sum t_{ ext{otk}}}{\sum t_{ ext{otk}} + \sum T}$
■ норматив потребности в аварийном запасе	$N_{\text{c.p}} = N_9 * p_{\text{отк}} + 2 * \sqrt{N_9 * p_{\text{отк}} * (1 - p_{\text{отк}})}$
Расчет затрат на приобретение норматива потребности AT3	$3_{\text{Приоб.и содерж.}N_{\text{с.р}}} = 3_{\text{Приоб.и содерж.}} * N_{\text{с.р}}$
Сравнение $3_{\text{Приоб.и содерж.}N_{\text{с.р}}}$ с потерями производства $S_{\text{простоя}}$	$3_{\Pi$ риоб.и содерж. $N_{\mathrm{c.p}}$ < $S_{\mathrm{простоя}}$
По результатам вычислений принимается или не принимается расчетное количество	Определено оптимальное количество АТЗ данного ТМЦ




### «Горячие» транзакции SAP

- Определение остатков на прошедшую дату
- Определение цены в SAP
- Определение свободного запаса ТМЦ на комбинате
- Определение потребности ТМЦ на заданный период, отслеживание появления новых потребностей в заданном периоде




#### Определение остатков за прошедший период

## Транзакция ZMM\_OBOROT



- 1. Указываем номер склада и номер завода
- Выставляем требуемые даты поиска складских остатков




- 1. Остатки ТМЦ на первую дату
- 2. Остатки ТМЦ на вторую дату
- 3. В строках где присутствуют «0» на первую и последнюю дату означает, что за данный период ТМЦ поступили и списались со склада, количество списание в столбце «Общее кол-во ПМ»



#### Определение цены в SAP

# Транзакция ММ60




1.Для определения правильной цены при заявке ТМЦ, аналитической деятельности, необходимо использовать данную транзакцию

2. На одно и то же ЕНС может быть несколько видов цен.



#### Определение свободного запаса ТМЦ на комбинате

# ДИСК Р / ТОРО / Ежедневная потребность



#### Для определения свободного запаса на комбинате необходимо:


- 1. В данной папке выбрать файл сформированный на текущую дату (файл появляется после 10-00)
- 2. В столбце «J» (потр) выбрать значение «О»
- 3. В столбце «Х» (Элемент ППМ) выбрать значение «запас»
- 4. В Столбце «V» (ПМ/Запас) появиться количество свободного запаса на комбинате
- 5. Так как ППМ считает все склады, при дальнейшей работе с ЕНС необходимо проверить чтобы он не находился на складах подрядчика (4XXX,11XC)






# Определение потребности ТМЦ на заданный период, отслеживание появления новых потребностей в заданном периоде

# ДИСК Р / ТОРО / Ежедневная потребность





- 1. В столбце «Е» (Склад) выставляем нужный склад
- 2. В столбце «Р» (Дата спроса) выставляем период потребности
- 3. В столбце «Х» (Элемент ППМ) мы увидим на какой стадий (Запас/Заказ/Заявка) находится ЕНС
- 4. Отслеживаем ТМЦ по полученным данным
- 5. Выгружая каждый день новый файл мы можем увидеть новые заказы TOPO 1020(Ремонт по тех состоянию)



# Вопросы / Обратная связь

