# 计算流体力学期末大作业

朱林-2200011028

2025年6月17日

#### 数理算法原理 1

## 1.1 问题描述

#### 1.1.1 物理情形

Sod 激波管问题是一个一维理想气体流动问题:无限长管道中,初始时刻 (t=0) 在 x=0 处 有一薄膜分隔两侧气体:

- 左侧 (x < 0): 高压区,状态为  $(\rho_L, u_L, p_L)$
- 右侧 (x > 0): 低压区,状态为  $(\rho_R, u_R, p_R)$

薄膜在  $t=0^+$  时刻瞬时破裂,两侧气体开始相互作用,产生复杂的波系结构。

#### 1.1.2 标准初始条件

采用以下无量纲初始条件:

左侧:  $\rho_L = 1.0, u_L = 0.0, p_L = 1.0$ 右侧:  $\rho_R = 0.125, u_R = 0.0, p_R = 0.1$ 

## 1.2 控制方程

流动由一维欧拉方程描述:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial f(\mathbf{U})}{\partial x} = 0 \tag{1}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial f(\mathbf{U})}{\partial x} = 0$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{bmatrix}, \quad f(\mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(E+p) \end{bmatrix}$$
(2)

其中总能密度  $E = \rho e = \rho (C_v T + \frac{1}{2} u^2)$ 。

### Riemann 问题精确解

#### 1.3.1 波系结构

根据空气动力学知识,该 Sod 激波管中可能出现三种波:

• 激波: 流体密度、速度、压力均发生突变,满足 Rankine-Hugoniot (R-H) 关系式。

- 接触间断: 流体仅密度发生突变, 速度与压力不变。
- 膨胀波 (稀疏波): 一种等熵波,其内部物理量连续、光滑,头、尾物理量连续但导数不连续 (弱间断),且 Riemann 不变量不变。

对于一维 sod 激波管问题,薄膜破裂后将形成向左传播的膨胀波、向右传播的接触间断和激波,如图1。这些波将流场划分为五个特征区域(如图2所示):

- 区域 1 未扰动的左侧高压区,保持初始状态  $(\rho_L, u_L, p_L)$
- 区域 2 膨胀波内部
- **区域 3** 膨胀波后,状态为  $(\rho_2, u^*, p^*)$
- **区域 4** 接触间断与激波间均匀区,状态为  $(\rho_3, u^*, p^*)$
- 区域 5 未扰动的右侧低压区,保持初始状态  $(\rho_R, u_R, p_R)$

其中  $u^*$  和  $p^*$  为接触间断处的速度和压力,各波位置随时间线性变化:

$$x_{\text{left}} = -c_L t$$
,  $x_{\text{contact}} = u^* t$ ,  $x_{\text{shock}} = W_s t$ 

 $W_s$  为激波传播速度, $c_L = \sqrt{\gamma p_L/\rho_L}$  为左侧声速。




图 1: Sod 激波管典型波系结构(t>0)




图 1 Sod 激波管的波系与分区~

图 2: Sod 激波管典型波系结构

### 1.3.2 解析解表达式

解析解通过求解以下方程组获得:

#### 1-3 两区, 等熵关系式

$$\frac{p^*}{\left(\rho^{*L}\right)^{\gamma}} = \frac{p_1}{\left(\rho_1\right)^{\gamma}}$$
$$u_1 + \frac{2c_1}{\gamma - 1} = u^* + \frac{2c^L}{\gamma - 1}$$

其中,  $c^L = \sqrt{\gamma p^*/\rho^{*L}}$ 。

#### 2-4 两区, 激波 R-H 关系式

$$\begin{cases} \rho_2 (u_2 - Z_2) = \rho^{*R} (u^* - Z_2) \\ \rho_2 u_2 (u_2 - Z_2) + p_2 = \rho^{*R} u^* (u^* - Z_2) + p^* \\ E_2 (u_2 - Z_2) + u_2 p_2 = E^{*R} (u^* - Z_2) + p^* u^* \end{cases}$$

以上变量说明从略。综上 5 个方程、5 个未知数,故方程组可解,求解方法为联立以上两个方程组,解出 3、4 区内速度对压力的依赖关系,有

$$u^* = u_1 - f(p^*, p_1, \rho_1)$$

其中,满足

$$f(p^*, p_i, \rho_i) = \frac{2c_i}{\gamma - 1} \left[ \left( \frac{p^*}{p_i} \right)^{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}} - 1 \right]$$

注意到,激波、膨胀波前后速度-压力的依赖关系可写成统一的形式: 左波(激波或膨胀波)

$$u^* = u_1 - f(p^*, p_1, \rho_1)$$

右波 (激波或膨胀波)

$$u^* = u_2 + f(p^*, p_2, \rho_2)$$

以上  $u^*, p^*$  表示 3、4 区内的速度与压力,其中

$$f(p^*, p_i, \rho_i) = \begin{cases} \frac{p^* - p_i}{\rho_i c_i \left[\frac{\gamma + 1}{2\gamma} \left(\frac{p^*}{p_i}\right) + \frac{\gamma - 1}{2\gamma}\right]^{1/2}}, & p^* > p_i \\ \frac{2c_i}{\gamma - 1} \left[ \left(\frac{p^*}{p_i}\right)^{\frac{\gamma - 1}{2\gamma}} - 1 \right], & p^* < p_i \end{cases}$$

求解上式可得到3、4区内的压力,然后可以解得速度和密度。

**膨胀波内部** 对于膨胀波内部物理量的计算,首先由波头传播速度  $u_1 - c_1$  与波尾传播速度  $u^* - c^{*L}$  可计算膨胀波的范围。在膨胀波区内,利用特征相容关系和等熵关系计算物理量,可利用简单波的特性来简化计算。以下直接给出各个物理量的计算表达式:

$$c(t,x) = \frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \left( u_1 - \frac{x}{t} \right) + \frac{2}{\gamma + 1} c_1$$

$$u(x,t) = c + x/t$$

$$p = p_1 \left( \frac{c}{c_1} \right)^{2\gamma/\gamma - 1}$$

$$\rho = \frac{\gamma p}{c^2}$$

综上所述,一维 Riemann 问题的精确解的求解思路与方程介绍完毕。本文 Sod 激波管参考精确解程序来自于 MATLAB 官方开源文档中的 sod 激波管的求解器 [1]。

#### 1.4 数值计算方法

#### 1.4.1 计算域与网格

针对 Sod 激波管问题, 选择对称计算域 [-L, L] 以满足激波传播的物理需求... 网格收敛性分析需考察 N=100,200,400 等情形...

#### 边界条件设置:

- 计算域边界  $x = \pm L$  采用特征边界条件
- 边界值通过外推法处理:  $U_0 = 2U_1 U_2$ ,  $U_{N+1} = 2U_N U_{N-1}$
- 网格点 i=1 和 i=N 分别对应  $x=-L+\Delta x/2$  和  $x=L-\Delta x/2$

#### 1.4.2 激波捕捉格式

1. TVD 格式 (Harten-Yee 迎风格式):

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x} \left( \hat{f}_{i+1/2} - \hat{f}_{i-1/2} \right)$$

数值通量构造:

$$\hat{f}_{i+1/2} = \frac{1}{2} \left[ f(U_L) + f(U_R) - \Phi_{i+1/2} (U_R - U_L) \right]$$

限制器函数:

$$\Phi(r) = \text{minmod}(1, r) = \begin{cases} 0 & \text{if } r \le 0 \\ r & \text{if } 0 < r < 1 \text{ ,} \quad r = \frac{U_i - U_{i-1}}{U_{i+1} - U_i} \\ 1 & \text{if } r \ge 1 \end{cases}$$

2. 群速度控制格式 (GVC) 修正:

$$\frac{\partial \hat{f}}{\partial x} \approx \frac{\hat{f}_{i+1/2} - \hat{f}_{i-1/2}}{\Delta x} + \tau \Delta x^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$$

三阶导数项离散修正 (迎风型):

$$\left. \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} \right|_i \approx \begin{cases} \frac{2f_{i-3} - 9f_{i-2} + 18f_{i-1} - 11f_i}{2} & u \ge 0\\ \frac{-11f_i + 18f_{i+1}^{\Delta x^3} - 9f_{i+2} + 2f_{i+3}}{\Delta x^3} & u < 0 \end{cases}$$

注: 根据局部流速方向选择迎风模板

#### 1.4.3 数值通量计算方法

1. 通量向量分裂 (FVS - Steger-Warming 格式) 特征分裂处理对流项:

$$f = f^+ + f^-, \quad f^{\pm} = A^{\pm}U$$

其中  $A^{\pm} = R\Lambda^{\pm}L$ ,特征值分解  $\Lambda = \text{diag}(u, u + c, u - c)$ ,  $\Lambda^{\pm}$  取正负特征值部分。

2. 通量差分分裂 (FDS - Roe 格式) 构造 Roe 平均矩阵  $\tilde{A}_{i+1/2}$ :

$$\begin{split} \tilde{\rho} &= \sqrt{\rho_L \rho_R}, \quad \tilde{u} &= \frac{\sqrt{\rho_L} u_L + \sqrt{\rho_R} u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}} \\ \tilde{H} &= \frac{\sqrt{\rho_L} H_L + \sqrt{\rho_R} H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad \tilde{c} &= \sqrt{(\gamma - 1) \left(\tilde{H} - \frac{1}{2} \tilde{u}^2\right)} \end{split}$$

数值通量计算:

$$\hat{f}_{i+1/2} = \frac{1}{2} \left[ f(U_L) + f(U_R) \right] - \frac{1}{2} |\tilde{A}_{i+1/2}| (U_R - U_L)$$

#### 1.4.4 时间推进方法

采用三阶 TVD Runge-Kutta 方法离散时间项:

$$\begin{split} U^{(1)} &= U^n + \Delta t L(U^n) \\ U^{(2)} &= \frac{3}{4} U^n + \frac{1}{4} U^{(1)} + \frac{1}{4} \Delta t L(U^{(1)}) \\ U^{n+1} &= \frac{1}{3} U^n + \frac{2}{3} U^{(2)} + \frac{2}{3} \Delta t L(U^{(2)}) \end{split}$$

其中 L(U) 为空间离散算子。时间步长由 CFL 条件约束:

$$\Delta t = \text{CFL} \cdot \frac{\Delta x}{\max(|u| + c)}, \quad \text{CFL} \in [0.3, 0.6]$$

三阶精度与 TVD 特性保证激波捕捉的数值稳定性。

# AI 工具使用声明表

使用内容	工具名称	使用目的
hw2.tex 1-9 行、图片插入	Github Copilot	调整 pdf 格式,调用宏包,省略插入图片的重复性工作
main.py 6-15 行	DeepSeek	修正 matplotlib 中文显示问题
ReadMe.md 框架	DeepSeek	在 DeepSeek 的帮助下生成一个框架,在此基础上增加而来
.gitignore	Github Copilot	针对于 python 和 latex 的.gitignore 文件,完全由 Copilot 生成

6

参考文献 7

# 参考文献

[1] Gogol. Sod shock tube problem solver, 2025. Accessed: 2025-06-17. URL: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/46311-sod-shock-tube-problem-solver.