L3 Informatique - Systèmes d'exploitation

Introduction/Historique

D. Béchet

Denis.Bechet@univ-nantes.fr

Université de Nantes Faculté des Sciences et Techniques 2, rue de la Houssinière BP 92208

44322 Nantes cedex 3, France

http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/bechet




Système d'exploitation

- Qu'est ce qu'un système d'exploitation ?
 - Aspects externes (fonctionnalités)
 - Aspects internes (architecture)
 - Aspects historiques
- Structure des systèmes d'exploitation



Système d'exploitation





SE = machine étendue

Exemple: gestion des entrées/sorties sur disquettes

- Matériel = contrôleur NEC PD765
 - 16 commandes de 1 à 9 octets: déplacement de la tête, lecture, écriture, formatage d'une piste...
 - read et write: 13 paramètres (9 octets). Fin de l'opération par interruption du processeur. Retour: 23 champs de status et d'erreurs (7 octets).
 - Gestion de l'arrêt du moteur
 - ⇒Trop frustre pour le programmeur d'une application
 - ⇒ Pas de souplesse d'adaptation (disques durs)
 - ⇒E/S par blocs (unité = 512 octets)
 - ⇒Pas de structuration de l'espace (fichiers)



SE = machine étendue

Exemple: gestion des entrées/sorties sur disquettes

Solution:

- Une interface simple (API) à base de fichiers = une machine étendue ou virtuelle
- Gestion des périphériques par le SE: E/S vers le matériel, gestion des interruptions = pilotes des périphériques
- Gestion de systèmes de fichiers par le SE: gestion de l'espace des supports secondaires (disquettes, disques durs) et des requètes des programmes via l'API



SE = machine étendue

Domaines des API systèmes

- Accès aux périphériques: clavier, écran, imprimantes, lignes séries, cartes réseaux, modems, lecteurs de disquettes, disques durs, horloge interne, temporisateur...
- Accès aux systèmes de fichiers
- Création/suppression des processus et communication interprocessus
- Accès aux réseaux et aux services
- Accès à l'interface graphique (gestion des événements)
- **...**



SE = gestionnaire de ressources

Exemple: gestion d'une imprimante par des processus

- Une seule impression à la fois
- Solutions possibles:
 - Attribution de l'imprimante à un processus
 - Attribution de l'imprimante à un processus avec file d'attente
 - Création de files d'attente de fichiers = spoulage
 - Gestion par le SE ou un service associé au SE



SE = gestionnaire de ressources

Domaines des ressources

- Allocation de la mémoire secondaire aux fichiers, gestion de quotas par utilisateur,...
- Allocation de la mémoire primaire aux processus
- Allocation du temps de calcul aux processus
- Gestion de la concurrence

Autres fonctions

- Surveillance du système
- Mise en route ou arrêt du système
- Mise en veille ou en hibernation (d'une partie) du système



Historique

- Première génération 1945–1955: relais, lampe (tube à vide) et tableaux d'interupteurs ⊳
- Deuxième génération 1955–1965: transistors, cartes perforées et traitements par lots ⊳
- Troisième génération 1965–1980: circuit intégrés, multi-programmation, multi-utilisateurs (temps partagé et terminaux en ligne), CTSS, MULTICS, UNIX ⊳
- Quatrième génération 1980-aujourd'hui: circuits (V)LSI, micro-processeurs, micro-ordinateurs, CP/M, MS-DOS, IHM graphique (LISA, Macintosh, Windows)



Première génération 1945–1955

- ▶ Premiers moteurs de calcul avec des relais mécaniques ⇒ très lents (1 à 10 secondes par cycle)
- Remplacement progressif des relais par des lampes (tubes à vide) ⇒ordinateurs énormes (une pièce entière remplie de lampes)
- Programmation par des tableaux d'interrupteurs
- Pas de langage de programmation, pas de SE
- L'utilisateur devait réserver la salle sur un planning, positionner les interrupteurs en fonction de son programme et attendre le résultat en espérant qu'aucune des lampes ne tomberait en panne!
- Après 1950, amélioration du protocole avec l'utilisation des cartes perforées à la place des interrupteurs




Deuxième génération 1955–1965

- ▶ Remplacement des lampes par des transistors ⇒fiabilité
- Apparition des mainframes (ordinateurs centraux) vendus par des sociétés spécialisées (IBM par exemple) et placés dans des pièces climatisées
- Programme source (en FORTRAN, par exemple) et données codés sur cartes perforées
- L'utilisateur portait ses cartes à la salle de soumissions des jobs. Quand l'ordinateur terminait le job courant, un opérateur récupérait la trace du travail sur l'imprimante et la stockait dans la salle des résultats. Puis, il prenait l'un des paquets de cartes de la salle des soumission plus, éventuellement, celles du compilateur (FORTRAN) pour les mettre dans la machine Retour au plan de l'historique ⊲



Cartes perforées et jobs



- SE: FMS (Fortran Monitor System), IBSYS (IBM)
- Languages : FORTRAN et assembleur
- Périphériques : lecteur de carte, de bandes magnétiques, imprimantes Retour au plan de l'historique



Troisième génération 1965–1980

- Remplacement des transistors par des circuits intégrés prix faible par rapport aux transistors
- ▶ Apparition des séries de machines de performances différentes mais compatibles (série system/360 d'IBM)
 ⇒SE unique pour toute la série (OS/360 = usine à gaz)
- Apparition de la multi-programmation : plusieurs jobs sont chargés sur différentes partitions de la mémoire pour optimiser le temps CPU (si attentes sur les E/S)
- Puis méthode du spoulage (de spool, Simultaneous Peripheral Operation On Line) chargeant automatiquement le prochain job lorsque l'un d'entre eux se termine



Troisième génération 1965–1980

- Introduction du temps partagé et de la notion de multi-utilisateur permettant de travailler directement sur l'ordinateur sans passer par un service de soumission des jobs: CTSS (Compatible Time Sharing System) du MIT
- Projet MULTICS (MULTIplexed Information and Computing Service) regroupant le MIT, Bell Labs et General Electric : une et une seule machine partagée par tous!
- Création aux Bell Labs du permier UNIX sur PDP-7 par Ken Thompson (Brian Kernighan l'a surnommé UNICS (Uniplexed Information and Computing Service) par plaisanterie) bientôt rejoint par Dennis Ritchie: portage sur des machines plus puissantes (PDP-11) et réécriture en C.



Quatrième génération 1980-aujourd'hui

- Intégration de plus en plus poussée des circuits intégrés (VL)LSI ⇒prix et volume très faibles
- Apparition des premiers micro-processeurs (sortie du 8080 en 1974 par Intel)
- Apparition des premiers micro-ordinateurs avec lecteur de disquette et son SE: CP/M (Control Program for Microcomputers) écrit par Gary Kildall (un consultant de Intel devenu le fondateur de Digital Research)
- Sortie de l'IBM PC (1980) et écriture par Bill Gates de la première version de MS-DOS (Microsoft Disk Operation System) depuis le system DOS (Disk Operation System) de Seattle Computer Products.



Quatrième génération 1980-aujourd'hui

- Récupération par le Xerox PARC puis par Steve Jobs (Apple) du concept d'IHM graphique (Interface Homme-Machine) inventé par Doug Engelbart à l'institut de recherche de Standford (années 1960) ⇒lancement de LISA puis du Macintosh (1984)
- Intégration (en une surcouche) d'une IHM à MS-DOS : le premier Windows évoluant puis sur deux SE (Windows 95 et Windows NT) ancètres de l'actuel Windows XP
- Ajout au dessus de UNIX de X Window, une IHM développée depuis 1984 dans le projet Athena du MIT



Quatrième génération 1980-aujourd'hui

- Coté UNIX, évolution vers deux versions principales System V d'AT&T et BSD (Berkeley Software Distribution) de l'Université de Berkeley.
- Création de MINIX (1987), un mini-UNIX à vocation éducative, par Andrew Tanenbaum, système réécrit par un étudiant finlandais, Linus Torvalds, et appelé LINUX
- Unification d'une partie significative des systèmes UNIX avec le standard POSIX de l'IEEE



Types de SE

- Mainframes >
- Serveurs ⊳
- Systèmes multiprocesseurs >
- Systèmes personnels >
- Systèmes temps réel >
- Systèmes embarqués >
- Smart cards ou cartes de crédit >



Mainframes

- Très gros système : un millier de disques plusieurs téraoctets de mémoire au total
- Gestion optimisée des ressources
- Exemple : OS/390 d'IBM descendant de l'OS/360



Serveurs

- Système avec d'importantes ressources utilisées en parallèle par de nombreux utilisateurs
- SE spécialisés, en fait, optimisés pour cet usage: UNIX, Linux ou Windows XP Server
- Exemples : Serveur de fichiers, serveur Web, serveur de courriels



Systèmes multiprocesseurs

- Plusieurs CPU fonctionnent sur une même plateforme: ordinateurs parallèles, multi-ordinateurs ou multiprocesseurs
- SE spécialisés ou variantes plus ou moins optimisés pour la communication entre processus et les accès concurrents aux ressources
- Exemple : la Connection Machine, le Cray, les grappes de PC ou les PC bi-processeurs



Systèmes personnels

- Un seul utilisateur
- Interface conviviable
- Orienté vers traitement de texte, le multimédia ou l'accès à internet
- Exemple : Mac OS, Windows XP et Linux



Systèmes temps réel

- Contraintes temporelles : contrôle du temps de réponse
- Exemple: micro-controleur dans une voiture (ABS, Air-bag)
- SE spécialisé : VxWorks, QNX, LynxOS, etc



Systèmes embarqués

- Palmtops ou PDA (Personal Digital Assistant), téléphones portables, ordinateurs de machine à laver, etc
- Contrainte de taille (programmes et/ou données)
- SE spécialisé: PalmOS, VRTX, Windows-CE (Consumer Electronics), etc



Smart cards ou cartes de crédit

- SE souvent rudimentaire
- Parfois : mise-en-oeuvre du SE à l'aide d'un langage de haut niveau comme Java ou Basic
- Applications souvent spécialisées : cartes de crédit, cartes téléphoniques, badge d'accès, etc



Concepts de base des SE

- CPU Mémoire vive Interruptions ⊳
- Espace d'adressage >
- E/S >
- Mode noyau/mode utilisateur >
- Processus tache thread >
- Système de fichiers >




CPU - Mémoire vive - Interruptions

- CPU : le "cerveau" de l'ordinateur
 - Registre du compteur ordinal pointe sur l'instruction en langage machine qu'il va exécuter
 - Registre du pointeur de pile qui donne le haut de la pile courante
 - Registre d'état
 - Registres généraux pour le calcul ou l'adressage
 - Registres spécialisés: registre des vecteurs d'interruption, segmentation ou pagination de la mémoire, etc
 - Unité(s) de calcul, d'adressage et de contrôle
 - Eventuellement, mémoire cache



CPU - Mémoire vive - Interruptions

- Mémoire vive externe
- Canaux d'interruption et leur contrôleur



Les interruptions (matérielles ou logicielles) interromptent le travail du CPU pour exécuter un code spécifique appelé procédure de service de l'interruption

Provenance : horloge, contrôleurs de disque, du clavier, de l'écran, division par zéro, instruction inconnue, etc



Espace d'adressage

- Le CPU accède à la mémoire vive en utilisant un mécanisme plus ou moins directe
 - Adresse physique : accès directe à l'emplacement
 - Segment : accès à l'aide d'un identificateur de segment se référant à une zone de la mémoire physique et d'un déplacement dans ce segment
 - Pagination: accès à l'aide d'une (ou plusieurs)
 table d'indirection donnant la correspondance entre les pages virtuelles et les pages physiques
- Avec la possibilité de placer temporairement des pages sur disque, ceci crée une notion de mémoire virtuelle qui, en générale, est spécifique à chaque processus qu'on appelle l'espace d'adressage du processus





- Les entrées/sorties sont très variées
- Leur accès se fait, en général, à l'aide d'instructions spéciales du processeur avec un espace d'adressage particulier ≠ mémoire vive
- De nombreux contrôleurs sont utilisés, certains pouvant directement adresser la mémoire vive comme les contrôleurs de DMA (Direct Memory Access)



Mode noyau/mode utilisateur

- Pour des raisons de sécurité, un CPU fonctionne suivant plusieurs modes ou niveaux, deux en général :
 - Mode noyau ou superviseur : pas de restriction : accès aux registres spéciaux sensibles, E/S vers les périphériques, accès directe à la mémoire physique et par extension, à l'espace d'adressage de n'importe quel processus, etc
 - Mode utilisateur : ceci est interdit
- Les SE exploitent cette propriété pour exécuter les programmes normaux dans le mode utilisateur et les routines du SE dans le mode noyau.



Mode noyau/mode utilisateur

- Passage du mode utilisateur au mode noyau :
 - Violation d'un privilège : création d'une interrutpion "violation de privilège"
 - Erreur lors de l'exécution d'une instruction : création d'une interrutpion (division par zéro, défaut de page, instruction inconnue, etc)
 - instruction demandant la création d'une interruption logicielle utilisée pour débuter un appel système (les paramètres sont, en général, placés dans les registres généraux du CPU)
 - Prise en compte par le CPU d'une interruption matérielle



Mode noyau/mode utilisateur

- L'exécution continue en mode noyau dans la procédure de service de l'interruption
- Passage du mode noyau au mode utilisateur : au "retour" de l'interruption
- Les processus utilisateurs s'exécutent parfois en mode utilisateur, parfois en mode noyau
- Les processus systèmes s'exécutent en mode noyau
- La commutation entre processus à lieu (magiquement) en mode noyau



Processus - tache - thread

- Un processus est une notion du SE. Il regroupe :
 - L'état des registres du CPU associé au processus
 - L'espace d'adressage en mode utilisateur et en mode noyau
 - Les descripteurs des ressources (fichier, verrou) associés au processus
 - Des informations diverses : nom ou numéro du propriaitaire, priorité d'exécution, temps d'exécution, etc
- Thread (processus léger) : est un processus qui partage tout sauf l'état des registres du CPU avec les autres threads de son groupe
- Tache : un groupe de threads



Système de fichier

